Timers

Older interfaces

У ранніх версіях Unix для реалізації таймерів використовувалися прості інтерфейси, які сьогодні вважаються застарілими. Найвідоміші з них:

- alarm() викликає сигнал SIGALRM через задану кількість секунд. Простий у використанні, але дуже обмежений: лише один таймер на процес.
- sleep(), usleep() блокують виконання потоку/процесу на заданий час. Не дають можливості обробляти події асинхронно.
- setitimer() дозволяє створити інтервальний таймер, який надсилає сигнал (SIGALRM, SIGVTALRM, SIGPROF) через вказаний інтервал. Дає трохи більше контролю, ніж alarm, але все одно має багато обмежень:
 - о Таймерів всього три (по одному на тип сигналу).
 - Важко інтегрувати з асинхронними системами або epoll.
 - о В основному керуються через сигнали, а не дескриптори.

Interval timers

setitimer() дозволяє створити таймер, який:

- Викликає сигнал через вказаний початковий інтервал (it_value).
- Повторюється через заданий інтервал (it interval), якщо не 0.

Типи таймерів:

• ITIMER_REAL: генерує SIGALRM — реальний час (wall-clock).

- ITIMER_VIRTUAL: генерує SIGVTALRМ час виконання процесу.
- ITIMER_PROF: генерує SIGPROF час користувача + ядра.

Використання getitimer() дозволяє запитати поточне значення таймера.

Застосування: профілювання програм, автоматичне завершення, примітивні timeouts.

A simple CLI digital clock

Ha базі setitimer() або alarm() можна реалізувати простий цифровий годинник у CLI:

- 1. Використовуйте SIGALRM, щоб щосекунди оновлювати екран.
- 2. В обробнику сигналу малюйте годину:хвилини:секунди.
- 3. Обробку можна реалізувати через write() (вона reentrant-безпечна).

```
void handler(int sig) {
   time_t now = time(NULL);
   struct tm *tm_info = localtime(&now);
   char buf[64];
   strftime(buf, sizeof(buf), "%H:%M:%S\n", tm_info);
   write(STDOUT_FILENO, buf, strlen(buf));
   alarm(1);
}
```

The newer POSIX interval timers mechanism

Сучасна альтернатива — POSIX timers, які дають змогу:

- Створювати кілька таймерів.
- Працювати з точністю до наносекунд.
- Отримувати події у вигляді сигналів або дескрипторів.
- Інтегрувати таймери в epoll (через timerfd_create розширення Linux).

Основні функції:

- timer_create() створити таймер.
- timer settime() запустити або скинути.
- timer_gettime() запитати статус.
- timer delete() знищити.

Таймери можуть генерувати сигнал (SIGEV_SIGNAL) або запускати окремий потік (SIGEV_THREAD).

Arming, disarming and querying a POSIX timer

При створенні таймера через timer_create() ми можемо обрати:

- Чи буде таймер одноразовим чи інтервальним.
- Який сигнал буде згенеровано.
- Який обробник його оброблятиме (через sigaction).

Таймер активується функцією timer settime():

• it_value – час першого спрацювання.

• it_interval – інтервал повторного спрацювання (0 — одноразовий).

Таймер можна вимкнути, передавши it_value = $\{0, 0\}$. Запитати статус можна через timer gettime():

• Повертає поточне залишкове значення і період.

```
Example program – POSIX interval timers
#include <stdio.h>
#include <signal.h>
#include <string.h>
#include <time.h>
#include <unistd.h>
void handler(int sig, siginfo t *si, void *uc) {
  write(STDOUT FILENO, "Tick\n", 5);
}
int main() {
  struct sigaction sa = \{0\};
  sa.sa flags = SA SIGINFO;
  sa.sa sigaction = handler;
  sigaction(SIGRTMIN, &sa, NULL);
  timer t timerid;
```

```
struct sigevent sev = \{0\};
  sev.sigev notify = SIGEV SIGNAL;
  sev.sigev signo = SIGRTMIN;
  timer create(CLOCK REALTIME, &sev, &timerid);
  struct itimerspec its;
  its.it value.tv sec = 1;
  its.it value.tv nsec = 0;
  its.it interval.tv sec = 1;
  its.it interval.tv nsec = 0;
  timer_settime(timerid, 0, &its, NULL);
  while (1)
    pause();
}
```

Код в прикладі вище демонструє:

- Використання SIGRTMIN для уникнення конфліктів зі стандартними сигналами.
- Таймер із повторним інтервалом.
- Асинхронний обробник sa sigaction.

Завдання до практичних

- 1. Змініть програму з прикладу Example program POSIX interval timers так, щоб вона оновлювала системний лічильник у змінній (наприклад, рахувала тики).
- 2. Реалізуйте два незалежних POSIX таймери, які працюють на різних інтервалах та логують в окремі файли.
- 3. Реалізуйте програму, яка оновлює лічильник кожні 100 мс та вимикає таймер через 5 секунд.
- 4. Додайте можливість динамічного змінення інтервалу таймера без перезапуску програми.
- 5. Дослідіть, як поводиться таймер у стані sleep/suspend (через CLOCK_MONOTONIC vs CLOCK_REALTIME).
- 6. Реалізуйте зворотний відлік з виведенням часу що залишився до події.
- 7. Напишіть тест, який перевіряє точність POSIX-таймера на великих інтервалах (від 1 до 60 секунд).
- 8. Вбудуйте timerfd_create() замість timer_create() для синхронної обробки через select() або epoll.
- 9. Реалізуйте CLI-таймер, який виводить повідомлення через рівно N секунд без використання сигналів (через clock nanosleep()).
- 10. Порівняйте поведінку alarm(), setitimer() та timer_create() у програмі з двома потоками.
- 11. Реалізуйте планувальник подій, який дозволяє динамічно додавати/видаляти події з таймером, використовуючи POSIX-таймери або timerfd create.
- 12. Створіть daemon, який запускає зовнішній процес через задані інтервали часу, логуючи запуск і завершення.

- 13. Дослідіть поведінку POSIX-таймерів при високому навантаженні (запуск сигналу частіше, ніж програма встигає обробити).
- 14. Створіть гру-реакцію (reaction time game), яка вимірює час реакції користувача на появу сигналу з таймера.
- 15. Розробіть систему нагадувань, яка дозволяє користувачеві налаштовувати багаторазові або одноразові події з різними інтервалами.
- 16. Напишіть власний аналог cron, що використовує POSIX-таймери для планування запуску команд.
- 17. Вивчіть, як зміна системного часу (через date або ntp) впливає на CLOCK_REALTIME та CLOCK_MONOTONIC таймери.
- 18. Реалізуйте механізм автоматичного вимкнення серверу після простою (немає запитів протягом N секунд) із використанням таймера.
- 19. Побудуйте систему, яка фіксує втрати тика таймера через переповнення сигналів (SIGEV_SIGNAL) при навантаженні.
- 20. Використовуйте таймери для реалізації автоматичного лог-ауту користувача у СLI-додатку після N хвилин бездіяльності.
- 21. Дослідіть поведінку таймерів у багатопоточному додатку створіть таймер у кожному потоці і порівняйте результат.
- 22. Напишіть бенчмарк, який порівнює точність і стабільність sleep(), nanosleep(), setitimer() і timer create().
- 23. Реалізуйте механізм "debounce" для подій, що надходять від користувача (наприклад, клавіатура) через POSIX-таймер.
- 24. Створіть систему захисту від DoS: обмежте частоту певних дій користувача через таймери блокування.

- 25.Побудуйте з використанням POSIX-таймера пульсацію LED або UART-сигналу на вбудованому пристрої (реальна система або симуляція).
- 26. Реалізуйте таймер з обліком відставання та компенсацією дрифту (з урахуванням того, що події не завжди точно вчасно спрацьовують).
- 27. Імітуйте таймерну чергу (timer queue), де заплановані події обробляються в точний час, з підтримкою пріоритетів і скасування.