taller 03 arquitectura

Ejercicios 2

resta:

li a0, 4228 li a1, 2114 jal ra, resta

fin: beq zero, zero, fin

```
prologo: addi sp, sp, -4
           sw ra, ⊙(sp)
  sub a0, a0, a1
  beq a0, zero, epilogo
  sigo: jal ra, resta
  epilogo: lw ra, ⊙(sp)
           addi sp, sp, 4
           ret
Observaciones
 1. la pila son los distintos valores de ra guardados en la adress sp.
 2. ra se modifica y se pierde, por eso se guardan en la pila sus diferentes valores.
  • ra guarda una dirreccion de memoria
  • sp es una direccion de memoria

    ret vuelve al ra_actual
```

Como Funciona?

- main
- guarda ra_inicial(fin), ignora fin y ejecuta resta

asigna a0 y a1 constantes

pasa a resta

resta

prologo

pasa a body

guarda ra en memoria

escribe memoria y apila (reserva espacio):

body:

pasa a epilogo

epilogo:

sobre-escribe el registro ra por los valores en memoria (pila) y vuelve al ra_actual

o "se busca volver a ra inicial."

se cumple condicion y termina

 ra_k representa los distintos estados de ${f ra}$

apila

 ra_0

 ra_1

epilogo : consulto memoria(escribo registro)

 ra_1

 ra_0

desapila

 $|ra_0|$

 $[ra_0,ra_1]$

estado pila

 $[ra_0,ra_1]$

 $|ra_0|$

• resta a0 - a1 y vuelve a restar hasta que a0 = 0

cada vez que se ejecuta resta se modifica ra y vuelve a resta

escribe en registro (consulta a memoria) y desapila (libera espacio):

pasa a fin

<u>fin</u> :

- Pila y SP si suponemos que sp esta en 0x00 podemos ver su comportamiento

sp

80x0

0x04

0x00

sp

0x00

0x04

prologo: escribo en memoria estado pila

sp op

sp

sp-4

sp-4

sp op

sp+4

sp+4

	0x08	sp			L]							
Ejercicio 3													
Ejercicio 3A.													
Solo Sabemos que hay en las adress donde estan cargadas las instrucciones:													
0	0x08,	0x0c,	0×10,	0×14,	0x18,	0x1c,	0x20,	0x24,	0x28,	0x2c,	0×30,	0x34,	0x38

las demas valen 0 por enunciado. 0x00, 0x04

mem[x] es cuando se accede a memoria en direccion x

addi x13 x0 4 lw x13 0 x13 lw x13 0 x13

main:

addi x11 x0 4 lw x12 0 x11

beq x12 x13 -20

guardar: lui x14 0xfffa6 addi x14 x14 -1539

ecall

24:

28:

2c:

30:

12 ciclos del PC

x11 = 0x04 0x04x12 = 0x00 0x00

Observaciones:

34:

38:

00000028 <fin_programa>:

x13 = 0x04 0x00 0x04 0x00

que vuelve a main en un bucle sin salida.

9fd70713

00c70633

02b62423

00000513

05d00893

00000073

add x12 x14 x12 SW X11 40 X12 fin_programa: addi x10 x0 0 addi x17 x0 93

addi x14 x14 -1539

add x12 x14 x12

SW X11 40 X12

addi x10 x0 0

addi x17 x0 93

PC = 0x08, 0x0c, 0x10, 0x14, 0x18, 0x1c, 0x08, 0x0c, 0x10, 0x14, 0x18, 0x1c

el programa consulta a memoria fuera de rango 0x00, 0x04 que vale 0 por enunciado haciendo que x13 = x12 = 0 , luego nunca pasa de la instrucción beq x12 x13 -20 ,

x11 = 4

x13 = 4

lui x14 0xfffa6

SW X11 40 X12

addi x10 x0 0

addi x17 x0 93

ecall

addi x14 x14 -1539

PC = 0x00, 0x04, 0x08, 0x0c, 0x10, 0x14, 0x18, 0x1c, 0x20, 0x24, 0x28, 0x00, 0x2c, 0x30

add x12 x14 x12

Solo Sabemos que hay en las adress donde estan cargadas las instrucciones:

ecall

```
Seguimiento
 000000000 <root>: al agregar esto no se afecta el Ejercicio (para ver en ripes).
     00:
                 ???????
                                sw zero 0 zero
                 ???????
     04:
                                sw zero 4 zero
 00000008 <main>:
           00400593
    08:
                               addi x11 x0 4
                                                          x11 = 0x04
     0c:
                               lw x12 0 x11
                                                          x12 = 0x00
              0005a603
                               addi x13 x0 4
     10:
                                                          x13 = 0x04
              00400693
              0006a683
                               lw x13 0 x13
     14:
                                                         x13 = 0x00
                                                          x13 = 0 \times 00
                               lw x13 0 x13
     18:
              0006a683
               fed606e3
                               beq x12 x13 -20 <main>
     1c:
 00000018 <guardar>:
     20: fffa6737
                            lui x14 0xfffa6
```

x12 = 0 < --- x12 = mem[4] < -- 0

x13 = 0 < --- x13 = mem[4] < -- 0x13 = 0 < --- x13 = mem[0] < -- 0

como x12 == x13, siempre vuelve a main

0x00, 0x04, 0x08, 0x0c, 0x10, 0x14, 0x18, 0x1c, 0x20, 0x24, 0x28, 0x2c, 0x30 las demas valen 0 por enunciado. 0x40, 0x0005a603

addi x11 x0 4

addi x13 x0 4

beq x12 x13 -20

00000018 <guardar>:

1c:

20:

24:

28:

2c:

30:

x11 = 0x04 0x04

x12 = 0x5a603 0x00

x13 = 0x04 0x5a603 0x00x14 = 0xfffa6000 0xfffa59fd

 \rightarrow x13 = lw x12 0 x11

de nuestro rango.

 \rightarrow x13 = 0

x10 = 0x00

18: fffa6737

00000028 <fin_programa>:

9fd70713

00c70633

02b62423

00000513

05d00893

00000073

lw x12 0 x11

lw x13 0 x13

lw x13 0 x13

Ejercicio 3B

guardar: lui x14 0xfffa6 x14 = 0xfffa6000 --> carga los ultimos 20 bitsaddi x14 x14 -1539 #

mem[x] es cuando se accede a memoria en direccion x

#

#

#

```
x14 = 0xfffa6000 - 0x7FD00000 = 0xfffa59fd ---> carga los ultimos 20bits
 add x12 x14 x12
                                x12 = 0xfffa59fd + 0x0005a603 = 0x000000000 ?
 SW X11 40 X12
                                 mem[40+0] = 0
 fin_programa:
 addi x10 x0 0
                         #
                                x10 = 0
 addi x17 x0 93
                                x17 = 93
 ecall
Seguimiento
 00000000 <main>:
           00400593
     0:
                              addi x11 x0 4
                                                           x11 = 0 \times 000000004
             0005a603
00400693
                              lw x12 0 x11
     4:
                                                           x12 = 0x0005a603
                              addi x13 x0 4
                                                           x13 = 0x00000004
     8:
                              lw x13 0 x13
     c:
              0006a683
                                                           x13 = 0x0005a603
              0006a683
                               lw x13 0 x13
                                                           x13 = 0 \times 000000000
     10:
     14:
              fed606e3
                              beq x12 x13 -20 <main>
```

x12 = mem[4] --> x12 = lw x12 0 x11 = 0x0005a603 (ir)

x13 = mem[4] --> x13 = lw x12 0 x11 = 0x0005a603 (ir)

x14 = 0xfffa6000

x14 = 0xfffa59fd

x12 = 0x00000000

 $x11 = 0 \times 000000000$

 $x10 = 0 \times 000000000$

x17 = 0x0000005d

pc => 00400593 => 05d00893

x13 = 0 <-- x13 = mem[0x0005a603] <-- 0

como x12 != x13, no vuelve a main

x17 = 0x5d

¿Cambia la ejecución del programa? ¿De qué manera? ¿Por qué?

- Ahora Sabemos que hay en la adress 4, esta cargada la instrucción 1w x12 0 x11 \rightarrow mem[4] = 1w x12 0 x11 • a x12 se le asigna 4 , luego en x12 se carga la adress x12 , osea x12 = mem[x12] = mem[4] = "lw x12 0 x11" \rightarrow x12 = 1w x12 0 x11 a x13 se le asigna 4, luego en x13 se carga la adress x13, osea x13 = mem[x13] = mem[4] = "lw x12 0 x11"
 - luego se vuelve a cargar en x13 la adress x13, osea x13 = mem[x13] = mem[lw x12 0 x11] = 0, 0 porque esta fuera
- AHORA se ejecuta beq x12 x13 -20, la cual no se cumple la condicion pues x13 != x12, y pasa al resto del programa