
#### **TOSHIBA**

サンプルコード

AWS KMSを利用した BC+用のウォレットの実装例



#### 本資料について

AWS(Amazon Web Services)の鍵管理サービスであるKMS(Key Management Service)を使用して、BC+(DNCWARE Blockchain+)のウォレットを実装する方法を、サンプルコードを示しながら説明します。

#### KMSの鍵の作成、KMSの動作確認

KMSの鍵の作成方法と動作確認について

#### 環境設定、ウォレットの実装

RSA鍵およびECDSA鍵の場合のウォレット実装方法について

#### KMS利用回数の削減

KMSの利用料を節約するための、ファイルウォレットとKMSウォレットの併用方法について

「DNCWARE」、「DNCWARE Blockchain+」は、東芝デジタルソリューションズ株式会社の日本またはその他の国における登録商標または商標です。 Amazon Web Services、AWS、その他のAWS マークは、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。 その他、本資料に掲載の会社名もしくは、商品名等は、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

- 1 KMSの鍵の作成
- 2 KMSの動作確認
- 3 環境設定
- 4 ウォレットの実装
- 5 ウォレットの実装(ECDSAの場合)
- 6 KMS利用回数の削減




KMSの鍵の作成

#### KMSの鍵の作成

#### 概要

- ◆ ウォレットに利用するKMSの鍵を作成する手順を示します。
- ◆ ここでは、AWSコンソールを利用して作成する手順を示します。
- ※すでに作成された鍵がある場合には、この手順をスキップしても構いません。

◆ KMSのスタートページなどから[Create a key]をクリックします。




◆ 構成の画面で、以下のとおり選択します。

Key type: Asymmetric


Key usage: Sign and verify

Key spec: RSA\_2048


◆ [Next]をクリックします。




- ◆ 任意のエイリアス名を入力します。 この例では、testkey1とします。 このときのKeyIdは、 alias/testkey1となります。 (このKeyIdは、後で使います)
- ◆ [Next]をクリックします。




- ◆ 鍵の管理権限を任意に設定します。 この例では、なにも設定しません。
- ◆ [Next]をクリックします。



- ◆ 鍵の使用権限を設定します。 この例では、 ウォレットを利用するEC2インスタンスの IAMロールを指定します。
- ◆ [Next]をクリックします。



- ◆レビュー画面で設定を確認します。
- ◆ [Finish]をクリックします。



## KMSの動作確認

#### KMSの動作確認

#### 概要

- ◆ AWSのEC2インスタンス上からKMSの鍵が利用できるか、動作を確認します。
- ◆ このセクションでの操作は、EC2インスタンス上で行います。
  - EC2インスタンスにはawsコマンドがインストールされている前提です。 (なお、awsコマンドは動作確認用途のみに使用し、本番動作には必要ありません)

#### KMSの鍵のパーミッションの確認1

◆ KeyIdを指定して、公開鍵を取得できるかを確認します。

```
$ aws kms get-public-key --key-id alias/testkey1

{
    "KeyId": "arn:aws:kms:ap-northeast-1:837394877440:key/7b6effee-5611-4a38-bf05-60209f522b9d",
    "PublicKey":
    "MIIBIJANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAsgESjC+pGdVdZTg+4NjFiTSMt2iZqUXn6h5elh/T2laE6NEx3Qt1xZ8xdCtkV
    3vPtCKRne2oErgoinpOCIUvXNIox4QVdnldAbXigzyRSOMFMsKZ3DRSLSb9gkxof+RJ7sNF4PNS/r9PZUVaPJJFxU1EulvlE9nHIGcRR9Zlr
    gDR7bYrBXeJdhp8ykzPOr8s+xCSOsFC6DEtg+dxYTJNaZtUPcqxa6caDG3xAH7Q9xNQjC6BveEH2XFSf+YnTNPWEGaOYLOjv9gLJsr3lt
    s4r2p2vQaWs9xYtqe2AWzJk3vDANHxH1OvXMHSkzTeW82tgb9H/MuCodojn+BcklR7swIDAQAB",
    "CustomerMasterKeySpec": "RSA_2048",
    "KeySpec": "RSA_2048",
    "KeyUsage": "SIGN_VERIFY",
    "SigningAlgorithms": [
        "RSASSA_PKCS1_V1_5_SHA_256", ... 中略 ...

]
}
```

◆ 下記のようなエラーが出る場合は、鍵のKey usersを適切に設定してください。 たとえば、EC2インスタンスにIAMロールを割り当て、 そのロールを鍵のKey usersに追加します。

An error occurred (AccessDeniedException) when calling the GetPublicKey operation: User: arn:aws:sts::837394877440:assumed-role/EC2Default/i-00bbfa53328392ba3 is not authorized to perform: kms:GetPublicKey on resource: arn:aws:kms:ap-northeast-1:837394877440:key/7b6effee-5611-4a38-bf05-60209f522b9d because no identity-based policy allows the kms:GetPublicKey action

#### KMSの鍵のパーミッションの確認2

◆続いて、デジタル署名ができるかを確認します。

注)--messageの後にはbase64エンコードされた署名対象データを渡しています。 ここではパーミッションの確認だけが目的なので、意味のないデータ"abcdefgh"を渡しています。

◆エラーが出る場合は、鍵の設定を見直してください。

環境設定

#### 環境設定

#### 概要

- ◆ AWSのEC2インスタンス上に環境設定をします。
- ◆ このセクションでの操作は、EC2インスタンス上で行います。
  - EC2インスタンスにはNode.jsがインストールされている前提です。
  - この作業に専用のディレクトリを作成し、その下で実行してください。

#### 動作環境の準備

◆ Node.jsのバージョンを確認します(version20以降を推奨)

```
$ node --version
v20.12.2
```

◆ aws-sdkのKMSクライアントとasn1.jsをインストールします。

```
$ npm install @aws-sdk/client-kms asn1.js
up to date, audited 83 packages in 2s
found 0 vulnerabilities
```

- ◆ BC+のAPIライブラリ "dncware-blockchain-nodejs-api.js" をカレントディレクトリに配置します
  - ※BC+のAPIライブラリの入手方法については別途お問い合わせください

#### 動作環境の確認(Node.jsからKMSへの接続の確認)

◆ 下記内容のテストプログラム "test1.mjs" をカレントディレクトリに配置します。

```
import { KMSClient, SignCommand } from "@aws-sdk/client-kms"; var client = new KMSClient({region: "ap-northeast-1"}); var command = new SignCommand({ KeyId: "alias/testkey1", Message: Buffer.from("xyz"), MessageType: "RAW", SigningAlgorithm: "RSASSA_PKCS1_V1_5_SHA_256", }); var response = await client.send(command); console.log(response);
```

- new KMSClient()の引数のregionは、必要に応じて変更してください。
- new SignCommand()の引数のKeyIdは、適切な値に変更してください。
- ◆ test1.mjsを実行し、KMSの署名動作を確認します。

```
$ node test1.mjs
{
    '$metadata': {
        httpStatusCode: 200,
        requestId: 'e82ac45e-45d6-4622-94c8-605f3ce8f4db', ... 中略 ...
},
        KeyId: 'arn:aws:kms:ap-northeast-1:837394877440:key/7b6effee-5611-4a38-bf05-60209f522b9d',
        Signature: Uint8Array(256) [ 48, 69, 2, 32, 38, 195, 1 ... 中略 ... ],
        SigningAlgorithm: 'RSASSA_PKCS1_V1_5_SHA_256'
}
```

4

ウォレットの実装

#### ウォレットの実装

#### 概要

- ◆ AWSのEC2インスタンス上に、KMSの鍵を利用するウォレットを実装します。
  - 通常のファイルウォレットを使った場合について、コードの理解があることを前提に説明しています。
- ◆ このセクションでの操作は、EC2インスタンス上で行います。
  - 前のセクション「環境設定」を完了し、同じディレクトリの下で実行してください。
- ◆ 動作確認として、トランザクションを発行するサンプルコードを動かします。
  - 動作確認用のブロックチェーンとしてトライアル環境に接続しに行きます。
  - トライアル環境のURLは https://trial\*.dncware-blockchain.biz です。
  - トライアル環境が使用できない場合、動作確認用のブロックチェーンを適宜に変更してください。

#### ウォレットのモジュール

◆ 下記内容のモジュール "kms-wallet.mjs" をカレントディレクトリに配置します。

```
import { KMSClient, GetPublicKeyCommand, SignCommand } from "@aws-sdk/client-kms";
import * as crypto from "crypto";
function decodeBase64url(x) {
  return Buffer.from(x.replace(/-/g, '+').replace(/_/g, '/'), 'base64');
export async function importPublicData_r({ KeyId, region }) {
  var client = new KMSClient({ region });
  var command = new GetPublicKeyCommand({ KeyId });
  var response = await client.send(command);
  var keyobj = crypto.createPublicKey({ key: response.PublicKey, format: 'der', type: 'spki' });
  var jwk = keyobj.export({ format: 'jwk' });
  return decodeBase64url(jwk.n);
export async function signSignature_r({ KeyId, region }, Message) {
  var client = new KMSClient({ region });
  var command = new SignCommand({ KeyId, Message, MessageType: 'RAW', SigningAlgorithm: 'RSASSA_PKCS1_V1_5_SHA_256' });
  var response = await client.send(command);
  return response. Signature;
```

#### サンプルコードの実行

◆ 下記内容のサンプルコード "test-wallet.mjs" をカレントディレクトリに配置します。

```
import * as api from './dncware-blockchain-nodejs-api.js';
import { importPublicData_r, signSignature_r } from './kms-wallet.mjs';
api.pluginExternalWalletModule('aws-kms', { importPublicData_r, signSignature_r });
var uw = await api.importSigningWallet('rs', { external: 'aws-kms', region: 'ap-northeast-1', KeyId: 'alias/testkey1' });
console.log('address:', uw.address);

var rpc = new api.RPC('trial.dncware-blockchain.biz');
rpc.connect('https://trial1.dncware-blockchain.biz');
rpc.connect('https://trial2.dncware-blockchain.biz');
rpc.connect('https://trial3.dncware-blockchain.biz');
var resp = await rpc.call(uw, 'c1query', { type: 'dashboard' });
console.log(resp);
```

- importSigningWallet()の引数のregionとKeyIdは、適切な値に変更してください。
- RPC(), rpc.connect()の引数は、必要に応じて、実際に接続するブロックチェーンのものに変更してください。
- ◆ test-wallet.mjsを実行し、ウォレットの動作を確認します。

```
$ node test-wallet.mjs
address: rkRa96LAQ7KBzcuFZUm2rJtALNgfHc
{
   txid: 'xSHEsfb42WB9Md5Ans5TpYTgizqDaFutFBRfo6VhQTsDz',
   status: 'ok',
   value: { ... 省略 ... }
}
```

#### 補足

◆ 前ページのtest-wallet.mjsをコメント(赤字)で解説します。

```
import * as api from './dncware-blockchain-nodejs-api.js';
import { importPublicData_r, signSignature_r } from './kms-wallet.mjs';
api.pluginExternalWalletModule('aws-kms', { importPublicData_r, signSignature_r });
var uw = await api.importSigningWallet('rs', { external: 'aws-kms', region: 'ap-northeast-1', KeyId: 'alias/testkey1' });
console.log('address:', uw.address);
var rpc = new api.RPC('trial.dncware-blockchain.biz');
rpc.connect('https://trial1.dncware-blockchain.biz');
rpc.connect('https://trial2.dncware-blockchain.biz');
rpc.connect('https://trial3.dncware-blockchain.biz');
var resp = await rpc.call(uw, 'c1query', { type: 'dashboard' });
console.log(resp);
```

# 5

ウォレットの実装(ECDSAの場合)

#### 楕円暗号鍵を利用する場合のウォレット実装

#### 概要

- ◆ RSAの場合と概略は同じです。
- ◆ KMSの鍵は、Key spec: ECC\_NIST\_P256で作成します。
  - この例では、鍵のエイリアスはtestkey2としています。
- ◆ 楕円暗号鍵用のモジュールkms-wallet-ec.mjsは次ページに示します。
- ◆ 楕円暗号鍵用のサンプルコードtest-wallet-ec.mjsは次々ページに示します。
- 注)楕円暗号鍵のKMSの利用料は、RSA鍵の場合と異なっています。

#### ウォレットのモジュール

◆ 下記内容のモジュール "kms-wallet-ec.mjs" をカレントディレクトリに配置します。

```
import { KMSClient, GetPublicKeyCommand, SignCommand } from "@aws-sdk/client-kms";
import * as crypto from "crypto";
import { default as asn1 } from "asn1.js";
var ECDerSignature = asn1.define('ECDerSignature', function() {
  this.seq().obj(
     this.key('r').int(),
     this.key('s').int()
function decodeBase64url(x) {
  return Buffer.from(x.replace(/-/q, '+').replace(/_/q, '/'), 'base64');
export async function importPublicData e({ KeyId, region }) {
  var client = new KMSClient({ region });
  var command = new GetPublicKeyCommand({ KeyId });
  var response = await client.send(command);
  var keyobj = crypto.createPublicKey({ key: response.PublicKey, format: 'der', type: 'spki' });
  var jwk = keyobj.export({ format: 'jwk' });
  return Buffer.concat([decodeBase64url(jwk.x), decodeBase64url(jwk.y)]);
export async function signSignature_e({ KeyId, region }, Message) {
  var client = new KMSClient({ region });
  var command = new SignCommand({ KeyId, Message, MessageType: 'RAW', SigningAlgorithm: 'ECDSA SHA 256' });
  var response = await client.send(command);
  var { r, s } = ECDerSignature.decode(Buffer.from(response.Signature), 'der');
  return Buffer.concat([r.toBuffer('be', 32), s.toBuffer('be', 32)]);
```

#### サンプルコードの実行

◆ 下記内容のサンプルコード "test-wallet-ec.mjs" をカレントディレクトリに配置します。

```
import * as api from './dncware-blockchain-nodejs-api.js';
import { importPublicData_e, signSignature_e } from './kms-wallet-ec.mjs';
api.pluginExternalWalletModule('aws-kms', { importPublicData_e, signSignature_e });
var uw = await api.importSigningWallet('es', { external: 'aws-kms', region: 'ap-northeast-1', KeyId: 'alias/testkey2' });
console.log('address:', uw.address);

var rpc = new api.RPC('trial.dncware-blockchain.biz');
rpc.connect('https://trial1.dncware-blockchain.biz');
rpc.connect('https://trial2.dncware-blockchain.biz');
rpc.connect('https://trial3.dncware-blockchain.biz');
var resp = await rpc.call(uw, 'c1query', { type: 'dashboard' });
console.log(resp);
```

- importSigningWallet()の引数のregionとKeyIdは、適切な値に変更してください。
- RPC(), rpc.connect()の引数は、必要に応じて、実際に接続するブロックチェーンのものに変更してください。
- pluginExternalWalletModule()の引数の名前が、RSA鍵の場合と変わっていることに注意してください。
- ◆ test-wallet-ec.mjsを実行し、ウォレットの動作を確認します。

```
$ node test-wallet-ec.mjs address: eeP2Wf5CVbT2UiWhHVSSVKdAWwvEAu  
txid: 'xSHEsfb42WB9Md5Ans5TpYTgizqDaFutFBRfo6VhQTsDz', status: 'ok', value: { ... 省略 ... }
}
```

6

KMS利用回数の削減

#### KMS利用回数の削減

#### 概要

- ◆背景の説明
  - BC+の場合、リードアクセス、書き込みアクセスの両方ともトランザクションにデジタル署名を行います。
  - リードアクセスにまでKMSを利用するとコストがかさむ可能性があります。
- ◆ 1 つのユーザに 2 つのウォレットを設定して、KMSの利用回数を減らす運用を紹介します。
  - 運用として、ファイルウォレットとKMSウォレットを併用し、書き込みの時のみKMSウォレットを利用します。
  - 書き込みの時だけKMSを利用するので、KMSの利用料を節約できます。
  - BC+のマルチシグ機能を設定します。
    - リードアクセスには、ファイルウォレットを使う運用とします。
    - 書き込みアクセスには、両方のウォレットが必要となります。
  - 書き込みは、マルチシグ・トランザクションとなるため、プログラミングが少し複雑になります。

#### 準備

#### ◆ 事前に必要なもの


- BC+の通常のファイル形式のウォレット(ファイルウォレットと呼びます)
- そのウォレットが紐づけられたBC+のユーザ
- そのユーザの管理権限を持つウォレット(以降、管理ウォレットと呼びます)
- セクション4で説明したRSA鍵のKMSを利用するウォレット(KMSウォレットと呼びます)
- 動作確認用のスマートコントラクト(例ではtest@sampleという名前のもの;中身のコードは空でよい)


#### ◆ここで示す手順の概略

- KMSウォレットのアドレスをユーザに追加する
- ユーザのマルチシグを2に設定する
- ファイルウォレットでのライトがinsufficient signersエラーになることを確認する
- 両方のウォレットのマルチシグでライトが可能であることを確認する

#### KMSウォレットアドレスの登録


- ◆ 管理GUIを使ってアドレスを登録する方法を説明します。
  - 前のセクションで説明したtest-wallet.mjsの実行結果から、KMSウォレットのアドレスを取得します。
  - 対象のユーザの管理権限を有する管理ウォレットで管理GUIにログインします。
  - 対象のユーザのプロファイル画面を表示します。
  - Wallets欄の[Edit]をクリックします。
  - ダイアログにKMSウォレットのアドレスを 入力して、[Add]をクリックします。
  - [Submit]をクリックします。






#### ユーザのマルチシグの設定

- ◆ 次に、ユーザのマルチシグを 2 に変更します。
  - Multi SIG欄の[Edit]をクリックします。
  - ダイアログに2を入力して、[Submit]をクリックします。
- ◆以上で、設定は完了です。





#### 動作確認1

- ◆ファイルウォレット単独でのリードとライトの動作を確認します。
  - カレントディレクトリにファイルウォレット "user-wallet.json" を配置します。
  - 次ページのテストプログラム "test-single.mjs" をカレントディレクトリに配置し、実行します。

```
$ node test-single.mjs
address: eDtt8izA6gsQ3obMUrTC84PgzgCjTc
read: {
    txno: 6438,
    txid: 'xqe5sDM7d9uvRuQYJcnhLhUuqGTw2ydKaevCbnmVnLV8t',
    status: 'read',
    value: null
}
write: {
    txno: 6438,
    txid: 'xA889dxRY3CeKPxtBpzdTRzfx7DYwg5mrApMx648xBBwFB',
    status: 'denied',
    value: 'insufficient signers for multisig'
}
```

- リードアクセスは成功し(status:'read')、ライトアクセスはエラーとなることを確認します。
- 'insufficient signers for multisig' は、マルチシグの署名が不足していることを示しています。

#### テストプログラム1

#### ◆ test-single.mjsの内容

```
import * as api from './dncware-blockchain-nodejs-api.js';
import * as fs from 'fs';
var wf = await api.parseWalletFile(fs.readFileSync('user-wallet.json', 'utf-8'));
var uw = await api.unlockWalletFile(wf, 'wallet-password');
console.log('address:', uw.address);
var rpc = new api.RPC('trial.dncware-blockchain.biz');
rpc.connect('https://trial1.dncware-blockchain.biz');
rpc.connect('https://trial2.dncware-blockchain.biz');
rpc.connect('https://trial3.dncware-blockchain.biz');
// リードアクセスでスマートコントラクトを呼び出します。呼び出すコントラクトと引数を適切なものに変更してください。
var contract = 'test@sample';
var args = { /* if any */ };
var resp = await rpc.call(uw, contract, args, { readmode: 'fast' });
console.log('read:', resp);
var resp = await rpc.call(uw, contract, args);
console.log('write:', resp);
```

#### 動作確認2

- ◆ 続いて、マルチシグでのリードとライトの動作を確認します。
  - 次ページのテストプログラム "test-multi.mjs" をカレントディレクトリに配置し、実行します。

```
$ node test-multi.mjs
address1: eDtt8izA6gsQ3obMUrTC84PgzgCjTc
address2: rkRa96LAQ7KBzcuFZUm2rJtALNgfHc
write: {
  txno: 6439,
  txid: 'xYqWLSQSL8vYBhpmKYtBSXMno8MXgJTgcFdfnyYhcmtup',
  status: 'ok',
  value: null
}
```

● マルチシグでのライトアクセスが成功(status:'ok')することを確認します。

#### テストプログラム2

#### ◆ test-multi.mjsの内容

```
import * as api from './dncware-blockchain-nodejs-api.js';
import * as fs from 'fs';
var wf = await api.parseWalletFile(fs.readFileSync('user-wallet.json', 'utf-8'));
var uw1 = await api.unlockWalletFile(wf, 'wallet-password');
console.log('address1:', uw1.address);
import { importPublicData_r, signSignature_r } from './kms-wallet.mjs';
api.pluginExternalWalletModule('aws-kms', { importPublicData_r, signSignature_r });
var uw2 = await api.importSigningWallet('rs', { external: 'aws-kms', region: 'ap-northeast-1', KeyId: 'alias/testkey1' });
console.log('address2:', uw2.address);
var rpc = new api.RPC('trial.dncware-blockchain.biz');
rpc.connect('https://trial1.dncware-blockchain.biz');
rpc.connect('https://trial2.dncware-blockchain.biz');
rpc.connect('https://trial3.dncware-blockchain.biz');
var contract = 'test@sample';
var args = \{ /* \text{ if any } */ \};
var request = api.createRequest([uw1.address, uw2.address], contract, args);
await api.signRequest(request, uw1, rpc.chainID);
await api.signRequest(request, uw2, rpc.chainID);
// トランザクション要求を送信し、スマートコントラクトを呼び出します。
var resp = await rpc._call_request(request);
console.log('write:', resp);
```

### TOSHIBA