## Flutter 可滚动Widget —— SingleChildScrollView

本节讲 Flutter SingleChildScrollView。

SingleChildScrollView 是只能包含一个 子Widget 的可滚动 Widget。

#### 代码所在位置

flutter\_widget\_demo/lib/singlechildscrollview/SingleChildScro

### SingleChildScrollView 的快速上手

SingleChildScroolView 可以让 Widget 具有滑动的功能,而且可以 指定滚动的方向,其 child 参数就是你想要添加滚动功能的 Widget,例如:

```
SingleChildScrollView(
   scrollDirection: Axis.horizontal,
   child: Row(
     children: <Widget>[Text('Hello Flutter ' *
100)],
   ),
)
```

可以将前面 子Widget 超过父容器时出现 overflowed 错误的代码更改为:

```
import 'package:flutter/material.dart';
main() {
  runApp(new MyApp());
}
class MyApp extends StatelessWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return new MaterialApp(
        title: 'Test',
        home: new Scaffold(
            appBar: new AppBar(title: new
Text('Flutter 可滚动Widget --
SingleChildScrollView')),
            body: SingleChildScrollView(
              scrollDirection: Axis.horizontal,
              child: Row(
                children: <Widget>[Text('Hello
Flutter ' * 100)],
             ),
            )));
  }
```

运行效果为:



这里的文本内容没有了 overflowed 错误的黄黑色的条,而且可以在水平方向上滑动。

# SingleChildScrollView 的构造函数及参数说明

先看 SingleChildScrollView 的构造函数:

```
class SingleChildScrollView extends
StatelessWidget {
  const SingleChildScrollView({
    Key key,
    this.scrollDirection = Axis.vertical,
    this.reverse = false,
    this.padding,
   bool primary,
   this.physics,
   this.controller,
   this.child,
   this.dragStartBehavior =
DragStartBehavior.down,
  })
  ...
}
```

#### 参数名字 参数类型 意义

key	Key	Widget 的标识
scrollDirection	Axis	滑动的方向 默认为 Axis.vertical,垂 可滑动
padding	EdgeInsetsGeometry	, SingleChildScrollView 指 Widget 时的内边距
		控制 SingleChildScrollVi 从头开始滑,还是从尾开 默认为 false,就是从头开

reverse	bool	例如当 scrollDirection 为Axis.vertical,即垂直方向动,那么 reverse 为 fals从头部滑到底部,当 revetrue 时,就是从底部滑到是否是与父级关联的主滚;当为 true 时,即使SingleChildScrollView 身
primary	bool	够的内容也能滑动, 当 scrollDirection 为 Axis.vertical,且 contrc null时,默认为 true
可选		设置 SingleChildScrollVi 滚动效果 如果想让 SingleChildScr 里没有足够的内容也能滑;
physics	ScrollPhysics	设置为 AlwaysScrollableScrollP 如果想让 SingleChildScr 在没有足够的内容的时候; 动,则设置为 ScrollPhys 可以控制 SingleChildScr 滚动的位置 当 primary 为 true 时, controller 必须为 null ScrollController 提供以 功能:
controller	ScrollController	1.设置 SingleChildScroll 滑动的初始位置 2.可以控制 SingleChildScrollView 5

和恢复滑动的位置

3.可以读取、设置当前滑i

置

children

 $drag Start Behavior \, Drag Start Behavior \,$ 

SingleChildScrollView 自

确定处理拖动开始行为的法

如果设置为

[DragStartBehavior.star

在检测到拖动手势时将开

拖动行为

如果设置为

[DragStartBehavior.dow

将在首次检测到向下事件

List<Widget>