Flutter 可滚动Widget --CustomScrollView

CustomScrollView

(https://docs.flutter.io/flutter/widgets/CustomScrollView-class.html) 是可以使用 slivers 来自定义滑动效果的可滚动 Widget。

代码所在位置

flutter_widget_demo/lib/customccrollview/CustomScrollViewV

CustomScrollView 的使用

CustomScrollView 里面可以添加多个 Widget,而且可以为 Widget 提供复杂的滑动效果,需要为其 slivers 参数赋值,而且 slivers 参数只能接受特定的 Widget,例如:

```
CustomScrollView(
    slivers: <Widget>[
        const SliverAppBar(
            pinned: true,
            expandedHeight: 250.0,
            flexibleSpace: FlexibleSpaceBar(
                title: Text('Demo'),
            ),
            SliverGrid(
                gridDelegate:
```

```
SliverGridDelegateWithMaxCrossAxisExtent(
        maxCrossAxisExtent: 200.0,
        mainAxisSpacing: 10.0,
        crossAxisSpacing: 10.0,
        childAspectRatio: 4.0,
      ),
      delegate: SliverChildBuilderDelegate(
        (BuildContext context, int index) {
          return Container(
            alignment: Alignment.center,
            color: Colors.teal[100 * (index %
9)],
            child: Text('grid item $index'),
          );
        },
        childCount: 20,
      ),
    SliverFixedExtentList(
      itemExtent: 50.0,
      delegate: SliverChildBuilderDelegate(
        (BuildContext context, int index) {
          return Container(
            alignment: Alignment.center,
            color: Colors.lightBlue[100 * (index
% 9)7.
            child: Text('list item $index'),
          );
        },
```

CustomScrollView 在一个页面使用的 Demo 为:


```
import 'package:flutter/material.dart';
void main() => runApp(CustomScrollViewWidget());
class CustomScrollViewWidget extends
StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Test',
      home: Scaffold(
        appBar:
            AppBar(title: new Text('Flutter 可滚动
Widget -- CustomScrollView')),
        body: CustomScrollView(
          slivers: <Widget>[
            const SliverAppBar(
              pinned: true,
              expandedHeight: 250.0,
              flexibleSpace: FlexibleSpaceBar(
                title: Text('Demo'),
              ),
            ),
            SliverGrid(
              gridDelegate:
SliverGridDelegateWithMaxCrossAxisExtent(
                maxCrossAxisExtent: 200.0,
                mainAxisSpacing: 10.0,
                crossAxisSpacing: 10.0,
                childAspectRatio: 4.0,
              ),
```

```
delegate:
SliverChildBuilderDelegate(
                (BuildContext context, int index)
{
                   return Container(
                     alignment: Alignment.center,
                     color: Colors.teal[100 *
(index % 9)],
                     child: Text('grid item
$index'),
                  );
                },
                childCount: 20,
              ),
            ),
            SliverFixedExtentList(
              itemExtent: 50.0,
              delegate:
SliverChildBuilderDelegate(
                (BuildContext context, int index)
{
                   return Container(
                     alignment: Alignment.center,
                     color: Colors.lightBlue[100 *
(index % 9)],
                     child: Text('list item
$index'),
                  );
             },
),
```

```
),
);
}
```

运行后的效果为:





CustomScrollView 的构造函数及参数说明

CustomScrollView 的构造函数为:

```
class CustomScrollView extends ScrollView {
  const CustomScrollView({
    Key key,
    Axis scrollDirection = Axis.vertical,
    bool reverse = false,
    ScrollController controller,
    bool primary,
    ScrollPhysics physics,
    bool shrinkWrap = false,
    Key center,
    double anchor = 0.0,
    double cacheExtent,
    this.slivers = const <Widget>[],
    int semanticChildCount,
    DragStartBehavior dragStartBehavior =
DragStartBehavior.down,
  })
```

Widget 的标识 key Key 滑动的方向 默认为 Axis.vertical,垂 scrollDirection Axis 滑动 控制 CustomScrollView 的排列顺序,是按照插入 还是按照插入顺序相反的? 序。 bool reverse 默认为 false, 就是按照指 序,第一个插入的在头部 , 当 reverse 为 true 时, 入的会在底部 可以控制 CustomScrollV 的位置 ScrollController 提供以一 功能: 1.设置 CustomScrollVie 初始位置 ScrollController 2.可以控制 CustomScro controller 否存储和恢复滑动的位置 3.可以读取、设置当前滑i 可以继承 ScrollControlle 定义的功能 当 primary 为 true 时, (必须为 null 是否是与父级关联的主滚法

当为 true 时,即使 bool primary CustomScrollView 里没⁷ 内容也能滑动 设置 CustomScrollView 果 值必须为 ScrollPhysics 自 如有如下的值: AlwaysScrollableScrollP physics ScrollPhysics 可以让 CustomScrollVie 足够的内容也能滑动 ScrollPhysics():CustomS 在没有足够的内容的时候; 是否根据列表项的总长度: CustomScrollView 的长儿 值为 false。 当 shrinkWrap 为 false! CustomScrollView 会在注 扩展到可占用的最大空间 当 shrinkWrap 为 true F shrinkWrap hool CustomScrollView 在滚i 用的空间就是其列表项的。 但是这样会很耗性能,因 表项发生变化时, CustomScrollView 的大人 计算 放在 CustomScrollView Key center Widget 的 key CustomScrollView 开始 移量 如果 anchor 为 0.0,则 CustomScrollView 的子 从头开始排列

如果 anchor 为 0.5,则 double anchor CustomScrollView 的子 从中间开始排列 如果 anchor 为 1.0, 则 CustomScrollView 的子 从底部开始排列 CustomScrollView 可见证 面和后面的区域可以用来组 项、 这部分区域的 item 即使² 会加载出来,所以当滑动! cacheExtent double 域的时候,缓存的区域就: 见, cacheExtent 就表示缓存 见部分的前面和后面有多处 CustomScrollView 的列 slivers List<Widget> 提供语义信息的列表项的 默认为 CustomScrollVie semanticChildCount int 的数量 确定处理拖动开始行为的 如果设置为 [DragStartBehavior.star 检测到拖动手势时将开始流 dragStartBehavior DragStartBehavior 行为 如果设置为 [DragStartBehavior.dow 在首次检测到向下事件时:

CustomScrollView 的 slivers 属性的值,只能是以 Sliver 开头的一系列 Widget:

SliverList

- SliverFixedExtentList
- SliverGrid
- SliverPadding
- SliverAppBar