

WINDOW NETWORK -CHAPTER 5-

SOULSEEK




목차

- 1. Overlapped(1) 입출력 방식
- 2. Overlapped(2) 입출력 방식
- 3. Completion Port(IOCP)



- ・ Window OS에서 고성능 파일 입출력을 위해 제공하는 방식을 소켓 입출력에서도 사용할 수 있게 만든 ◇ 것. → 비동기 입출력

동기 입출력 & 비동기 입출력



동기 입출력(synchronous I/O)

- 응용 프로그램은 입출력 함수를 호출한 후 입출력 작업이 끝날 때까지 대기
- 입출력 작업이 완료되면 입출력 함수 리턴
- 입출력 결과 처리 또는 다른 작업 진행
- WSAAsyncSelect가 동기 입출력에 속하고 이전까지 배웠던 것들은 모두 동기 입출력이다.
 - OS가 입출력 시점을 운영체제가 알려주기 때문에 조금 쉽게 접근.
 - 이를 비동기 통지(asynchronous notification)라고 부른다

비동기 입출력(asynchronous I/O)

- 응용 프로그램은 입출력 함수를 호출한 후 입출력 작업의 완료 여부와 무관하게 다른 작업을 진행
- 입출력 작업이 끝나면 OS는 작업 완료를 응용 프로그램에 알려준다.
- 응용 프로그램은 통지가 오면 하던 작업을 잠시 멈추고 결과처리를 진행한다.
- ' ◆ Overlapped, Completion Port(IOCP)가 비동기 입출력에 속한다.
 - 통지를 받기 때문에 비동기 통지 형태이다.

Overlapped 모델의 공통 절차

- 👱 비동기 입출력을 지원하는 소켓을 생성한다.
 - socket()함수로 생성한 소켓은 기본적으로 비동기 입출력을 지원한다.
- 비동기 입출력을 지원하는 소켓 함수를 호출한다.
 - AcceptEx(), ConnectEx(), DisconnectEx(), TransmitFile(), TransmitPackets(), WSAloctI(), WSANSPloctI(), WSAProviderConfigChange(), WSARecv[), WSARecv[), WSARecv[], WSARecv[], WSASend[], WSASend[], WSASend[], WSASend[]
- OS가 입출력 작업 완료를 응용 프로그램에 알려주면(= 비동기 통지), 응용 프로그램은 입출력 결과를 처리한다.

종류	설명
Overlapped(1)	소켓 입출력 작업이 완료되면, OS는 응용 프로그램이 등록해둔 이벤트 객체를 신호 상태로 바꾼다. 응용 프로그램은 이벤트 객체를 관찰함으로써 입출력 작업완료를 감지 할 수 있다.
Overlapped(2)	소켓 입출력 작업이 완료 되면, OS는 응용 프로그램이 등록해둔 함수를 자동으로 호출한다. 일반적으로 운영체제가 호출하는 응용 프로그램 함수를 호출하는데 Overlapped에서는 완료 루틴(completion routine)이라 부른다.

int WSASend(SOCKET s, LPWSABUF IpBuffers, DWORD dwBufferCount, LPDWORD IpNumberOfBytesSent, DWORD dwFlags, LPWSAOVERLAPPED IpOverlapped, LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE IpCompletionRoutine)

int WSARecv(SOCKET s, LPWSABUF IpBuffers, DWORD dwBufferCount, LPDWORD IpNumberOfBytesRecvd, LPDWORD IpFlags, LPWSAOVERLAPPED IpOverlapped, LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE IpCompletionRoutine)

- 성공: 0, 실패: SOCKET_ERROR
 - 첫 번째 인자 : 비동기 입출력을 할 대상 소켓
 - 두 번째 인자: WSABUF 구조체 배열의 시작 주소와 배열의 원소 개수, 각 배열 원소는 버퍼의 시작 주소와 길이를 담고 있다.
 - 세 번째 인자 : 함수 호출이 성공하면 보내거나 받은 바이트 수 저장 ■
 - 네 번째 인자 : 옵션으로 MSG_* 형태의 상수를 전달할 수 있다, 각각 send()와 recv()함수의 마지막 인자와 같은 기능을 한다. 대부분 0을 보냄
 - 다섯 번째 인자: WSAOVERLAPPED 구조체의 주소 값
 - 여섯 번째 인자 : 입출력 작업이 완료 되면 OS가 자동으로 호출할 완료 루틴(콜백함수)의 주소 값이다.

WSABUF 구조체

```
Typedef struct __WSABUF{
u_long len; // 길이(바이트 단위)
char* buf; // 버퍼 시작 주소
} WSABUF, *LPWSABUF;
```

WSAOVERLAPPED 구조체

- 비동기 입출력을 위한 정보를 OS에 전달하거나, OS가 비동기 입출력 결과를 응용 프로그램에 알려줄때 사용한다.
- Overlapped 입출력을 사용한다고 알려주는 역활

WSASend()와 WSARecv()함수의 특징

```
1. 송수신 측에서 WSABUF 구조체 배열을 사용하면, 여러 버퍼에 저장된 데이터를 모아서 보내거나 받을
수 있다
기송신 측 코드
Char buf1[128];
Char buf2[256];
WSABUF wsabuf[2];
```

```
Wsabuf[0].buf = buf1;
Wsabuf[1].len = 128;
Wsabuf[1].buf = buf2;
Wsabuf[1].len = 256;
```

WSASend(sock, wsabuf, 2, ...);

//수신 측 코드 //선언부분은 송신 측과 동일

WSARecv(sock, wsabuf, 2, ...);

WSASend()와 WSARecv()함수의 특징

- 2, 마지막 두 인자에 모두 NULL값을 사용하면 send()/recv()함수처럼 동기 함수로 동작한다.
- ③. Overlapped(1)에서는 WSAOVERLAPPED 구조체인 hEvent 변수를, Overlapped(2)에서는 lpCompletionRoutine인자를 사용한다. 단, lpCompletionRoutine의 우선순위가 높으므로 이 값이 NULL이 아니면 WSAOVERLAPPED 구조체는 hEvent 변수는 사용되지 않는다.

Overlapped(1)의 구현 절차

- 1. 비동기 입출력을 지원하는 소켓을 생성한다.
 - WSACreateEvent()함수를 호출하여 대응하는 이벤트 객체도 같이 생성한다.
- 2. 비동기 입출력을 지원하는 소켓 함수를 호출한다.
 - WSAOVERLAPPED 구조체의 hEvent 변수에 이벤트 객체의 핸들 값을 넣어서 전달한다. 비동기입출력 작업이 곧바로 완료되지 않으면, 소켓 함수는 오류를 리턴하고 오류 코드는
 WSA_IO_PENDING으로 설정되고 작업 완료 후 OS는 이벤트 객체를 신호 상태로 만들어 이사실을 응용 프로그램에 알린다.
- 3. WSAWaitForMulitpleEvents()함수를 호출하여 이벤트 객체가 신호 상태가 되기를 기다린다.
- 4. 비동기 입출력 작업이 완료하여 WSAWaitForMultipleEvents()함수가 리턴하면, WSAGetOverlappedResult()함수를 호출해 비동기 입출력 결과를 확인하고 데이터를 처리한다.
- 5. 새로운 소켓을 생성하면 1~4단계를, 그렇지 않으면 2~4단계를 반복한다.

DWORD WSAWaitForMultipleEvent(DWORD cEvents, const WSAEVENT* lphEvents, BOOL dwTimeout, DWORD dwTimeout, BOOL fAlertable);

성공 : WSA_WAIT_EVENT_0~WSA_WAIT_EVENT_0+cEvent-1 또는 WSA_WAIT_TIMEOUT

설패 : WSA_WAIT_FAILED

첫 번째 인자 ▮이벤트 객체 핸들의 배열

두 번째 인자 : 이벤트 객체의 수

세 번째 인자 : TRUE면 모든 이벤트 객체가 신호 상태가 될 때까지 기다린다. FALSE면 이벤트 객체 중 하나가 신호 상태가 되는 즉시 리턴한다.

네 번째 인자 : 대기 시간으로 밀리초 단위를 사용한다. WSA_INFINITE 값을 사용하면 무한히 기다린다. 다섯 번째 인자 : 입출력 완료 루틴을 사용할 것인지를 설정한다.

BOOL WSAGetOverlappedResult(SOCKET s, LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped, LPDWORD lpcbTransfer, BOOL fWait, LPDWORD lpdwFlags);

성공: TRUE, 실패: FALSE

<u>첫 번째 인자 🛭 비동기 입출력 함수</u> 호출에 사용했던 소켓

주 번째 인자 : 비동기 입출력 함수 호출에 사용했던 WSAOVERLAPPED 구조체

세 번째 인자 🛚 전송된 바이트 수


<u>네 번째 인자 : 비동기 입</u>출력 작업이 끝날 때까지 대기하려면 TRUE, 그렇지 않으면 FALSE사용,

WSAWaitForMultipleEvent() 함수를 이전에 호출해서 리턴했다면 비동기 입출력이 끝났다는 뜻이므로 FALSE를 사용.

다섯 번째 인자 🛮 비동기 입출력 작업과 관련된 부가적인 정보가 저장, 사용하지 않기 때문에 무시해도 된다.



- 완료 루틴(Completion routine)통해 입출력 처리를 한다 → Overlapped(1)은 이벤트
- ◆ OS가 적절한 시점에 자동으로 호출하는 사용자 정의 함수



- 1. 비동기 입출력 함수를 호출함으로써 OS에 입출력 작업을 요청한다.
- 2. 해당 Thread는 곧바로 alertable wait 상태에 진입한다.
 - alertable wait 상태는 비동기 입출력을 위한 대기상태, 비동기 입출력 함수를 호출한 Thread가 이 상태로 되어 있어야 완료 루틴이 호출 될 수 있다. Thread 대기 함수들에 약간 변형이 있는 파생함수로 alertable wait 사용 여부인자가 추가된 WaitForSingleObjectEx(), WaitForMultipleObjectEx(), SleepEx(), WSAWaitForMultipleEvnets()등이 있다. 마지막 인자를 TRUE로 하면 alertable wait 상태가 된다.
- 3. 비동기 입출력 작업이 완료되면 OS는 Thread의 APC 큐에 결과를 저장한다.
 - APC 큐(asynchronous procedure call queue)는 비동기 입출력 결과 저장을 위해 OS가 각 Thread에 할당하는 메모리.
- 4. 비동기 입출력 함수를 호출한 Thread가 wait 상태에 있으면, OS는 APC큐에 저장된 정보를 참조해서 루틴을 호출
- 5. APC큐에 저장된 정보를 토대로 모든 완료 루틴호출이 끝나면, Thread는 alertable wait상태에서 빠져 나오고 지속적인 처리를 위해서 다시 alertable wait 상태로 진입해야 한다.

Overlapped(2) 소켓 입출력 절차

- 1, 비동기 입출력을 지원하는 <u>소켓을 생성한다</u>.
 - sock() 함수로 생성한 소켓은 기본적으로 비동기 입출력을 지원한다.
- 2. 비동기 입출력을 지원하는 소켓 함수를 호출한다.
 - Overlapped(1)에서 사용하지 않던 완료 루틴의 시작 주소(함수이므로)인자에 완료 루틴을 전달한다. 이때, 입출력 작업이 곧바로 완료되지 않으면, 소켓 함수는 SOCKET_ERROR를 리턴하고 오류코드는 WSA_IO_PENDING으로 설정된다.
- 3. 비동기 입출력 작업이 완료되면, OS는 완료 루틴을 호출한다. 완료 루틴에 서는 비동기 입출력 결과를 확인하고 후속 처리를 한다.
- 4. 완료 루틴 호출이 모두 끝나면, Thread는 alertable wait상태에서 빠져나온다.
- 5. 새로운 소켓을 생성하면 1~5단계를, 그렇지 않으면 2~5단계를 반복한다.

void CALLBACK CompletionRoutine (DWORD dwError, DWORD cbTransferred, LPWSAOVERLAPPED IpOverlapped, DWORD dwFlags);

첫 번째 인자 ▮ 비동기 입출력 결과, 오류가 발생하면 ◐이 아닌 값이 된다.

두 번째 인자 ■ 전송 바이트 수, 통신 상대가 접속을 종료하면 이 값은 ◐이 된다.

세 번째 인자 : 비동기 입출력 함수 호출 시 넘겨준 WSAOVERLAPPED 구조체의 주소 값

네 번째 인자 ▮ 항상 ◐이므로 적어도 현재까지는 사용하지 않는다.

Completion Port의 동작원리

- OS가 제공하는 입출력 완료 포트를 이용한다.
- 입출력 완료 포트(I/O Completion Port)는 비동기 입출력 결과와 이 결과를 처리할 Thread에 관한 정보를 담고 있는 구조
- Overlapped(2)의 APC 큐와 비슷한 개념.

ACP 큐와 다른점

생성과 파괴


• ACP 큐는 각 Thread마다 자동으로 생성되고 파괴된다. 입출력 완료 포트 는 CreateCompletionPort() 함수를 호출하여 생성하고 CloseHandle() 함수를 호출하여 파괴한다.

접근제약

- APC 큐에 저장된 결과는 APC 큐를 소유한 Thread만 확인할 수 있지만, 입출력 완료 포트 에는 이런 제약이 없다.
- 입출력 완료 포트 에 접근하는 Thread를 별도로 두고, 이를 Worker Thread라 부른다
- 이상적인 Worker Thread 생성 개수는 CPU 개수 * n개(n의 최소값은 1)

버동기 입출력 처리 방법

- APC 큐에 저장된 결과를 처리하려면 해당 Thread는 alertable wait 상태에 진입해야 한다.
- ✔ 입출력 완료 포트 에 저장된 결과를 처리하려면 Worker Thread는 GetQueuedCompletionStatus() 함수를 로출해야 한다.



- 1. 응용 프로그램을 구성하는 임의의 Thread에서 비동기 입출력 함수를 호출함으로써 OS에 입출력 작업을 요청한다.
- 2. 모든 Worker Thread는 GetQueueCompletionStatus() 함수를 호출에 입출력 완료 포트를 감시한다.
 - 완료한 비동기 입출력 작업이 아직 없다면 모든 Worker Thread는 대기 상태가 되고 이때 대기중인 Worker Thread 목록은 입출력 완료 포트 내부에 저장된다.
- 3. 비동기 입출력 작업이 완료되면 OS는 입출력 완료 포트에 결과를 저장한다.
 - 저장되는 정보를 입출력 완료 패킷(I/O completion packet IOCP)이라 부른다.
- 4. OS는 입출력 완료 포트에 저장된 Worker Thread 목록에서 하나를 선택하여 깨운다.
 - 대기 상태에서 깨어난 Worker Thread는 비동기 입출력 결과를 처리한다. 이후 필요에 따라 다시 비동기 입축력 함수를 호축 할 수 있다.

IOCP의 소켓 입출력의 절차

- 1. CreateCompletionPort()함수를 호출하여 입출력 완료 포트 를 생성한다.
- 2. CPU 개수에 비례하여 Worker Thread를 생성한다.
 - 모든 Worker Thread는 GetQueuedCompletionStatus()함수를 호출하여 대기 상태가 된다
- 3. 비동기 입출력을 지원하는 소켓을 생성한다.
 - 이 소켓에 대한 비동기 입출력 결과가 입출력 완료 포트에 저장되려면, CreateCompletionPort() 함수를 호출하여 입출력 완료 포트 를 연결해야 한다.
- 4. 비동기 입출력 함수를 호출한다.
 - 비동기 입출력 작업이 곧바로 완료되지 않으면, 소켓 함수는 SOCKET_ERROR를 리턴하고 오류 코드는 WSA_IO_PENDING으로 설정된다.
- 5. 비동기 입출력 작업이 완료되면, OS는 입출력 완료 포트 에 결과를 저장하고, 대기 중인 Thread 하나를 O 깨운다.
 - 대기 상태에서 깨어난 WorkerThread는 비동기 입출력 결과를 처리한다.
- 6. 새로운 소켓을 생성하면 3~5단계를, 그렇지 않으면 4~5단계를 반복한다.

HANDLE CreatelOCompletionPort(HANDLE FileHandle, HANDLE ExistingCompletionPort, ULONG CompletionKey, DWORD NumberOfConcurrentThreads);

- ◆ 성공 : 연결할 입출력 완료 포트 핸들, 실패 : NULL
- · 첫 번째 인자 : 연결할 입출력 완료 포트 와 연결할 파일 핸들
 - 소켓 프로그래밍에서는 소켓 디스트립터를 넣어주면 된다. 새로운 연결할 입출력 완료 포트 를 생성할 때는 유효한 핸들 대신 INVALID_HANDLE_VALUE값을 사용해도 된다.
- 두 번째 인자 : 파일 또는 소켓과 연결할 입출력 완료 포트 핸들.
 - 이 값이 NULL이면 새로운 입출력 완료 포트를 생성한다.
- 세 번째 인자 : 입출력 완료 패킷(IOCP)에 들어갈 부가 정보로 32비트 값을 줄 수 있다.
 - IOCP은 비동기 입출력 작업이 완료될 때마다 생성되어 입출력 완료 포트에 저장되는 정보다.
- 네 번째 인자 : 동시에 실행할 수 있는 Worker Thread의 개수.
 - 0을 사용하면 자동으로 CPU 개수와 같은 수로 설정된다. OS는 실행 중인 Worker Thread 개수가 여기서 설정한 값을 넘지 않도록 관리해준다.

BOOL **GetQueuedCompletionStatus**(HANDLE CompletionPort, LPDWORD IpNumberOfBytes, LPDWORD IpCompletionKey, LPOVERLAPPED* IpOverlapped, DWORD dwMilliseconds);

- 성공:0이 아닌 값, 실패:0
- **첫 번째 인자 :** 입출력 완료 포트 핸들
- 두 번째 인자 : 비동기 입출력 작업으로 전송된 바이트 수가 저장.
- '●○세 번째 인자:CreateloCompletionPort()함수 호출 시 전달한 세 번째 인자가 여기에 들어간다.
- 네 번째 인자 : 비동기 입출력 함수 호출 시 전달한 OVERLAPPED 구조체의 주소 값이 저장된다.
- 다섯 번째 인자 : Worker Thread가 대기할 시간을 밀리초 단위로 저장한다.
 - INFINITE 값을 넣으면 IOCP이 생성되어 OS가 깨울 때까지 무한히 대기한다.