Conceptos Generales Explicación de práctica 1

Introducción a los Sistemas Operativos/Conceptos de sistemas operativos









¿Qué es un Sistema Operativo?

- Es parte esencial de cualquier sistema de cómputo
- Es un programa que actúa, en principio, como intermediario entre el usuario y el hardware
- Su propósito: crear un entorno cómodo y eficiente para la ejecución de programas
- Su obligación: garantizar el correcto funcionamiento del sistema
- Sus funciones principales
 - Administrar la memoria
 - Administrar la CPU
 - Administrar los dispositivos











¿Qué es un Sistema Operativo? (cont.)

- Según Wikipedia:
 - "...Es un conjunto de programas de computación destinados a realizar muchas tareas..."
- Según un usuario stándar: "Lo que aparece cuando prendo la PC"
- •









- Es un Sistema Operativo tipo Unix (Unix like), pero libre
- S.O. diseñado por miles de programadores
- S.O. gratuito y de libre distribución (se baja desde la Web, CD, etc.)
- Existen diversas distribuciones (customizaciones)
- Es código abierto, lo que nos permite estudiarlo, personalizarlo, auditarlo, aprovecharnos de la documentación, etc...

Podemos ver como está hecho!!!









• GNU = GNU No es Unix



- Iniciado por Richard Stallman en 1983 con el fin de crear un Unix libre (el sistema GNU)
- Para asegurar que el mismo fuera libre, se necesitó crear un marco regulatorio conocido como GPL (General Public License de GNU)
- En 1985, Stallman crea la FSF (Free Software Foundation), con el fin de financiar el proyecto GNU
- En 1990, GNU ya contaba con un editor de textos (Emacs), un compilador (GCC) y gran cantidad de bibliotecas que componen un Unix típico.
- ullet Faltaba el componente principal o El Núcleo (Kernel)









- Si bien ya se venía trabajando en un núcleo conocido como TRIX, es en 1988 que se decide abandonarlo debido a su complejidad (corría en hardware muy costoso)
- En este momento se decide adoptar como base el núcleo MACH para crear GNU Hurd, el cual tampoco prosperó
- Linus Torvalds ya venía trabajando desde 1991 en un Kernel denominado Linux, el cual se distribuiría bajo licencia GPL
- En el año 1992, Torvalds y Stallman deciden fusionar ambos proyectos, y es allí donde nace GNU/Linux
- GNU/Linux pertenece al desarrollo del software libre











- GNU se refiere a 4 libertades principales de los usuarios del software:
 - Libertad de usar el programa con cualquier propósito
 - · Libertad de estudiar su funcionamiento
 - Libertad para distribuir sus copias
 - Libertad para mejorar los programas

"Los programas son una forma de expresión de ideas. Son propiedad de la humanidad y deben ser compartidos con todo el mundo"












¿Software libre?













¿Software libre?

- Características del software libre:
 - Una vez obtenido, puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente
 - Generalmente es de costo nulo ← Es un gran error asociar el software libre con el software gratuito ← Pensar en software gratis que se distribuye con restricciones
 - Es común que se distribuya junto con su código fuente
 - Corrección más rápida ante fallas
 - Características que se refieren a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software











¿Software propietario?

- Características del software propietario:
 - Generalmente tiene un costo asociado
 - No se lo puede distribuir libremente
 - Generalmente no permite su modificación
 - Normalmente no se distribuye junto con su código fuente
 - La corrección de fallas esta a cargo del propietario
 - Menos necesidad de técnicos especializados











GPL: Generic Public License

- Licencia Pública General de GNU
- Creada en el año 1989 por la FSF
- Su objetivo principal es proteger la libre distribución, modificación y uso del software GNU
- Su propósito es declarar que todo software publicado bajo esta licencia, es libre y esta protegido teniendo en cuenta las 4 libertades principales ya vistas
- La versión actual de la licencia es la 3











Características generales de GNU/Linux

Es multiusuario

windows trata todo como un objeto, por lo tanto el kernell posee objetos

- Es multitarea y multiprocesador
- Es altamente portable
- Posee diversos intérpretes de comandos, de los cuales algunos son programables
- Permite el manejo de usuarios y permisos
- Todo es un archivo (hasta los dispositivos y directorios) el so trata todo como si fuera un archivo
- Cada directorio puede estar en una partición diferente (/temp, /home, etc.)
- Es case sensitive
- Es código abierto

interprete de comando --> la terminal

sda1 sda2 --> buscar sda, sdb --> particiones del disco











- Fue desarrollado buscando la portabilidad de los fuentes
- Desarrollo en capas
 - Separación de funciones
 - Cada capa actúa como una caja negra hacia las otras
 - Posibilita el desarrollo distribuido
- Soporte para diversos File Systems
- Memoria virtual = RAM + SWAP
- Desarrollo mayoritario en C y assembler
- Otros lenguajes: java, perl, python, etc.











Estructura básica del S.O. - Núcleo

- También conocido como Kernel
- Ejecuta programas y gestiona dispositivos de hardware
- Es el encargado de que el software y el hardware puedan trabajar juntos
- Sus funciones más importantes son la administración de memoria, CPU y la E/S
- En si, y en un sentido estricto, es el sistema operativo
- Es un núcleo monolítico híbrido:
 - Los drivers y código del Kernel se ejecutan en modo privilegiado
 - Lo que lo hace híbrido es la capacidad de cargar y descargar funcionalidad a través de módulos
- Está licenciado bajo la lecencia GPL v2











Núcleo - Un poco de historia

- En 1991 Linus Torvalds inicia la programacion de un Kernel Linux basado en Minix (clon de Unix desarrollado por Tenembaum en 1987 con el fin de crear un S.O. de uso didáctico)
- El 5 de octubre de 1991, se anuncia la primera versión "oficial" de Linux (0.02)
- En 1992 se combina su desarrollo con GNU, formando GNU/Linux
- La versión 1.0 apareció el 14 de marzo de 1994
- Desarrollo continuado por miles de programadores al rededor del mundo











Núcleo - Un poco de historia (cont.)

 En mayo de 1996 se decide adoptar a Tux como mascota oficial de Linux



- En julio de 1996 se lanza la versión 2.0 y se define la nomenclatura de versionado. Se desarrolló hasta febrero de 2004 y terminó con la 2.0.40
- En enero de 1999 se lanza la versión 2.2, que proveé mejoras de portabilidad entre otras y se desarrolla hasta febrero de 2004 terminando en la versión 2.2.26
- En 2001 se lanza la versión 2.4 y se deja de desarrollar a fines del 2010 con la 2.4.37.11
 - La versión 2.4 fue la que catapultó a GNU/Linux como un SO estable y robusto. Durante este período es que se comienza a utilizar Linux más asiduamente











Núcleo - Un poco de historia (cont.)

- A fines del 2003 se lanza la versión 2.6
- Esta versión ha tenido muchas mejoras para el SO dentro de las que se destacan soporte de hilos, mejoras en la planificación y soporte de nuevo hardware
- El 3 de agosto de 2011 se lanza la versión 2.6.39.4 anunciándose la misma desde meses previos como la última en su revisión
- El 17 de julio de 2011 se lanza la versión 3.01
 - No agrega mayores cambios. La decisión del cambio son los 20 años del SO y no superar los 40 números de revisión
 - Totalmente compatible con 2.6
 - La última versión estable es la 4.7.1 (agosto de 2016)











http://kernelnewbies.org/Linux_3.0

Núcleo - Rama 2.6 y 3.x

- A: Denota versión. Cambia con menor frecuencia. En 1994 (versión 1.0) y en 1996 (versión 2.0)
- B: Denota mayor revisión. Antes de la versión 2.6, los números impares indicaban desarrollo, los pares producción
- C: Denota menor revisión. Solo cambia cuando hay nuevos drivers o características
- D: Cambia cuando se corrige un grave error sin agregar nueva funcionalidad ← Casi no se usa en las ramas 3.x y 4.x, viendose reflejado en C











Iterprete de comandos

programa que interpreta la entrada de ... con el usuario y se comunica con el kernell

- También conocido como CLI (Command Line Interface)
- Modo de comunicación entre el usuario y el SO
- Ejecuta programas a partir del ingreso de comandos
- Cada usuario puede tener una interfaz o shell
- Se pueden personalizar
- Son programables
- Bourne Shell (sh), Korn Shell (ksh), Bourne Again Shell (bash)(autocompletado, history, alias)











Sistemas de archivos

- Organiza la forma en que se almacenan los archivos en dispositivos de almacenamiento (fat, ntfsm ext2, ext3, reiser, etc.) distintas maneras de organizar info en el disco, estan basadas en listas enlazadas
- El adoptado por GNU/Linux es el Extended (v2, v3, v4)
- Hace un tiempo se está debatiendo el reemplazo de ext por Btrfs (B-tree FS) de Oracle
 - Soporte de mayor tamaño de archivos
 - Más tolerante a fallas y comprobación sin necesidad de desmontar el FS
 - Idexación
 - Snapshots
 - Compresión
 - Defragmentación











Sistemas de archivos - Directorios más importantes

- Directorios más importantes según FHS (Filesystem Hierarchy Standard) al instalar un programa en unix todos esos archivos (cada parte del programa) van a determinada parte del disco:
 - Tope de la estructura de directorios. Es como el C:\
 - /home Se almacenan archivos de usuarios (Mis documentos)
 - /var Información que varía de tamaño (logs, BD, spools)
 - /etc Archivos de configuración
 - /bin Archivos binarios y ejecutables son del sistema
 - /dev Enlace a dispositivos
 - /usr Aplicaciones de usuarios archivos binarios que son del usuario











Estructura básica del S.O. - Utilidades

- Paquete de software que permite diferenciar una distribución de otra. distribuyen el kernel
- Editores de texto:
 - vi
 - emacs
 - joe
- Herramientas de networking:
 - wireshark
 - tcpdump
- Paquetes de oficina:
 - OpenOffice
- Iterface gráficas:
 - GNOME / CINNAMON
 - KDE
 - LXDE











Distribuciones

 Una distribución es una customización de GNU/Linux formada por una versión de kernel y determinados programas con sus configuraciones²
















²http://www.linux.com/directory/Distributions

Organización física de discos



Estructura básica de disco.












Organización física de discos (cont.)












Organización física de discos (cont.)













Conceptos para la instalación - MBR

- Sector reservado del disco físico (cilindro 0, cabeza 0, sector 1)
- Existe un MBR en todos los discos
- Si existiese más de un disco rígido en la máquina, sólo un es designado como *Primary Master Disk*









Conceptos para la instalación - MBR (cont.)

- El tamaño del MBR coincide con el tamaño estándar de sector, 512 bytes:
 - Los primeros bytes corresponden al Master Boot Code (MBC)
 - A partir del byte 446 está la tabla de particiones. Es de 64 bytes
 - Al final existen 2 bytes libres o para firmar el MBR tabla
- Es creado con algún utilitario
- El MBC es un pequeño código que permite arrancar el SO
- La última acción del BIOS es leer el MBC. Lo lleva a memoria y lo ejecuta
- Si se tiene un sistema instalado → bootloader de MBC típico.
 Sino → uno diferente (multietapa)









Conceptos para la instalación - Particiones

- Es una forma de dividir lógicamente el disco físico:
 - DOS y W95 no pueden manejar filesystems mayores a 2GB
 - Cada sistema operativo es instalado en una partición separada
 - Cada partición se formatea con un tipo de filesystem destino (fat, ntfs, ext, etc.)
 - Es una buena práctica separar los datos del usuario de la aplicaciones y/o sistema operativo instalado
 - Tener una partición de restore de todo es sistema
 - Poder ubicar el Kernel en una partición de solo lectura, o una que ni siquiera se monta (no está disponible para los usuarios)
 - Particionar demasiado un disco puede tener desventajas: ¡pensar..!











Conceptos para la instalación - Particiones (cont.)

- Debido al tamaño acotado en el MBR para la tabla de particiones:
 - Se restringe a 4 la cantidad de particiones primarias
 - 3 primarias y una extendida con sus respectivas particiones lógicas
- Una de las 4 particiones puede ser extendida, la cual se subdivide en volúmenes lógicos
- Partición primaria: división cruda del disco (puede haber 4 por disco). Se almacena información de la misma en el MBR
- Partición extendida: sirve para contener unidades lógicas en su interior. Solo puede existir una partición de este tipo por disco. No se define un tipo de FS directamente sobre ella
- Partición lógica: ocupa la totalidad o parte de la partición extendida y se le define un tipo de FS. Las particiones de este tipo se conectan como una lista enlazada









Conceptos para la instalación - Particiones (cont.)

- Como mínimo es necesario una partición (para el /)
- Es recomendable crear al menos 2 (/ y SWAP)
- Para crearlas, se utiliza software denominado particionador. Existen 2 tipos:
 - Destructivos: permiten crear y eliminar particiones (fdisk)
 - No destructivo: permiten crear, eliminar y modificar particiones (fips, gparted) ← generalmente las distribuciones permiten hacerlo desde la interfaz de instalación











Conceptos para la instalación - Particiones (cont.)

- Como mínimo es necesario una partición (para el /)
- Es recomendable crear al menos 2 (/ y SWAP)
- Para crearlas, se utiliza software denominado particionador.
 Existen 2 tipos:
 - Destructivos: permiten crear y eliminar particiones (fdisk)
 - No destructivo: permiten crear, eliminar y modificar particiones (fips, gparted) ← generalmente las distribuciones permiten hacerlo desde la interfaz de instalación
- ¿Para qué podríamos crear otras particiones?









Nuestro ambiente de trabajo

- Vamos a trabajar en un ambiente controlado → VirtualBox
- Necesitamos crear una máquina virtual y asignarle recursos
- Booteamos la máquina virtual iniciando desde algún medio de instalación
- Seguimos las instrucciones de instalación
- Verificamos que podamos arrancar el/los sistemas operativos instalados











Particionado de discos

- Particionando 3 escenatios posibles:
 - Usar espacio libre no particionado
 - Usar partición no usada
 - Usar espacio libre de una partición actvia (más complicado):
 - Cambio destructivo
 - Cambio no destructivo
- En nuestra instalación:
 - /dev/hda1: DOS con Wndows (2 GB) ← jes mucho!
 - /dev/hda2: /boot \rightarrow 60 MB aproximadamente
 - /dev/hda3: / \rightarrow 6 GB aproximadamente
 - /dev/hda4: área de intercambio (SWAP)











Verificando la configuración de nuestro disco

- Desde Windows: utilizamos el administrador de discos.
- Desde DOS: usamos fdisk
- Para instalar un nuevo SO necesitamos espacio libre sin particionar
- Si no lo tenemos, debemos generarlo. Para esto existen diversos escenarios:
 - Eliminar una partición existente
 - Redimensionar una partición
- ¿Qué ocurre en cada caso? ¿Qué software vamos a usar?












Emuladores/Virtualizadores

- Para los fines de este curso, permiten virtualizar plataformas
- Permite que en un equipo puedan correr varios SO en forma simultánea compartiendo recursos de hardware
- El pionero en esta tecnología fue IBM con el IBM System/360 en los años 1960













Emuladores/Virtualizadores (cont.)

- Básicamente se pueden considerar 3 tipos:
 - Emulación:
 - Emulan hardware
 - Tienen que implementar todas las instrucciones de la CPU
 - Es muy costosa y poco eficiente
 - Permite ejecutar arquitecturas diferentes a las soportadas por el hardware
 - Virtualización completa:
 - Permiten ejecutar SO huéspedes en un sistema anfitrión (host)
 - Utilizan en el medio un hypervisor o monitor de máquinas virtuales
 - El SO huésped debe estar soportado en la arquitectura anfitriona
 - Es más eficiente que la emulación (Intel-VT y AMD-V)
 - Paravirtualización:
 - Permite correr SOs modificados exclusivamente para actuar en entornos virtualizados
 - Mayor eficiencia que la virtualización









Emuladores/Virtualizadores (cont.)

- Las principales diferencias entre ellos son:
 - Los virtualizadores aprovechan el CPU sobre la que están trabajando, lo cual los hace más veloces
 - En un emulador se puede correr cualquier arquitectura. En un virtualizador solo se puede correr la arquitectura virtualizada





















Gestor de arranque

- La finalidad del bootloader es la de cargar una imagen de Kernel (sistema operativo) de alguna partición para su ejecución
- Se ejecuta luego del código del BIOS
- Existen 2 modos de instalación:
 - En el MBR (puede llegar a utilizar MBR gap)
 - En el sector de arranque de la particion raíz o activa (Volume Boot Record)
- GRUB, LILO, NTLDR, GAG, YaST, etc.











- GRand Unified Bootloader: gestor de arranque múltiple más utilizado
- En el MBR solo se encuentra la fase 1 del que solo se encarga de cargar la fase 1.5
- Fase 1.5: ubicada en los siguientes 30 KB del disco (MBR gap). Carga la fase 2
- Fase 2: interfaz de usuario y carga el Kernel seleccionado
- Se configura a través del archivo /boot/grub/menu.lst
- Algunas líneas:
 - default: define el SO por defecto a bootear
 - timeout: tiempo de espera para cargar el SO por defecto

```
title Debian GNU/Linux
root (hd0,1) #(Disco,Particion)
kernel /vmlinuz-2.6.26 ro quiet root=/dev/hda3
initrd /initrd-2.6.26.img
```









- Utilizado en la mayoria de las distribuciones
- Dentro de sus mejoras, incluye el soporte a nuevas arquitecturas, soporte de caracteres no ASCII, idiomas, customización de menúes, etc.
- En Grub 2 la fase 1.5 ya no existe más
- El archivo de configuración ahora es /boot/grub/grub.cfg y no debería editarse manualmente → update-grub
- Más información en: https://help.ubuntu.com/community/Grub2



Proceso de arranque

- Es el proceso de inicio de una máquina y carga del sistema operativo y se denomina bootstrap
- En las arquitecturas x86, el **BIOS** (**Basic I/O System**) es el responsable de iniciar la carga del SO a través del MBC:
 - Está grabado en un chip (ROM, NVRAM)
 - En otras arquitecturas también existe, pero se lo conoce con otro nombre:
 - Power on Reset + IPL en mainframe
 - OBP (OpenBoot PROM): en SPARC
- Carga el programa de booteo (desde el MBR)
- El gestor de arranque lanzado desde el MBC carga el Kernel:
 - Prueba y hace disponibles los dispositivos
 - Luego pasa el control al proceso init
- El proceso de arranque se ve como una serie de pequeños programas de ejecución encadenada











Problemas del arrangue basado en BIOS

- Es de la década del 80
- La última acción del BIOS es leer el MBC del MBR
- El firmware del BIOS no facilita la lectura de filesystems
- El MBC no puede ocupar más de 446 bytes
 - Por ejemplo Grub, utiliza los 446 bytes del MBR y luego utiliza sectores del disco adyacentes que deberían estar libres (MBR gap)









Extensible Firmware Interface

- EFI: nexo entre el SO y el firmware
- Utiliza el sistema GPT (GUID partition table) para solucionar limitaciones del MBR, como la cantidad de particiones
- GPT especifica la ubicación y formato de la tabla de particiones en un disco duro
- Es parte de EFI. Puede verse como una sustitución del MBR
- La especificación EFI es propiedad de Intel











- Se mantiene un MBR para tener compatibilidad con el esquema BIOS
- GPT usa un modo de direccionamiento lógico (logical block addressing LBA) en lugar de cylinder-header-sector
- El MBR "heredado" se almacena en el LBA 0
- En el LBA 1 está la cabecera GPT. La tabla de particiones en sí está en los bloques sucesivos
- La cabecera GPT y la tabla de particiones están escritas al principio y al final del disco (redundancia)










GPT (cont.)

GUID Partition Table Scheme













Unified Extensible Firmware Interface

UEFI Forum

- Alianza entre varias compañias con el objetivo de modernizar el proceso de arranque
- Representantes de AMD, American Megatrends, Apple, HP, Dell, IBM, Insyde Software, Intel, Lenovo, Microsoft, Phoenix Technologies
- EFI es propiedad de Intel
- UEFI es propiedad del UEFI Forum
- UEFI aporta criptografía, autenticación de red y una interface gráfica











- Define la ubicación de gestor de arranque
- Define la interfaz entre el gestor de arranque y el firmware
- Expone información para los gestores de arranque con:
 - Información de hardware y configuración del firmware
 - Punteros a rutinas que implementan los servicios que el firmware ofrece a los bootloaders u otras aplicaciones UEFI
 - Provee un BootManager para cargar aplicaciones UEFI (e.j.: Grub) y drivers desde un UEFI filesystem
 - El booloader ahora es un tipo de aplicación UEFI:
 - El Grub será una aplicación UEFI, que reside en el UEFI filesystem donde están los drivers necesarios para arrancar el sistema operativo (FAT32)
 - Para el Grub deja de ser necesario el arranque en varias etapas.



- Propone mecanismos para un arranque libre de código malicioso
- Las aplicaciones y drivers UEFI (imágenes UEFI) son validadas para verificar que no fueron alteradas
- Se utilizan pares de claves asimétricas
- Se almacenan en el firmware una serie de claves publicas que sirven para validar que las imágenes estén firmadas por un proveedor autorizado
- Si la clave privada está vencida o fue revocada la verificación puede fallar











Sistema de arranque UEFI: la seguridad, la adecuada instalación y la libertad de elección.

Resumen. En el marco de modernizar el proceso de arranque de las computadoras y aportar una mayor seguridad al mismo, Unified EFI Forum propone la implementación de la interfaz UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). La característica principal es que el firmware BIOS y el software utilizado estará firmado digitalmente. Este artículo analiza ventajas y desventajas de la utilización de UEFI, considerando entre otras situación la libertad de instalar diferentes sistemas operativos, a través de un caso de estudio, analizando su aplicabilidad.

Palabras claves: Gestor de arranque, sistema operativo, UEFI, GPL, BIOS

1 Introducción

Cuando se enciende una computadora se realizan una serie de pasos de los cuales el arranque del sistema operativo es trascendental. Esta acción se realiza a través de un gestor de arranque.

Si en la computadora conviven distintos sistemas o versiones de sistemas operativos, a través del gestor de arranque el usuario puede seleccionar cuál de dichos sistemas arrancará₁.

A continuación se describe el proceso de arranque (o "booteo") en computadoras basadas en IBM PC, ya sea con procesadores 16, 32 o 64 bits.

El BIOS (Basic Input Output System) es un software de bajo nivel que se halla en el motherboard. Cuando se arranca la computadora el BIOS se ejecuta, realizando el POST (Power-on self-test), que incluye rutinas que, entre otras actividades, fijan valores de las señales internas, y ejecutan test internos (RAM, el teclado, y otros dispositivos a través de los buses ISA y PCI). Luego se lee el primer sector del disco

En este documento se usarán indistintamente los nombres x86 e IA32 para denominar a los procesadores de Intel de 32 bits y x86-64, x64 y AMD64 para denominar a la arquitectura de 64 bits desarrollada inicialmente por AMD y luego adoptada por Intel. Los procesos de arranque en equipos ARM e IA64 (Intel Itanium) están fuera del alcance de este documento.

de inicio (seleccionado de entre un conjunto de posibles dispositivos de arranque), llamado MBR (master boot record). Esto se carga en memoria y se ejecuta. El MBR puede contener un código de arranque denominado MBC (master boot code) y una marca de 2 bytes que indica su presencia o puede solamente contener la tabla de particiones. En el último caso el BIOS ignora este MBR [1].

Un gestor de arranque es un pequeño programa para arrancar un sistema operativo. Habitualmente se instala en el MBR y asume el rol de MBC.

En una computadora en la que hay sólo un sistema operativo, no hay referencias a pantalla generalmente. Si hay un gestor de arranque, este programa nos permitirá elegir el sistema operativo a arrancar.

El código del MBC de Windows, por ejemplo, busca en la tabla de particiones cual es la primer partición primaria con el flag de "booteo" activo y transfiere el control al código que se encuentra al comienzo de dicha partición: el PBR (partition boot record).

En el caso del sistema operativo Linux, se puede optar por distintos gestores de arranque, por ejemplo, LILO (Linux Loader), GRUB (Grand Unified Bootloader) o GAG (Gestor de arranque Gráfico).

LILO no se basa en un sistema de archivos específico. Funciona en una variedad de sistemas de archivos. GRUB en cambio, debe comprender el sistema de archivos y el formato de los directorios₂. GRUB tiene algunas ventajas con respecto a LILO: tiene una línea de comandos interactiva como, permite arrancar desde una red, y podría considerarse más seguro [2].

El BIOS se utiliza en computadoras IBM PC y sus "clones" desde alrededor de la década del 80 con pocas modificaciones, siempre manteniendo compatibilidad hacia atrás a nivel binario. Esto provoca que el código de arranque que se almacena en el MBR y es ejecutado por el BIOS no pueda ocupar más de 440 bytes, deba ejecutarse en modo real x86 con direcciones de 20 bits (aprovechando segmentación), y utilizar interrupciones como medio de comunicación con el BIOS. Además, el BIOS está adaptado a arquitecturas x86.

Las restricciones de direcciones de memoria de 20 bits y el límite en el tamaño del gestor de arranque de 440 bytes no son aceptables en la actualidad considerando que los gestores de arranque modernos leen múltiples sistemas de archivos, muchas veces tienen interfaces gráficas con imágenes de fondo y tienen que cargar en memoria kernels en distintos formatos que ocupan mucho más de 220 bytes. Es por ello que habitualmente funcionan en múltiples etapas (o stages) y deben tener código para pasar a "modo protegido" en IA32 o "long mode" en AMD64, haciendo que el proceso de arranque sea mucho más complejo que lo que debería ser.

Por ejemplo el gestor de arranque GRUB 2, se divide en dos imágenes:

"boot.img" es una imagen que se instala en el MBR. Esta imagen simplemente
utiliza los servicios del BIOS para cargar una segunda imagen que tenga más
funcionalidades. El BIOS no tiene soporte para leer sistemas de archivos
(filesystems) así que boot.img tiene que saber en qué sectores se encuentra la
siguiente imagen.

² En las primeras distribuciones de Linux, se utilizaba LILO.

□ "core.img" es una imagen que se limita en tamaño a 31KiB ya que su propósito es ser instalada en los sectores que quedan libres entre el MBR y el comienzo de la primer partición. Este espacio se denomina "MBR Gap".

La imagen "core.img" cuenta con la capacidad de leer archivos desde el filesystem donde se encuentran los módulos y configuración de GRUB 2, y ya que salta a modo protegido supera la restricción de las direcciones de memoria de 20 bits. Además, tiene un modo "rescate" con una interfaz de comandos interactiva.

Instalar en el "MBR Gap" no es lo ideal ya que esta área de disco supuestamente no debe contener datos y los particionadores no siempre dejan este espacio libre. Sin embargo Grub y otras aplicaciones lo usan, ninguna con medios efectivos para detectar si otra aplicación lo está usando. Otra opción menos usada es reservar una partición sin formato que se conoce como BIOS Boot partition para instalar la imagen "core.img". Esta opción suele usarse para instalar GRUB en sistemas que no soportan UEFI (la especificación que se tratará más adelante) pero que tienen un disco particionado con GPT, ya que GPT utiliza los primeros sectores del "MBR Gap" para almacenar su propia tabla de particiones [3].

2 Acerca de EFI

EFI (*Extensible Firmware Interface*), es una especificación que desarrolló Intel, que es un nexo entre el sistema operativo y el firmware. Desde este punto de vista puede verse como una alternativa para reemplazar la BIOS [4].




Figura 1: Esquema conceptual de EFI.

La EFI usa el sistema GPT (GUID Partition table) para solucionar algunas limitaciones del MBR, tales como la cantidad de particiones y capacidad máxima del dispositivo particionado.

GPT especifica la ubicación y formato de la tabla de particiones en un disco duro. Es parte de EFI. Puede verse como una sustitución del MBR como era pensado en la BIOS.

LBA 0 Protective MBR LBA 1 **Primary GPT Header** LBA 2 Entry 1 Entry 2 Entry 3 Entry 4 LBA 3 Entries 5-128 LBA 34 Partition 1 Partition 2 **Remaining Partitions** LBA -34 Entry 1 Entry 2 Entry 3 Entry LBA -33 Entries 5-128 LBA -2 Secondary GPT Header

GUID Partition Table Scheme

Figura 2: Esquema de particionado GPT.

Si bien se mantiene un MBR para tener compatibilidad con el esquema BIOS, la GPT en sí empieza en la cabecera de la tabla de particiones.

GPT usa modo de direccionamiento lógico (LBA, logical block addressing) en vez del modo cilindro-cabeza-sector usado con el MBR. El MBR "heredado" se almacena en el LBA 0.

En el LBA 1 está la cabecera GPT. La tabla de particiones en sí está en los bloques sucesivos. GPT proporciona asimismo redundancia. La cabecera GPT y la tabla de particiones están escritas tanto al principio como al final del disco lo cual provee redundancia, una importante característica del GPT.

UEFI Forum es una alianza entre varias compañías líderes de tecnología, con el objetivo de "modernizar" el proceso de arranque. Incluye representantes de AMD, American Megatrends, Apple, Dell, HP, IBM, Insyde Software, Intel, Lenovo, Microsoft y Phoenix Technologies. Continuó la evolución del EFI, creando la especificación UEFI (*Unified Extensible Firmware Interface*).

La especificación EFI es propiedad de Intel. La especificación UEFI es propiedad del UEFI Forum.

UEFI aporta criptografía, autenticación por red, y una interfaz gráfica.

2.1 Ambiente de pre-arranque (Preboot environment)

UEFI está definido para las arquitecturas IA32, IA64, AMD64 y ARM, pero para poder hacer una comparación objetiva con el BIOS tradicional detallaremos solamente el proceso de arranque de UEFI en las arquitecturas IA32 y AMD64.

La interfaz de comunicación entre el preboot environment y el sistema operativo, que define UEFI, consta simplemente de tablas de datos en memoria con información sobre el hardware y configuración del firmware. Estas estructuras tienen, además, punteros a las rutinas que implementan los servicios que el firmware ofrece a los bootloaders y a otras aplicaciones UEFI.

UEFI provee un Boot Manager que permite cargar aplicaciones y drivers UEFI desde el UEFI filesystem (este filesystem puede ser FAT12, FAT16 o FAT32) o por red. En este esquema el boot loader (por ejemplo la versión de Grub2 para UEFI) es un tipo especial de aplicación UEFI que al ser cargado se ejecuta ya en "modo protegido" o en "long mode" dependiendo de la arquitectura y tiene a su disposición los servicios de UEFI. De esta forma el boot loader no tiene las restricciones de tamaño impuestas por el antiguo BIOS ni la imposición de tener que arrancar en "modo real" (con direcciones de 20 bits).

Α	continuación, se enumeran las características y entorno de las apricaciones OEFI
	Las aplicaciones y drivers UEFI usan el formato Portable Executable PE32+
	una modificación del formato PE/COFF usado habitualmente en los sistemas
	operativos de Microsoft.
	Procesador está en modo protegido o en "long mode"" al momento de ejecutar
	la aplicación.
	Acceso a UEFI filesystems a través de los servicios provistos por el firmware.
	Los servicios UEFI son expuestos en tablas de punteros.
	Los archivos en un UEFI Filesystem no pueden ocupar más de 4GiB por los
	límites impuestos por FAT 32.
	El UEFI Filesystem no puede ser más grande que 2TiB por los límites impuestos
	por FAT 32.
	Acceso a hardware adicional a través de drivers modulares en el UEF
	filesystem o en las "option ROM" de dispositivos PCI.
	UEFI solamente exige que el firmware soporte binarios en la arquitectura de
	procesador y en EBC (EFI Byte Code), por lo que sucede que algunas
	implementaciones para procesadores AMD64 sólo pueden cargar, aplicaciones
	UEFI de 64bits y EBC a pesar de que estos procesadores tienen compatibilidad
	himaria con IA22

2.2 **EFI Byte Code Virtual Machine**

UEFI define una máquina virtual que provee mecanismos independientes del procesador y de la plataforma para cargar y ejecutar drivers EFI. Esta máquina virtual se llama "EFI Byte Code Virtual Machine" (EBC Virtual Machine).

La EBC Virtual machine provee un conjunto de instrucciones en una arquitectura emulada de 64 bits (aunque la arquitectura real pueda ser de 32bits) con 8 registros de propósito general. El firmware del equipo debe implementar esta máquina virtual y poder cargar drivers en formato EBC desde la UEFI System Partition o desde una option ROM.

Es importante destacar que la versión 2.3.1_errata_B de la especificación UEFI especifica que las imágenes EBC deberían ser implementaciones de drivers, sin embargo nada parece impedir la implementación de otro tipo de imagen con este

2.:

2.3	Proceso de arranque de UEFI en IA32 y AMD64
A co	ntinuación se describe el proceso de arranque normal de UEFI:
	Se busca una partición identificada por el código GUID "C12A7328-F81F-
	11D2-BA4B-00A0C93EC93B" en los dispositivos de almacenamiento
	particionados con GPT, o bien una partición con tipo 0xEF marcada como
	partición de arranque en dispositivos particionados con el esquema MBR. Esta
	es la "EFI System Partition" que debe tener formato UEFI filesystem.
	Si se encuentra esa partición, el firmware accede a su filesystem y carga el
	bootloader por defecto desde \EFI\BOOT\boot{arch}.efi o bien el bootloader o
	shell que tenga configurado el firmware.
	El bootloader es ejecutado en un entorno en "modo protegido" o en "long mode"
	dependiendo de la arquitectura del equipo.
П	Utilizando los servicios provistos por el firmware UEFI, el bootloader puede
	cargar el sistema deseado, en caso que el kernel a cargar se encuentre en una
	partición con un UEFI filesystem. No es necesario que el bootloader tenga
	soporte para ningún filesystem ya que puede acceder al mismo usando los
	soporte para infiguir inesystem ya que pacue acceder ai mismo usando los servicios de acceso a archivos provistos por el firmware.
	servicios de acceso a archivos provistos por el inniware.
A co	ontinuación se enuncian las características de la partición del sistema (System
	tion):
	Puede ser una partición en el MBR o en GPT.
	Puede ser un medio completo en el caso de pendrives y disqueteras.
	La partición estará formateada con un UEFI Filesystem (FAT).
	Debe tener un directorio \EFI, dentro del mismo cada "vendor" debe crear un
	directorio con un nombre que en lo posible no colisione con otros.
	Los medios extraíbles que sirvan como medio de arranque, como memorias USB
	deben contener un directorio \EFI\BOOT, dentro del mismo debe existir una
	imágen UEFI con el nombre boot{arquitectura}.efi. También es posible que el

firmware busque una imagen UEFI con este path en medios no extraíbles si no tiene configurada ninguna imagen en la NVRAM.

2.3.1 Grub2 para UEFI

Grub2 tiene una versión para instalar en sistemas UEFI. Normalmente se lo instala en \EFI\GRUB. En ese directorio se copia: el binario de Grub compilado como aplicación UEFI, el archivo de configuración grub.cfg y los módulos de Grub, que permiten, entre otras cosas, acceder a otros filesystems además del UEFI filesystem (a este último se puede acceder simplemente usando los servicios provistos por el firmware como se mencionó anteriormente).

3 Secure Boot

En las últimas revisiones de las especificaciones de UEFI se agregó la especificación de "Secure Boot" que propone mecanismos para tener un proceso de arranque seguro y libre de código malicioso. De ser bien implementados, estos mecanismos pueden ser aprovechados por cualquier sistema operativo libre o privativo para garantizar un arranque donde no sea posible la ejecución de código malicioso. Sin embargo si este mecanismo no es implementado de forma completa o correcta puede resultar muy restrictivo impidiendo la instalación de sistemas operativos que no sean de Microsoft, lo que afecta la libertad de optar por otros sistemas operativos.

Para validar que los drivers y aplicaciones UEFI cargadas no hayan sido reemplazados por código malicioso o incluso que no hayan sido alterados, UEFI propone utilizar pares de claves asimétricas, guardando en el firmware las claves públicas necesarias para verificar que cada ejecutable UEFI esté firmado por algún proveedor autorizado. La verificación de la firma fallará, si la clave privada con la que fue firmado el ejecutable fue revocada, está vencida, no es confiable o no corresponde con el ejecutable analizado porque éste fue alterado.

Los equipos que cumplan con la especificación de UEFI de Secure Boot deben contar con dos modos:

	Modo setup: en este modo el firmware no verifica que el gestor de arranque o
	los drivers estén firmados por una clave confiable. Además en este modo es
	posible registrar nuevas claves públicas sin ninguna autenticación usando la
	interfaz de usuario provista por el firmware.
П	Modo usuario: en este modo solamente es posible cargar drivers y aplicaciones

Modo usuario: en este modo solamente es posible cargar drivers y aplicaciones UEFI firmadas por claves confiables. Será fallido cualquier intento de cargar un gestor de arranque sin firmar.

Se utilizan dos clases distintas de pares de claves asimétricas:

□ Key Exchange Keys (KEK): se utilizan para establecer una relación de confianza entre el sistema operativo y el firmware de la plataforma. Cada sistema operativo y cada aplicación de terceras partes que necesite comunicarse con el firmware debe tener instalada la parte pública de una KEK, en el firmware.

□ Platatform Key (PK): su función es establecer una relación de confianza entre el dueño de la plataforma y el firmware. Para ello el dueño de la plataforma registra la parte pública de la PK en el firmware usando el servicio UEFI SetVariable(), y con la parte privada de la PK firma una o más KEKs, luego en el equipo (ya en modo usuario) se podrán instalar las KEKs firmadas.

Además de la PK y la base de datos de KEKs, el firmware debe almacenar una base de datos de firmas aceptadas (DB) y una base de datos de firmas no aceptadas (DBX). El firmware durante el proceso de arranque verifica que cada aplicación o driver UEFI tenga su firma registrada en la base DB y no en DBX. Si esto se cumple la aplicación o driver UEFI se ejecuta, sino el firmware no lo ejecutará a menos que tenga otros mecanismos no detallados en la especificación UEFI para validar el ejecutable [5].

Para modificar las bases DB y DBX hay que contar con la parte privada de la clave PK o de alguna KEK, también se pueden modificar estas bases de datos si el equipo está en modo setup.

Hasta que no se registre la PK, la plataforma opera en modo "setup". En este modo el firmware no debe requerir autenticación para modificar la PK o la base de datos de KEK. Luego de registrar la PK el firmware pasa automáticamente a modo usuario y queda en ese modo hasta que se borre la PK. Es posible verificar en que modo está el firmware leyendo la variable global UEFI "SetupMode".

Según el estándar UEFI es posible eliminar la PK registrada para volver al modo setup usando el servicio SetVariable() con una variable de tamaño 0 firmada con la parte privada de la PK. También se plantea otro posible mecanismo seguro dependiente de la plataforma, para eliminar la PK, en el cuál adicionalmente hay que modificar la variable "SetupMode" a 1. Por como está redactada la especificación este último mecanismo no parece ser obligatorio y no queda claro si cualquier usuario sin contar con la parte privada de la PK podrá acceder a este mecanismo. En el caso de los equipos que no sean ARM y cumplan con los requerimientos de certificación de hardware para sistemas cliente de Windows está especificado que este mecanismo dependiente de plataforma debe estar disponible para cualquier usuario físicamente presente.

3.1 Requerimientos de certificación de hardware para sistemas clientes y servidores Windows

La certificación de Microsoft Windows para sistemas clientes exige que estos equipos tengan Secure Boot habilitado por defecto. En el caso de los equipos que no tengan procesador ARM, deben existir dos modos de operación de Secure Boot:

Standard	mode:	No	plantea	diferencias	significativa	is con	el	modo	usu	ario
definido	por UE	FI. I	El firmw	are no prese	enta ninguna	interfa	ız d	le usua	rio	para
modificar	· la PK.	ni la	s bases d	e datos de K	EKs. DB v I	DBX.				

Custom mode: Permite a un usuario con acceso físico al equipo cambiar todas
las claves con una interfaz de usuario provista por el firmware e incluso eliminar
la PK para pasar el equipo a modo setup.

□ De esta forma en equipos IA32 y AMD64 que cumplan con esta certificación es posible pasar el equipo a modo setup usando una interfaz de usuario. Sin embargo en equipos ARM la certificación prohíbe el acceso al "custom mode" y al modo setup [6].

Una importante diferencia entre el estándar UEFI y la certificación de Windows, es que mientras el estándar plantea que quien controla la clave PK (y por lo tanto el software que podrá o no ser instalado el equipo) es el dueño del equipo, la certificación dice que el fabricante (original equipment manufacturer, OEM) será el único que tenga la parte privada de la PK. Esta es una diferencia fundamental: la libertad de elección del software a instalar en el caso del estándar la tiene el dueño del hardware, y, en el caso de la certificación, la tiene el OEM.

4 TianoCore

TianoCore es un portal que agrupa varios proyectos opensource relacionados con el desarrollo de firmwares y aplicaciones compatibles con UEFI. Entre estos se encuentra *OVFM*, un firmware UEFI para el emulador QEMU, el virtualizador *KVM*, actualmente siendo portado a XEN, y *Duet*, una imagen de arranque para BIOS tradicionales que permite cargar un Shell UEFI en equipos que no soporten esta especificación. Con OVFM y Duet es posible probar UEFI en equipos que solamente tengan BIOS o que tengan versiones muy limitadas de este firmware.

Compilando OVFM con soporte para Secure Boot se puede ver una posible implementación de una pantalla para registrar y eliminar las claves y firmas necesarias de secure boot. Sin embargo, ya que OVFM + Qemu/KVM no permiten guardar los contenidos de la NVRAM entre reinicios, las pruebas que se pueden realizar son limitadas.

Es también interesante el uso de OVFM + Qemu/KVM como plataforma de pruebas para el desarrollo de distribuciones GNU/Linux que implementen UEFI.




Figura 3: OVFM con Secure Boot en modo Custom



Figura 4: Menú de OVFM para eliminar la PK actual o registrar una nueva.

5 Conclusiones

Uno de los tantos temores con esta especificación es si limita la instalación de determinados sistemas operativos, o dicho de otra manera, si sólo beneficia a las compañías que forman parte del Forum.

UEFI puede restringir al arranque de gestores que estén firmados con determinado certificado. Si bien se describe en la especificación la posibilidad de tener un modo setup que permite bootear sin verificar si el bootloader está firmado e incluso describe interfaces para agregar nuevas claves públicas, obviamente implementar estos mecanismos de forma completa y correcta es una elección de los fabricantes. En principio los dispositivos ARM que tengan la certificación de Windows no permitirán agregar otras claves públicas o entrar al modo setup. Al contrario los dispositivos IA32 y AMD64 que cumplan esta misma certificación deberán contar con mecanismos para habilitar el modo setup.

Por otro lado no es obligatorio que los Firmwares UEFI que se ejecutan sobre procesadores x86-64 soporten binarios de la arquitectura IA32, por lo que aún si se instala un sistema operativo de 32 bits en uno de esos equipos, el gestor de arranque debe ser un binario de 64 bits en un archivo PE32+, aún cuando los procesadores x86-64 pueden ejecutar código para procesadores IA32 sin problemas.

Si bien es posible escribir drivers UEFI independientes de la arquitectura usando EBC, el estándar sugiere no escribir otro tipo de imágenes UEFI (como gestores de arranque) que se compilen a EBC.

Las ventajas de UEFI sobre el BIOS tradicional de las IBM-PC para los desarrolladores de Boot Loaders es substancial respecto a que UEFI provee funcionalidades de alto nivel y rompe las limitaciones de uso de memoria y disco del esquema de arranque del BIOS.

En 2011 la Linux Foundation publicó el documento "Making UEFI Secure Boot Work With Open Platforms" [7] en el cuál detalla como deberían implementar UEFI los fabricantes para permitir la instalación tanto de sistemas Open Source como sistemas operativos sin sacrificar los beneficios de Secure Boot. En el mismo se plantean al menos dos puntos disonantes con la certificación de Windows, por un lado la Linux Foundation recomienda que los equipos se vendan en modo setup (al contrario de la certificación de Windows que exige que estén en modo usuario), por otro lado se establece que en una primera instalación un sistema operativo que detecte que el firmware está en modo setup generará la parte pública y privada de la PK, guardando la parte privada en un medio a elección del usuario. La Linux Foundation, siendo fiel a la especificación UEFI y al contrario de la certificación de Windows delega el derecho a elegir en que sistemas confiar en el dueño de la plataforma.

Característica	Certificación de	Recomendaciones de la				
	Windows	Linux Foundation				
Secure Boot	En modo usuario por	En modo setup por				
	defecto.	defecto.				
Modo setup accesible	Sólo si el equipo no es	Siempre.				
	ARM.					
Control de la parte privada	El fabricante.	El dueño del equipo.				
de la PK						

6 Referencias

- Compaq Computer Corporation , Phoenix Technologies Ltd. , Intel Corporation .: BIOS Boot Specification Version 1.01. (1996)
- Laurence Bonney.: Boot loader showdown: Getting to know LILO and GRUB. http://www.ibm.com/developerworks/library/l-bootload/index.html. (2005)
- 3. Free Software Foundation.: GNU GRUB Manual 2.00~rc1 http://www.gnu.org/software/grub/manual/html_node/BIOS-installation.html. (2012)
- Unified EFI, Inc.: Unified Extensible Firmware Interface Specification Version 2.3.1, Errata B . (2012)
- 5. Intel.: Signing UEFI Applications and Drivers for UEFI Secure Boot Revision 1.0. (2012)
- Microsoft.: Windows Hardware Certification Requirements for Client and Server Systems. http://msdn.microsoft.com/es-ES/library/windows/hardware/jj128256. (2012)
- Linux Foundation. http://www.linuxfoundation.org/publications/making-uefi-secure-boot-work-with-open-platforms. (2011)