第一章路由器配置和文件管理

1.1. 通过 TFTP 来配置路由器

提问 使用 TFTP 来加载路由器的配置文件

回答

Router1#copy tftp://172.25.1.1/NEWCONFIG running-config

Destination filename [running-config]? <enter>

Accessing tftp://172.25.1.1/NEWCONFIG...

Loading NEWCONFIG from 172.25.1.1 (via FastEthernet0/0.1): !

[OK - 24 bytes]

24 bytes copied in 0.192 secs (125 bytes/sec)

Router1#

注释 IOS12.0 版本以前使用的 configure network 命令,另外拷贝至路由器的配置文件应该以 End 结尾,否则会出现下面的错误提示信息: %PARSER-4-BADCFG: Unexpected end of configuration file.

1.2. 保存路由器配置到服务器

提问 保存路由器当前配置文件到 TFTP 服务器作为备份

回答

Freebsd% touch /tftpboot/router1-confg

Freebsd% chmod 666 /tftpboot/router1-confg

Freebsd% telnet Router1

Trying 172.25.1.5...

Connected to Router1.

Escape character is '^]'.

User Access Verification

Password: <vtypassword>

Router1>enable Password: <enablepassword> Router1#copy running-config tftp://172.25.1.1/router1-confg Address or name of remote host [172.25.1.1]? <enter> Destination filename [router1-confg]? <enter> 111 9640 bytes copied in 3.956 secs (2437 bytes/sec) Router1# 注释 确保 TFTP 服务器上的目录和文件可写 1.3. 使用远端配置文件启动路由器 提问 使用另外的配置文件来启动路由器 回答 Router1#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router1(config) #service config Router1(config)#boot network tftp Network-auto 172.25.1.1 Router1(config) #boot host tftp Router8-auto 172.25.1.1 Router1(config)#end Router1# 注释 service config 缺省是关闭的,如果打开缺省会去查找的文件名为 network-config, cisconet.cfg, router1-confg, router1.cfg等

1.4. 保存大于 NVRAM 大小的配置文件

回答

提问 配置文件过大,超过了可用的 NVRAM 大小

```
Router1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router1(config)#service compress-config
Router1(config)#end
Router1#
注释 可以使用 show startup-config 来验证
Router1#show startup-config
Using 5068 out of 29688 bytes, uncompressed size = 9969 bytes
Uncompressed configuration from 5068 bytes to 9969 bytes
1.5. 清除启动配置文件
提问 清除配置文件恢复到出厂设置
回答
Router1#erase nvram:
                    (erase startup-config)
Erasing the nvram filesystem will remove all files! Continue? [confirm] <enter>
[OK]
Erase of nvram: complete
Router1#reload
System configuration has been modified. Save? [yes/no]: no
Proceed with reload? [confirm] <enter>
注释 无
1.6. 加载新的 IOS 镜像
提问 升级当前的 IOS
```

回答

```
Router1#copy tftp://172.25.1.1/c2600-ik9o3s-mz.122-12a.bin flash:
Destination filename [c2600-ik9o3s-mz.122-12a.bin]? <enter>
Accessing tftp://172.25.1.1/c2600-ik9o3s-mz.122-12a.bin...
Erase flash: before copying? [confirm] <enter>
Erasing the flash filesystem will remove all files! Continue? [confirm] <enter>
Erase of flash: complete
Loading c2600-ik9o3s-mz.122-12a.bin from 172.25.1.1 (via FastEthernet0/0.1):!!!!!!!!!!!!!
[OK - 11135588 bytes]
Verifying checksum... OK (0xE643)
11135588 bytes copied in 82.236 secs (135410 bytes/sec)
Router1# reload
Proceed with reload? [confirm] <enter>
注释 无
1.7. 以另一个 IOS 镜像文件启动
提问 使用其它的 IOS 镜像启动
回答
Router1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router1 (config) #boot system flash:c3620-jk9o3s-mz. 122-7a. bin
Router1(config) #boot system flash:c3620-jos56i-1.120-11.bin
Router1 (config) #boot system slot0:c3620-ik9s-mz. 122-13. bin
Router1(config)#boot system rom
```

Router1(config)#end

注释 boot system 命令的顺序非常重要,如果使用新的 IOS, 建议先进行 no boot system 的操作。从 IOS 12.3(4)T 后思科引入了 boot markers 的概念,所有的 boot systme 命令都会放在 boot markers 之间,比如:

Router1#show running-config | include ^boot

boot-start-marker

boot system slot0:c3745-ipbasek9-mz.124-6.T.bin

boot system slot0:c3745-ipbasek9-mz.124-7.bin

boot system flash:

boot-end-marker

Router1#

1.8. 通过网络启动

提问 IOS 太大本地 Flash 无法保存,使用保存在网络上的 IOS 启动

回答

Router1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router1(config)#boot system tftp c2500-io-1.122-7a.bin 172.25.1.1

Router1(config) #boot system flash

Router1(config)#end

Router1#

注释 无

1.9. 拷贝 IOS 镜像文件到服务器

提问 保存一份 IOS 到 TFTP 服务器作为备份

回答

Freebsd% touch /tftpboot/c2600-ik9o3s-mz.122-12a.bin

Freebsd% chmod 666 /tftpboot/c2600-ik9o3s-mz.122-12a.bin

```
Trying 172.25.1.5...
Connected to Router1.
Escape character is '^]'.
User Access Verification
Password: <vtypassword>
Router1>enable
Password: <enablepassword>
Router1#copy flash:c2600-ik9o3s-mz.122-12a.bin tftp
Address or name of remote host []? 172.25.1.1
Destination filename [c2600-ik9o3s-mz.122-12a.bin]? <enter>
!!!!!!
11135588 bytes copied in 52.588 secs (211752 bytes/sec)
Router1#
注释
1.10. 通过控制台口拷贝 IOS 镜像文件
提问 通过控制台口和 AUX 端口来加载 IOS
回答
Router1#copy xmodem: slot1:
                       **** WARNING ****
x/ymodem is a slow transfer protocol limited to the current speed
settings of the auxiliary/console ports. The use of the auxiliary
```

port for this download is strongly recommended.

During the course of the download no exec input/output will be

Freebsd% telnet Router1

available.

---- *****

Proceed? [confirm] <enter>

Destination filename []? c3620-ik9s-mz.122-12a.bin

Erase slot1: before copying? [confirm] <enter>

Use crc block checksumming? [confirm] <enter>

Max Retry Count [10]: <enter>

Perform image validation checks? [confirm] <enter>

Xmodem download using crc checksumming with image validation

Continue? [confirm] <enter>

Ready to receive file...........CC <start xmodem file transfer here>

4294967295 bytes copied in 1450.848 secs (1271445669961 bytes/sec)

Router1#

注释 思科建议使用 AUX 口进行此步骤,因为 AUX 口支持硬件流控。为了提高拷贝速度,建议提前使用下述命令来设置端口速度

Router1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with $\mbox{CNTL}/\mbox{Z}.$

Router1(config)#line aux 0

Router1(config-line)#speed 115200

Router1(config-line)#end

Router1#

1.11. 删除 Flash 中的文件

提问 删除 Flash 中的文件

回答

Router1#erase slot1: Erasing the slot1 filesystem will remove all files! Continue? [confirm] <enter> Erasing device... eeeeeeeeeee ...erased Erase of slot1: complete Router1# 或者删除单个文件 Router1#delete slot1:c3620-ik9s-mz.122-13.bin Delete filename [c3620-ik9s-mz.122-13.bin]? <enter> Delete slot1:c3620-ik9s-mz.122-13.bin? [confirm] <enter> Router1# 注释 并不是所有的路由器都支持 erase 命令,不行的话可以尝试 format 命令,有些路由器在使用 delete 命令以后还可以使用 undelete 来恢复,同时也需要使用 squeeze 来彻底删除文件 1.12. 对 Flash 进行分区 提问 对 Flash 进行分区 回答 Router1#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with $\mbox{CNTL}/\mbox{Z}.$ Router1(config) #partition slot1: 2 8 8 Router1(config)#end Router1# 注释 如果 erase 不支持也可以试试 partition 命令

1.13. 配置路由器为 TFTP 服务器

提问 配置路由器为 TFTP 服务器

回答

```
Router1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router1(config)#tftp-server flash:c2600-ik9o3s-mz.122-12a.bin
Router1(config)#end
Router1#
注释 使用此命令并不能把路由器配置为全功能的 TFTP 服务器, 此服务器只能用于文件下载, 而不能进行
上传
1.14. 在路由器上使用 FTP
提问 在路由器上使用 FTP 来进行文件的下载
回答
Router1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with \mbox{CNTL/Z}.
Router1(config)#ip ftp username neoshi
Router1(config)#ip ftp password ioscookbook
Router1(config)#end
Router1#copy ftp: running-config
Address or name of remote host [172.25.1.1]? 172.25.1.1
Source filename []? test
Destination filename [running-config]? <enter>
Accessing <a href="ftp://172.25.1.1/test">ftp://172.25.1.1/test</a>...
Loading /test
[0K - 24/4096 \text{ bytes}]
```

24 bytes copied in 0.276 secs (87 bytes/sec)

Router1#

当然也可以使用下面的简化命令

copy ftp://neoshi: ioscookbook@172.25.1.1/c3620-ik9s-mz.122-10a.bin slot1:

注释 如果没有指定用户名和密码,路由器缺省会使用匿名登录

- 1.15. 批量产生路由器配置文件
- 1.16. 同时改变多台路由器的配置
- 1.17. 获得设备的硬件信息
- 1.18. 备份路由器的配置

以上都是使用 perl 脚本来进行批量化操作,建议使用我推荐的图形话绿色免费工具软件

1.19. 热重启

提问 重启路由器而对业务影响减少到最低

回答

Router1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with $\mbox{CNTL}/\mbox{Z}.$

Router1(config)#warm-reboot

Router1(config)#end

Router1#

注释 要使用热启动必须先冷启动一次···无语了吧哈哈。此特性开始于 12.3(2) T,根据实验冷启动要比热启动慢 4 分钟。可以使用 reload warm 命令进行人工的热重启

1.20. 热升级

提问 升级路由器 IOS 而对业务影响最小

回答

Router1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router1(config)#warm-reboot

Router1(config)#end

Router1#reload warm file slot0:c3745-ipbasek9-mz.124-7.bin

注释 12.3(11)T 开始支持此特性

1.21. 配置存档特性

提问 自动对路由器配置进行存档

回答

Router1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router1(config)#archive

Router1(config-archive)#path slot0:/configs/\$h

Router1(config-archive) #write-memory

Router1 (config-archive) #time-period 1440

Router1(config-archive)#end

Router1#

注释 从 12.3(4)T 开始思科引入配置存档特性,每次使用 wr 对配置进行保存的时候都会在路由器上生成一个存档配置文件,当然也可以像示例那样每 1440 分 钟保存一次,使用 show archive 命令来显示当前的配置存档,缺省保存 14 个文件,并且提供了配置比较命令 show archive config differences slot0:/configs/Router1-1 更提供了配置回滚的命令 configure replace slot0:/configs/Router1-1 方便的回滚到以前的配置。对于保存的配置文件名可以\$h 来代表设备主机名\$t 来代表时间

1.22. 路由器配置锁定

提问 防止同时多个用户对路由器配置文件进行修改

回答

自动进行配置锁定

Router1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

 $Router1 (config) \# configuration \ mode \ exclusive \ auto$

Router1(config)#end

Router1#

按需进行配置锁定

Router1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router1(config)#configuration mode exclusive manual

Router1(config)#end

Router1#

注释 12.3(14)T 引入了此特性防止多个用户同时对路由器配置进行修改,在配置为 auto 的模式下,如果有用户进入了配置模式就自动对配置进行锁定,在 manual 模式下可以使用 configure terminal lock 进行配置锁定,可以使用 show configuration lock 来查看当前的配置锁定信息,如果你确实需要进行配置,就把看到锁定的人踢掉吧。