第六章 设备管理

- 要求: 掌握I/O控制的原理、控制方式、设备的使用方法,输入/输出的层次结构; 掌握缓冲技术,存储设备、常用磁盘调度算法; 了解磁盘阵列
- 重点与难点:
- 三种不同的I/O控制方式,三种不同的设备 使用方法
- 层次结构,设备驱动程序,缓冲技术
- 磁盘调度的方法,盘阵选择

主要内容

- 1 I/O硬件
 - 1.1 常用设备分类
 - 1.2 设备控制器
 - 1.3 I/O控制方式
- 2 设备I/O子系统
 - 2.1 设备的使用方法
 - 2.2 I/O层次结构
 - 2.3 缓冲技术
 - 2.4 设备分配
 - 2.5设备驱动程序
- 3 存储设备
 - 3.1 常见存储外设
 - 3.2 磁盘调度
 - 3.3 磁盘阵列

6.1 输入/输出硬件概念

1. 常见1/0设备的分类

- 人-机交互设备(字符设备,发送接收以字符方式);
- •存储类型设备(块设备,读写以数据块方式);
- •网络通信的设备

不同的分类决定不同的管理方法:

- •数据传输单位不同
- •控制的复杂性:设备无关性
- •设备的使用目的不同

(1) 按信息交换的单位分类 (UNIX或Linux操作系统)

• 字符设备 (character device)

- 以字符为单位进行输入输出设备
- 在UNIX系统下,用Is -I /dev 列目录时,屏幕显示的第一个字符为c。

块设备(block device)

- 以字符块为单位进行输入输出的设备,在不同的操作系统或同一操作系统的不同版本中,块的大小是不一样的
- 在UNIX操作系统中,用Is -I /dev列目录时,第一字符为b。

(2) 按资源特点分类

- 独享设备(monopolize device,independent device)
- 共享设备(sharing device)
- 虚拟设备(virtual device)

(3) 按设备硬件物理特性分类

- 顺序存取设备(sequential access device)
 - 存取时间与物理上当前位置有关
 - 例如: 磁带
- 直接存取设备(direct access device)
 - 存取时间与物理上的当前位置关系不大
 - 例如: 磁盘

(4)按设备使用分类

- 物理设备(physical device)
 - -一般由操作系统分类命名
 - 如dos中的CON、PRN、LPT、COM
- 逻辑设备(logical device)
 - 用户可以重新命名的设备
- 伪设备 (pseudo device)
 - 泛指具有特定用途的逻辑设备,如模拟的空设备,可以在内存或外存上临时开辟一个区域,充当一个"设备"用
 - 在dos 中,NUL就是一个逻辑空设备。如 COPY NUL filename 相当于将filename的内容 清除

Null 设备

忽略发送给它的一切数据。向它写数据时 ,它始终报告写操作是成功的;向它读取数 据时,该设备总是返回没有数据。如果你想 确保一个命令执行,但又不想把文字输到屏 幕上,如下:

[alex@example.com ~]\$ cat shopping.txt > /dev/null

2. 设备控制器(I/O部件)


I/0设备通常包含一个机械部件和一个电子部件。电子部件被称做I/0部件或设备控制器(当控制多设备时:又叫总线控制器,通道控制器)。

操作系统一般只与控制器打交道,而非设备本身

智能I/O控制器




连接CPU、主存、设备控制器和I/0设备模型




控制器的任务是在外部设备与CPU(内存)之间完成比特流(外部信号)和字节流(块)之间的转换

组成:



3.输入/输出控制方式




(1) 程序直接控制方式

CPU直接控制I/0操作的全过程,包括测试设备状态、发送读写命令、传输数据

处理机指令集:包括控制类、测试类、读写类I/0指令


控制步骤: I/O部件接收到相应的命令后,置于I/O状态寄存器的相应位置上。随着操作的执行更改状态位,但并不通知CPU。I/O数据通过CPU寄存器转发。



(2) 中断控制方式

CPU向I/0部件发出命令后,转去做其他有用的工作。当I/0部件准备好数据后,利用中断通知CPU,再由CPU完成数据传输。

CPU不必反复测试寄存器状态,节约了时间。但总体看来,中断控制方式仍然消耗大量的CPU时间,因为每个字的数据传输都必须经过CPU寄存器转发。



(3)DMA方式

前两种方式的缺陷:

- I/O的传输速率受CPU测试或中断响应的速度限制;
- · CPU为管理I/O耗费大量时间。

DMA(直接内存存取)负责完成整个I/0操作,无需再经CPU寄存器转发,并在全部传输结束后向CPU发中断信号

CPU向DMA部件发送I/O命令后,即可进行其他工作。给DMA的命令中应包括:操作类别、I/O设备的地址、读写数据在内存中的首地址、字数。

向DMA部件 发读命令 中断 读取DMA 部件状态

下一条指令

DMA的功能可以以独立的DMA部件在系统 I/O总线上完成,也可整合到I/O部件中完成。 读写内存时,DMA部件需要控制总线, CPU可能在涉及存储访问时因此而忙等待。

(4) 通道方式 采用通道后的I/O操作过程

- CPU在执行主程序时遇到I/O请求,它启动指定通道上选址的外围设备,一旦启动成功,通道开始控制外围设备进行操作。
- CPU就可执行其他任务并与通道并行工作,直到I/O操作完成。通道发出操作结束中断时,CPU才停止当前工作,转向处理I/O操作结束事件。

通道方式通道三种类型

- 字节多路通道。
- 选择通道。
- 数组多路通道。

输 出控制方式的发展过程

CPU直接控制外部设备



引入I/O部件,CPU直接控制I/O部件



引入中断驱动方式



引入DMA



I/0通道或I/0处理机

- 6.2 设备输入/输出子系统
- 6.2.1 设备的使用方法
 - 一、设备相关系统调用简介
 - 1.申请设备

该系统调用中有参数说明要申请的设备名称,操作系统处理该系统调用时,会按照设备特性(是独占还是分时共享式使用)及设备的占用情况来分配设备,返回申请是否成功标志。

- 2.将数据写入设备
- 3.从设备读取数据
- 4.释放设备。这是申请设备的逆操作。

说明:

- 上述的系统调用主要用于对人-机交互类慢速外设的使用。
- 对于存储类外设,用户程序一般通过对文件的访问,由文件管理模块读写存储外设间接使用它们,系统也提供直接使用存储类外设的接口。
- 对于网络通信外设,用户级程序也不直接使用它们,用户通过SOCKET通信系统调用接口调用TCP/IP层程序,由IP层程序选择调用网络通信设备驱动程序。

在UNIX中,也可以用如下的系统调用将数据直接写入软盘中:

fd=open("/dev/fd0", 0__RDRW); 申请软盘, /dev/fd0代表软盘。

1seek(fd, 1004, 0); 将软盘当前I/0位置定位到1024字节位置。

Write(fd, buffer, 36); 将用户缓冲区buffer中的36个字节写入软盘1024~1059字节。

• • • • •

close(fd);释放软盘。

显然,这样的使用方式绕过了文件管理,而 直接读/写软盘空间。当然你必须清楚软盘的什 么位置存放了什么信息,才能做到正确的读写。


二、独占式共享使用设备

独占式共享使用设备是以一次设备使用过程(包含多次I/0操作)为单位使用设备。

在申请设备时,如果设备空闲,就将其独占,不再允许其他进程申请使用,一直等到该设备被释放,才允许被其他进程申请使用。

未来展望

- 要使计算机能看、能说、能听、并与外部设备密切相关
- 和目前流行的小闹钟大小相当,甚至小到在身上、衣服上到处可安装
- 电脑象电话机一样等待你, 计算机联网工作就象打电话、看电视一样方便
- 显示器大到能挂在墙上或随意放大缩小,小 到能放在提包里或衣袋里
- 每台计算机要能连接更多的复杂外部设备,并具有自动的"时空感应"控制功能



京体显示和平面显示不同。最重要的就是 需要再提供工作模型的三维数据,包括 形状,位置等等信息

挂在墙上不用油墨的"报纸"



新闻中只有头条标题和正文是由E-Ink电子油墨面板显示,图片则由普通LCD显示屏负责。

LG的涂鸦液晶

• LG L1530TM是一 款极具特色的LCD 显示器,它支持 手写输入,可以 让用户直接在显 示屏上工作,从 而为用户带来了 全新手绘涂鸦的 应用体验。



电子纸图书终端






显示器




主机板



纳米技术

燃料电池



卡西欧宣布开发笔记本燃料电池, 并决定于2007年上市

键盘



可以用脚来操作的鼠标



