
一、静电场的保守性

1. 电场力做功



$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{l}$$
$$= q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$A = \int_{A}^{B} q_{0}\vec{E} \cdot d\vec{l}$$
$$= \int q_{0}E \cos\theta dl$$





电场力做功


$$dA = q_0 E \cos \theta dl$$

则
$$dA = q_0 E dr$$

$$\therefore A_{AB} = \int_{A}^{B} q_0 E dr$$

$$= \int_{r_1}^{r_2} q_o \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr$$

$$=\frac{qq_0}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right)$$



其中 $\cos \theta dl = dr$

结果: W 仅与 q_0 的始末 位置有关,与路径无关.



推广:

任意电荷的电场(视为点电荷的组合)

结论:

对任何静电场,其静电力做功与路径无关,都只取决于起点和终点的位置

——静电场的保守性(保守场、保守力)





重力场的保守性 ———— 静电场的保守性

$$A_{AB} = mg(h_A - h_B)$$
 $A_{AB} = \int_A^B q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l}$
$$= E_{P(A)} - E_{P(B)}$$

$$= W_A - W_B$$

任一电荷在静电场中都具有势能,这一势能叫 做静电势能(简称电势能) 问题: q_0 沿闭合路径 L一周,计算电场力作功多少?

$$A = \oint q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$: q_0 \neq 0$$

$$\therefore \quad \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

——静电场的<u>环路定理</u>






二、电势差和电势

概念的引入
$$\vec{F} = q_0 \vec{E}$$

$$A_{A\to B} = \int_{A}^{B} q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = W_A - W_B$$



$$\frac{A}{q_0} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{W_A}{q_0} - \frac{W_B}{q_0}$$

$$\phi = \frac{W}{q_0}$$
A点电势
B点电势

$$A_{A\to B} = \int_{A}^{B} q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = W_A - W_B$$

电势差
$$U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

求某一点的电势

$$oldsymbol{arphi}_A = \int\limits_A^{arphi=0} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l}$$





- ◆ 关于电势、电势差这两个概念的讨论
 - 1. 电势的公式

定义式	计算式
$arphi=rac{\mathcal{E}}{q_0}$	$\varphi_A = \int_A^{\varphi=0} \vec{E} \cdot d\vec{l}$

◈电势零点:

有限带电体——无穷远 实际情景——大地 $\varphi_A = \int_{\Delta}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$



◆ 关于电势、电势差这两个概念的讨论

2、电势 φ_A 是相对量,电势差 U_{AB} 是绝对的(两点间的电势差与电势零点选择无关)

3. 电势能与试验电荷有关 电势与试验电荷无关

决定于不同场点的电场性质,是关于位置的标量函数



