4.3 不连续空间分配

- 4.3.1 页式管理
- 4.3.2 段式管理

4. 3. 1 页式管理

特点:作业(进程)分成页面,内存也划分成页面,将作业(进程)页面不连续地分布到内存页面。

一、空间安排

- 用户进程空间(地址)叫逻辑空间(地址);
- 内存空间(地址)叫物理空间(地址);
- 用相同长度为单位对逻辑空间等分出的每个区域叫页,对物理空间等分出的区域叫页帧,对外存交换区等分出的每个区域叫块。

二、动态地址转换机构

因页式方法中逻辑地址与物理地址之间失去自然联系,故要通过页表,并由硬件动态地址转换机构将逻辑地址映射成物理地址才能正确访存。

(一)页表

页表放在系统空间的页表区,存放逻辑 页与物理页帧的对应关系。PCB表中有指针 指向页表。

物理空间 逻辑空间 页表 0 0 3 8 页号 4 3 5 3 6 4 8 9

(二)地址结构

逻辑地址 = $p(页号) \cdot d(页内位移)$ 物理地址 = $f(页帧号) \cdot d(页内位移)$


p = 线性逻辑地址 / 页面大小;d = 线性逻辑地址 - p×页面大小


> 页 号 2 3 4

(三)页面大小的考虑

将页面大小取成2的k次幂(k是正整数), 获取p和d的除法或乘法只要通过位移实现。

页面大小为2的k次幂的地址转换原理如下:





练习

• 在一个页式存储管理系统中,页表内容如下所示:

```
• 页号 块号
```

- 0 2
- 2 6
- 3 3
- 4 7
- · 若页的大小为4K,则地址转换机构将逻辑地址0转换为物理地址为____。
- A 8192 B 4096 C 2048 D 1024


计算

· 若在一分页存储管理系统中,某作业的页表如下 所示。已知页面大小为1024字节,将逻辑地址 1011、2148、4000、5012转化为相应的物理地址。


页号	块!
0	2
1	3
2	1
3	6

(四)联想存储器

CPU有一个用于页号→页帧号转换的联想存储器。将页表存入联想存储器的地址,其转换原理如下:



地址转换的一般过程: (联想存储器可以看成是页表的cache)



命中率: 选用8~12项组成的联想存储器,并采用适当的替换策略,在联想存储器中匹配成功的可能性可达80%~90%。

等效访问时间:设访存时间为750ns,搜索联想存储器的时间为50ns,命中率为80%,则:80%×(750+50)+20%×(750+50+750)=950ns

在进程被调度占用CPU时,将进程页表始址装入页表始地址寄存器,同时用新的页表内容替换联想存储器中的原内容。


三、可用空间管理

位示图法 链表方法 分配算法

分配:初始时,所有页帧都在空闲队列中, 当用户进程被创建时,系统按需要量从空闲 队列获得相应量的页帧

回收: 当进程结束时,系统回收它的所有物理页帧入空闲队列。


主存分配的位示图和链表方法



四、共享与保护

- 通过页表可以使几个逻辑空间指向同一个 物理空间,实现程序共享。
- 保护:
 - 越界保护
 - 操作访问保护

举例:



存储保护:

- 越界保护: 设置页表长度寄存器, 查页表前, 先检查页号是否越界。
- 操作访问保护:在每个页表项中增设一存储保护域,用于说明对该页的访问权限,每一个对该页存储的访问都首先比照是否满足该页访问权限的说明,满足则访问,否则报错。

举例:设为每一页表项增加三位,R位表示读权限,W位表示写权限,E位表示执行权限。

作
人读写


五多级页表

- 多级页表的概念
- 逻辑地址结构
- •逻辑地址到物理地址转换过程

多级页表的概念

- 逻辑地址结构有三部分组成:
- 页目录、页表页和位移。

多级页表地址转换过程




解决页表页占用主存空间的问题

- 进程运行涉及页面的页表页应放在主存,其他页表页使用时再调入,
- · 在页目录表中增加特征位,指示对应的 页表页是否已调入主存,
- · 地址转换机构根据逻辑地址中的dir, 去查页目录表对应表项,如未调入,应 产生一个"缺页表页"中断信号,请 求操作系统将页表页调入主存。

5.3.2 段式管理


页式管理: 对程序员来说不自然



段式管理的特点:按作业的自然段将其逻辑空间分成若干段,作业以段为单位分配内存。

一、空间安排

- 用户作业逻辑空间为二维空间,由若干自然段组成。
- 逻辑地址: 段号·段内偏移,记做S,d。编译及装配时把所有地址记成(s,d)的形式。
- 物理内存空间管理: 与多道可变划分法一样,系统以段为单位分配物理内存。



物理空间

二、动态地址转换

段表: 由如下格式的段表项组成,作业每段由一个段表项表示。

保护码 段长 本段内存始地址

段表放于系统空间,进程PCB表中存有段 表始地址、段表长度。

段表始地址寄存器、段表长度寄存器。

地址转换过程

