# 第3章 面向对象的设计原则



#### 软件设计中存在的问题

- 过于僵硬(Rigidity)
  - > 很难加入新功能
- 过于脆弱(Fragility)
  - > 很难修改
- 🍱 复用率低(Immobility)
  - >高层模块无法重用
  - 黏度过高(Viscosity)
    - >破坏原始设计框架



#### 什么是好的设计?

- 一个好的系统设计应该有如下性质:
  - 一可扩展性
  - > 灵活性
  - 一可插入性









## 设计目标

- 可扩展性(Extensibility)
  - > 容易添加新的功能
- 灵活性 (Flexibility)
  - 一代码修改平稳地发生
- 可插入性(Pluggability)
  - 》容易将一个类抽出去,同时将另一个有 同样接口的类加入进来







#### 面向对象的设计原则

- OCP: 开-闭原则:
  - > 对可变性封装
- SRP: 单一职责原则
  - > 如何划分职责
- LSP: 里氏代换原则
  - > 如何进行继承
- DIP: 依赖倒转原则
  - > 针对接口编程
- 🚺 ISP:接口隔离原则
  - > 恰当的划分角色和接口
- CRP: 合成复用原则
  - > 尽量使用合成/聚合而不使用继承复用
- LoD: 迪米特原则
  - > 不要跟陌生人说话





## 目标与原则的关系

- 可扩展性(Extensibility)
  - "开一闭"原则、里氏替换原则、依赖倒转原则、合成/聚合复用原则
- 灵活性(Flexibility)
  - "开一闭"原则、Demeter法则、接口隔离原则
- 可插入性(Pluggability)
  - "开一闭"原则、里氏替换原则、依赖倒转原则、合成/聚合复用原则



# 开放一封闭原则

Open-Closed Principle



#### 定义

- 软件实体(类,模块,函数,等等)应该尽可能允许扩展,同时尽可能避免被更改。
- SOFTWARE ENTITIES (CLASSES, MODULES, FUNCTIONS, ETC.)
   SHOULD BE OPEN FOR EXTENSION, BUT CLOSED FOR MODIFICATION.

Bertrand Meyer 1988



## 任何软件系统都会发生变化

任何软件系统在其生命周期中都会发生变化。如果我们不希望开发出的系统第一版本后就被抛弃,那么我们就必须牢牢记住这一点。











#### OCP特征

- 可扩展(对扩展是开放的)
  - 》模块的行为功能可以被扩展,在应用需求改变或需要满足新的应用需求时,我们可以让模块以不同的方式工作
- 不可更改(对更改是封闭的)
  - 这些模块的源代码是不可改动的
  - 任何人都不许修改模块的源代码
- 自相矛盾?



## 太玄经

知固而不知革,物 失其则 知革而不知固,物 失其均





· 固:close for modification

■ 革:open for extension

#### 太玄经

- 一个系统对修改关闭,就是"固"
- 而一个系统对扩展开放,就是"革"
- 一个系统不可拓展,就会"物则失则", 或者说系统无法发展
- 而一个系统动则需要修改,便会"物失其均",也就是失去其重心







#### OCP的关键



■ OCP的关键是

#### 抽象!

■ 由抽象可以预见所有可能的扩展(闭):模块可以操作一个抽象体,由于模块依赖于一个固定的抽象体,因此它对修改是封闭的(closed for modification)



由抽象可以随时导出新的类(开):同时,通过从 这个抽象体派生,又可扩展此模块的行为和功能 (open for extension)



#### OCP的关键

符合OCP原则的程序只通过增加代码来变化而不是通过更改现有代码来变化,因此这样的程序就不会引起象非开放—封闭的程序那样对变化的连锁反应











## OCP实例(1)

- 思考:如何在程序中模拟用手去开门和关门?
- 行为:
  - 》开门



- > 关门
- > 判断门的状态









```
public class Door1 {
  private boolean _isOpen=false;
  public boolean isOpen(){
     return _isOpen;
  public void open(){
    _isOpen = true;
  public void close(){
      isOpen = false;
```



#### 手

```
public class Hand1 {
  public Door1 door;
  void act() {
     if (door.isOpen())
        door.close();
     else
       door.open();
```



```
public class Main1 {
  public static void main(String[] args) {
     Hand1 myHand = new Hand1();
```

myHand.door = new Door1(); myHand.act();









## 新的问题

■ 需要手去开关抽屉,冰箱.....?















#### 抽屉

```
public class Drawer1 {
  private boolean _isOpen=false;
  public boolean isOpen(){
     return _isOpen;
  public void open(){
     _isOpen = true;
  public void close(){
      isOpen = false;
```



## 手(注意:被改变了!

```
public class Hand1 {
                                       case 2:
                                       if (drawer.isOpen())
  public Door1 door;
  public Drawer1 drawer;
                                           drawer.close();
  public int item=1;
                                       else
  void act() {
                                           drawer.open();
     switch (item){
                                       break;
        case 1:
          if (door.isOpen())
             door.close();
          else
             door.open();
          break;
```




#### 主程序

```
public class Main1 {
  public static void main(String[] args) {
    Hand1 myHand = new Hand1();
    myHand.door = new Door1();
    myHand.item = 1;
    myHand.act();
```



## 符合OCP的设计







## "可开关的"接口

public interface Excutable {
 public boolean isOpen();

public void open();



public void close();









## 门(新的)

```
public class Door2 implements Excutable {
  private boolean _isOpen = false;
  public boolean isOpen() {
     return _isOpen;
  public void open() {
    _isOpen = true;
  public void close() {
      isOpen = false;
```



#### 抽屉 (新的)

```
public class Drawer2 implements Excutable {
  private boolean _isOpen = false;
  public boolean isOpen() {
     return _isOpen;
  public void open() {
    _isOpen = true;
  public void close() {
      isOpen = false;
```



## 手(新的)

```
public class Hand2 {
  public Excutable item;
  void act() {
     if (item.isOpen())
        item.close();
     else
       item.open();
```



#### 主程序(新的)

```
public class Main2 {
   public static void main(String[] args) {
      Hand2 myHand = new Hand2();
      myHand.item = new Door2();
      myHand.act();
```







## 选择性的封闭(Strategic Closure)

- 通常情况下,没有任何一个大的程序能够 做到100%的封闭
- 一般来讲,无论模块是多么的"封闭",都会存在一些无法对之封闭的变化
- 既然不可能完全封闭,因此就必须选择性 地对待这个问题 地对待这个问题
- 也就是说,设计者必须对于他(她)设计的模块应该对何种变化封闭做出选择



## 对可变性的封装原则(EVP)

- 从另一方面看OCP就是所谓的"对可变性的封装原则"(Principle of Encapsulation of Variation,缩写为EVP)
- [GOF95]: "考虑你的设计中什么可能会发生变化,与通常将焦点放在什么会导致设计发生变化的思考方式相反,这一思路考虑的不是什么会导致设计变化,而是考虑你应当允许什么发生变化,而不让这一变化导致重新进行设计
- [Shall]将这一思想总结为: "找出一个系统中 。 的可变因素,并将其封装起来。"

## 单一选则原则(SCP)

- OCP的一个直接推论是单一选则原则 (the Single Choice Principle)
- 即,如果一个软件系统必须支持一组备选项,理想情况下,在系统中应只有一个类知道整个备选项集合











#### OCP与设计模式

几乎所有的设计模式都是对不同的可变性进行封装,从而使系统在不同角度上达到"开一闭"原则的要求











## 单一职责原则

## Single Responsibility Principle



## 定义

就一个类而言,应该仅有一个引起它变化的原因













## 实例:矩形系统

- 一个GUI系统的设计
- 要求:
  - ▶可以计算矩形的面积
  - 并在屏幕上显示














#### 脆弱的设计

- 几何计算系统调用Rectangle计算面积
- GUI系统调用Rectangle绘制在屏幕上



#### 出现的问题

- 编译几何计算系统时还需要编译进图形代码...
- 需要更换显示系统时还需要重新测试所有 几何计算系统...
- 解决方法:将计算和绘制的职责分别放入 CulRectangle和GraphRectangle中







#### 结论

所谓一个类的职责是指引起该类变化的原因,如果一个类具有一个以上的职责,那么就会有多个不同的原因引起该类变化,其实就是耦合了多个互不相关的职责,将会降低这个类的内聚性











## 里氏替换原则

#### **Liskov Substitution Principle**



#### 定义

- 一个软件实体如果使用的是父类的话,一 定适用于子类型
- 软件设计时,子类应该设计成为子类型



📭 子类型(sub type) vs. 子类(sub class)



反过来的替换不成立





#### **LSP**

- OCP原则背后的主要机制是抽象和多态
- 支持抽象和多态的关键机制是继承



当前存在的普遍的现象:









#### LSP的严格表达

- 如果对每一类型为T1的对象o1,都有类型为T2的对象o2,使得以T1定义的所有程序P在所有对象o1都替换为o2时,程序P的行为没有变化,那么类型T2是类型T1的子类型
- 换言之,一个软件实体如果适用于一个基类,那么也一定使用于其子类,而且它根本察觉不到基类对象与子类对象的区别
- LSP是继承复用的基石:只有当衍生类可以在软件单元的功能不受影响的前提下替换基类,基类才谈的上是真正被复用,而衍生类也才能在基类的基础上增加新的行为

#### 墨子论马

《墨子·小取》:白马马也;乘白马,乘马也。骊马,马也;乘 顿马,乘马也。
















#### 反过来的替换不成立

《墨子·小取》: "娣, 美人也,爱娣,非爱 美人也....盗,人也; 恶盗,非恶人也。"


















#### 结论

在可能的情况下, 由抽象类继承



#### 再论抽象类与具体类



- 只要有可能,不要从具体类继承
- 代码集中的方向是向 上的(抽象类)
- 数据集中的方向是向 下的(具体类)

#### IS-A关系的再思考

- 鸵鸟是鸟吗?
- 是
  - >鸟有翅膀, 鸵鸟也有翅膀
  - > 鸟有喙, 鸵鸟也有喙...
- 但是...
  - 鸟.getFlySpeed()
    - 鸵鸟.getRunSpeed()
  - 有着不同





#### IS-A关系的再思考

- 对于动物学家 只关心鸟的生理特征,对他们来说,鸵鸟就是鸟
- 对于养鸟人关心鸟的行为特征,鸵鸟不是鸟他们都正确
- 考虑一个特定设计是否恰当时,不能完全 孤立地看这个解决方案,应该根据设计的使用者提出的合理假设来审视。




## 依赖倒转原则

# Dependence Inversion Principle




#### 传统的过程性系统



OOP

### 符合DIP的系统



#### 为何"倒转"?

- ◆传统的过程化设计倾向于使高层次的模块依赖于低层次的模块:即抽象层依赖于具体实现层
- ◆抽象层包含的是应用系统的商务逻辑和宏观的、 对整个系统来说具有全局重要性的战略决定, 是必然性的体现
- ▶具体层包含的是次要的与实现有关的算法和逻辑,是战术性的决定,具有相当大的偶然性,具体层的代码经常变化,并难以避免错误







#### 为何"倒转"?

- ◆ 抽象层依赖于具体层,将使许多具体层实现细节的变化会立即影响到抽象层的宏观逻辑,导致
  - "微观决定宏观,战术决定战略,偶然 "决定必然"
- ◆ 依赖倒转原则就是要将这个不合理的依 赖关系倒转过来
- ◆ 依赖倒转原则也是隐藏在COM、 CORBA、JavaBeans、EJB等构件设 计模型背后的基本原理



#### 复用与可维护性的"倒转"

- ◆ 从软件复用的角度看,高层模块才是设计者真正应该复用的对象。但在传统的过程化设计中,却侧重于具体层模块的复用,如算法、数据结构和函数库的复用等
- ◆ 这样较高层的结构依赖于较低的结构,较低的结构又依赖于更低层的结构,直到依赖于每一行代码。因此,较低层上的修改,会造成较高层的修改,直到高层逻辑的修改
- 一种,传统方法也强调具体层上可维护性,包括函数、数据结构的维护性,而不是高层模块的可维护性



#### 复用与可维护性的"倒转"

- ◆从复用的意义而言,既然抽象层含有一个系统中最重要的宏观商务逻辑,是做战略性判断和决定的地方,因此,抽象层应当是相对稳定的,也应当是复用的重点
- ◆由于现有的复用侧重于具体层模块和细节的复用,因此,"倒转"也是指复用的重点放在抽象层上
- ◆同样,最重要的宏观商务逻辑也应当是维护的 重点,而不是相反。因此,依赖倒转原则也可 以带来软件系统复用和可维护性的"倒转"



#### DIP的具体表述

- · DIP原则要求客户端尽量依赖于抽象偶合
- DIP的具体表述是: 抽象不应当依赖于细节; 细节应当依赖于抽象
- Abstractions should not depend upon details, Details should depend upon abstractions









#### DIP的另一种表述

- DIP另一种表述:要针对接口编程,而不要针对 实现编程。
- Pragram to an interface, not to an implementation
- 倒转依赖关系强调一个系统之中实体之间关系的 灵活性
- 如果设计者希望遵守"开放-封闭"原则,那么依赖倒转便是达到这一目标的基本途径







#### 接口

- ◆ 接口是一个对象在对其它的对象进行调用时所 知道的方法集合
- ◆ 一个对象可以实现多个接口(实际上,接口是 对象所有方法的一个子集)
- ◆ 类型(Type)是对象的一个特定的接口
- ◆ 不同的对象可以具有相同的类型,而且一个对象可以具有多个不同的类型
- ◆ 一个对象仅能通过其接口才会被其它对象所了 解
  - ◆接口是实现插件化(pluggability)的关键



#### 实现继承和接口继承

- ◆ 实现继承(类继承):一个对象的实现是根据 另一个对象的实现来定义的
- ◆ 接口继承(子类型化): 描述了一个对象可在 什么时候被用来替代另一个对象
- ◆ C++的继承机制既指类继承,又指接口继承
- ► C++通过继承纯虚(抽象)类来实现接口继承
  - ◆ Java对接口继承具有单独的语言构造方式一 Java接口
  - ◆ Java接口构造方式更加易于表达和实现那些专注于对象接口的设计

#### 接口的优点

- ◆ 对象间的连接不必硬绑定(hardwire)到一个具体类的对象上,增加了灵活性
- ◆ Client不必知道其使用对象的具体所属类:一个对象可以很容易地被(实现了相同接口的)的另一个对象所替换
- ◆ 松散藕合(loosens coupling): 提高了(对象)复用的机率,因为被包含对象可以是任何一个实现了指定接口的类







## 变量的静态类型和真实类型(Java)

◆ 变量被声明时的类型称为变量的静态类型 (Static Type),有时静态类型又称明显类型 (Apparent Type),变量所引用的对象的实际 类型则称为变量的真实类型(Actual Type), 其源代码如下:

List employees = new Vector();

◆ 在上面代码中,变量employee的静态类型是 List,而它的真实类型是Vector





## 接口隔离原则

## Interface Segregation Principle



#### ISP定义

- ◆使用多个专门的接口比使用单一的接口好
- ◆一个类对另一个类的依赖性应当是建立在最小的接口上的
- ◆不应该强迫客户程序依赖于它们不用的方法
- ◆应该避免接口污染(Interface ontamination)







#### 接口污染

◆过分臃肿的接口就是对接口的污染 (contamination)













#### 接口污染

- 需求: 一扇能超时报警的门
- Door
  - > Open()
  - ➤ Close()
  - Timeout()
- 当需要其他的门时习惯性从Door中继承
  - 问题在哪儿?
- 》 所有的门都拥有timeout操作,即便它并不需要





#### 接口污染

- ◆ 缺乏经验的设计者往往想节省接口的数目,因此,将一些看起来差不多的接口合并
- ◆ 有些人认为这是一种代码优化,这是不对的
- ◆ 准确而恰当地划分角色以及角色所对应的接口, 是面向对象设计的一个重要组成部分
- 冷没有关系的接口合并在一起,形成一个臃肿 庞大的接口就是对角色和接口的污染







#### 解决方法-分离接口

使用委托分离接口 Adapter模式


使用多重继承分离接口













#### 角色的合理划分

- ◆ 一个接口就相当于剧本中的一个角色,而该角色在舞台上由哪个演员来演出则相当于接口的实现
- ◆ 因此,一个接口应简单地代表一个角色,而不是多个角色
- ◆ 如果系统涉及多个角色,那么每一个角色都应 当由一个特定的接口代表。
- ◆ 为避免混淆,我们将这种角色划分的原则称为 "角色隔离原则"



#### 角色的合理划分

- ◆ 由于每一个接口都代表一个角色,实现一个接口的对象,在其整个生命周期中都扮演这个角色,因此将角色划分清楚是系统设计的一项重要工作
- ◆一个符合逻辑的推论是,不要将几个不同角色 交给同一个接口,而应当交给不同的接口
- ◆ 将接口理解为一个类所提供的全部方法特征的 集合,是一种逻辑上的概念
- ◇这样,接口的划分就直接带来类型的划分



#### 实际案例


- 一个动态资料网站将大量的文本资料存储 在文件或关系数据库中,用户可以通过输 入一个或数个关键字对网站进行全文搜索。
- AltaVista 的网站搜索引擎
  - > 索引库
- STATE OF THE PARTY OF THE PARTY
- ▶搜索器
- > 搜索结果
- 多字户端程序





#### 一个不好的设计

如下图所示,一个称为BadInterface的接口负责所有操作,从提供搜索功能到建立索引功能,甚至包括搜索结果集的功能均包含在着一个接口中



#### 一个不好的设计

- 这个设计违反了角色分割原则,将不同功能的接口放在一起,由一个接口扮演了包括搜索器、索引生成器以及搜索结果集角色在内的所有角色。
- 那么,符合接口隔离原则的设计如图所示。












## 符合接口隔离原则的设计



## 复合复用原则

## Composite Reuse Principle



#### 定义

- ◆复合复用原则(Composite Reuse Principle, CRP) 又称为复合/聚合复用原则 (Composite/Aggregate Reuse Principle, CARP)
- ◆CRP就是在一个新的对象当中使用一些已有的对象, 使之成为新对象的一个组成部分; 新对象通过向这些对象的委托而达到复用已有功能的目的
- ◆复合/聚合复用原则还有另一个更加明确的表述: 优先使用(对象)复合,而非(类)继承(Favor Composition Over Inheritance)





#### 复合与聚合

- ◆复合(Composite)和聚合(Aggregate)均为特殊 类型的关联(Association)
- ◆聚合用来表示"拥有"关系或整体与部分的关系。而复合则用来表示一种强得多的"拥有" 关系
- ◆在复合关系中,部分和整体的生命周期是一样的。一个复合而成的新对象完全拥有对其组成部分的支配权,包括他们的创建和销毁。从程序设计语言的角度,复合而成的新对象对组成部分的内存分配和释放负有绝对责任



#### 复合与聚合

- ◆ 更进一步讲,复合的多重性(Multiplicity)不能超过1,即一个复合关系中的成分对象在同一时间只能属于复合关系,即不能被另一个复合关系共享
- ◆如果一个复合对象要被销毁,那么所有的成分 对象要么也被销毁,要么将其责任交给另一个 复合对象
- ◆对C++语言程序员而言,复合就是值的聚合 (Aggregation by values),而聚合则是引用的 聚合(Aggregation by Reference)



#### 复合复用

- ◆ 复合复用是一种通过创建一个复合了其它对象的对象,并将功能委托给所复合的一个对象,从而获得新功能的复用方法
- ◆复合有时也称为"聚合"(aggregation)或"包容"(containment),尽管有些作者对这些术语赋予了专门的含义







#### 复合复用的优点

- ◆ "黑盒"复用:容器类仅能通过被包含对象的接口来对其进行访问,因为被包含对象的内部细节对外不可见
- ◆ 装性好:实现上的相互依赖性比较小,被包含 对象与容器对象之间的依赖关系比较少
- ◆ 每一个类只专注于一项任务:通过获取指向其它的具有相同类型的对象引用,可以在运行期间动态地定义(对象的)组合







#### 复合复用的缺点

- ◆导致系统中的对象过多
- ◆为了能将多个不同的对象作为组合块 (composition block)来使用,必须仔 细地对接口进行定义











#### 继承复用

- ◆ (类)继承是一种通过扩展一个已有对象的实现, 从而获得新功能的复用方法
- ◆ 泛化类(超类)可以显式地捕获那些公共的属性和方法
- ◆ 特殊类(子类)则通过附加属性和方法来进行 实现的扩展









#### 继承复用的优点

- ◆容易进行新的实现,因为其大多数可继 承而来
- ◆易于修改或扩展那些被复用的实现













#### 继承复用的缺点

- ◆"白盒"复用:因为父类的内部细节对于 子类而言通常是可见的
- ◆破坏封装性:因为会将父类的实现细节暴露给子类,当父类的实现更改时,子类也不得不会随之更改
- ◆ 僵硬: 从父类继承来的实现将不能在运 行期间进行改变








#### Coad规则

- ◆ 仅当下列的所有标准被满足时,方可使用继承:
  - 1) 子类表达了"是一个...的特殊类型",而非"是一个由...所扮演的角色"
  - 2) 子类的一个实例永远不需要转化(transmute)为其它 类的一个对象
  - 3) 子类是对其父类的职责(responsibility)进行扩展, 而非重写或废除(nullify)
  - 4) 子类没有对那些仅作为一个工具类(utility class)的功能进行扩展
  - 5) 对于一个位于实际的问题域(Problem Domain)的类而言, 其子类特指一种角色(role)、交易(transaction)或设 备(device)



#### 案例

- MyList: 包含整数值的一个列表
  - void add(int);
  - int firstElement();
  - int size();
  - boolean includes(int);
  - void remove(int);




- void add(int);
- int size();
- boolean includes(int);






#### 使用继承



#### 使用组合



# 组合 vs. 继承

	组合	继承
代码长度	长	短
提供功能	少	多
屏蔽功能	可以	不可以
支持多态	否	是
效率	略低	略高
规则复杂	简练	复杂(yo-yo)
度源		



#### 思考题

- java.util.Stack
- 继承了 Vector
- 思考: 这样对吗?















#### 继承/组合总结

- ◆ 组合与继承都是重要的重用方法
- ◆ 在00开发的早期,继承被过度地使用
- ◆ 随着时间的发展,我们发现优先使用组合可以 获得重用性与简单性更佳的设计
- ◆当然可以通过继承,以扩充(enlarge)可用的组 合类集(the set of composable classes)
- ◆ 因此组合与继承可以一起工作
- ◆ 但是我们的基本原则是: 优先使用对象组合, 而非(类)继承



## 迪米特原则

# Law of Demeter Least Knowledge Principle



#### 表述

- 软件实体要尽可能的只与和它最近的实体 进行通讯(Each unit should only have limited knowledge about other units: only about units "closely" related to the current unit)
- 只与你的朋友讲话(Only talk to your immediate friends)
- T要与陌生人说话(Don't talk to strangers)



### 老子论圣人之治

- 降低统治成本的最 少知识原则
- 最大程度减少对象 之间的通信

是以圣人之 き死, 治,常使民 无知无欲













#### 狭义迪米特法则

- 如果两个类不必彼此直接通信,则不应当相互调用
- 可以通过第三者转发消息













#### 对象间方法的调用

- "talk"就是对象间方法的调用
- 迪米特法则表明了对象间方法调用的原则:
  - (1)调用对象本身的方法;
  - (2) 调用通过参数传入的对象的方法;
  - (3) 调用在方法中创建的对象的方法
  - (4) 调用所包含对象的方法







#### Law of Demeter


- A method M of an object O should invoke only the methods of the following kinds of objects:
  - 1. O itself
  - 2. parameters of M
  - 3. any object M creates /instantiates
  - 4. direct component objects of O







## 对象间方法的调用



## 符合迪米特法则的例子

```
1 public class Car {
  Engine engine;
  public Car() {
   //initialize engine,etc.
6}
8 public void start(Key key) {
  Doors doors = new Doors();
   boolean authorized = key.turns();
11
12
    if(authorized) {
13
     engine.start();
     updateDashboardDisplay();
14
     doors.lock();
15
16}
18 public void updateDashboardDisplay() {
   //update display
20}
21
22 }
```

#### 符合迪米特法则的例子

- · 对start()方法中的语句进行分析:
  - ▶ 第10行一key.turns():符合上述的第(2)条,key对象是通过参数传入start()方法的
  - ➤ 第13行一engine.start():符合上述的第(4) 条,engine对象是包含在Car的对象之中的
  - ▶ 第14行一UpdateDashboardDisplay():符合上述的第(1)条UpdateDashboardDisplay()方法是Car对像自身的方法
  - >第15行一doors.lock():符合上述的第(3) 条,doors对象是在start()方法中创建的对象



#### 违反迪米特法则的例子

- 1 public float getTemp(station) {
- 2 Thermometer thermometer = station.getThermometer();
- 3 return thermometer.getTemperature();
- 4 }
- 上面的方法中station对象是immediate friends
- 但是上面的代码却从station对象中返回了一个Thermometer对象,然后调用了thermometer对象的getTemperature()方法,违反了Principle of Least Knowledge!



#### 违反迪米特法则的例子

■ 下面对上面的方法作出符合Principle of Least Knowledge的改进:

```
1 public float getTemp(station) {
2 return station. getTemperature();
3 }
```

#### ■ 要点:

- ▶ 在Station类中添加一个方法getTemperature()
- ➤ 这个方法将调用Station类中含有的Thermometer对象的getTemperature()
- 这样getTemp()方法就只知道Station对象而不知道Thermometer对象







#### **Example Quiz Question**

• What code represents the better design, a or b?

```
//a.
```

dog.body.tail.wag();

// b.

- dog.expressHappiness();
  - The bad example couples dog to two indirect classes DogBody, and DogTail
  - The good design couples dog only to the direct class DogAnimal



#### 广义迪米特法则

- 不变类(例如: String),只要有可能,类应 当设计为不变类
- 尽量降低类的访问权限
- 类之间的耦合越弱越好













不变模式\*



#### 不变模式

- ▶ 满足下列条件:
  - > 不提供任何方法修改对象的状态
  - > 所有属性都是私有的
  - >类中所有的方法都是 final 的
  - > 类本身就是final的













#### 总结

- 笛米特法则告诉我们要尽量使对象只和离自己最近的对象进行交互
- 离自己最近的对象包括:
  - ▶自身包含的对象
  - >方法中创建的对象
- 前後
- > 通过参数传进的对象
- >还有自己本身







#### 其他设计原则

- REP 重用发布等价原则: 重用的粒度就是发布的 粒度
- CCP 共同重用原则:一个包中的所有类应该是共同重用的。如果重用了包中的一个类,那么就要重用包中的所有类。相互之间没有紧密联系的类不应该在同一个包中
- CRP 共同封闭原则:包中的所有类对于同一类性质的变化应该是共同封闭的。一个变化若对一个包影响,则将对包中的所有类产生影响,而对其他的包不造成任何影响



#### 其他设计原则

- ADP 无环依赖原则: 在包的依赖关系中不允许 存在环,细节不应该被依赖
- SDP 稳定依赖原则: 朝着稳定的方向进行依赖. 应该把封装系统高层设计的软件(比如抽象类) 放进稳定的包中,不稳定的包中应该只包含那些很可能会改变的软件(比如具体类)
- SAP 稳定抽象原则:包的抽象程度应该和其他稳定程度一致.一个稳定的包应该也是抽象的,一个不稳定的包应该是其体的



#### 其他设计原则

- DAP(Default Abstraction Principle)缺省抽象原则:在接口和实现接口的类之间引入一个抽象类,这个类实现了接口的大部分操作
- IDP(Interface Design Principle)接口设计原则: 规划一个接口而不是实现一个接口
- BBP(Black Box Principle)黑盒原则: 多用类的聚合,少用类的继承
- DCSP(Don't Concrete Supperclass Principle)
   不要构造具体的超类原则: 避免维护具体的超类



