引言:

电场强度

电势

真空中静电场的规律

导电能力

导体 — 超导体

半导体

绝缘体(电介质)






## 本章具体内容:

- (1) 导体和电介质在静电场中引起物理现象
- (2) 这些现象对原电场的影响
- (3) 有导体和电介质存在时,静电场的计算





一、静电场中放入导体 引起的现象——静电感应






讨论

关于静电感应

1. 现象产生的机制

导体的电结构特征: 内部有大量可以自 由移动的电荷




带正电的晶体点阵十大量自由电子





2. 静电感应的结果  $\vec{E}=0$ 

$$\vec{E} = 0$$






#### 二、静电平衡

导体内部和表面都没有电荷定向移动的状态

#### 静电平衡的条件



- (1) 导体内部任何一点处的电场强度为零;
- (2) 导体表面处的电场强度的方向, 都与导体表面垂直.

判断:导体静电平衡时,它一定是等势体





#### 静电平衡的条件

- (1) 导体内部任何一点处的电场强度为零;
- (2) 导体表面处的电场强度的方向,都与导体表面垂直.



导体是等势体


> 导体内部电势相等

$$U_{AB} = \int_{AB} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

> 导体表面是等势面


$$\therefore \vec{E} \perp d\vec{l}$$

$$\therefore U = \int \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$






Note





# 金属球放入后电力线发生弯曲电场为一非均匀场





- 三 静电平衡时导体上电荷的分布规律
  - 1. 导体内部各处净电荷为零,

电荷只分布在导体的表面上。

2. 导体表面附近场强正比于面电荷密度

3. 曲率越大的地方,面电荷密度也越大。






导体本身不带电,空腔内有电荷

$$q_{\bowtie} = -q$$

外表面有感应电荷+q (电荷守恒)



结论 当空腔内有电荷 +q 时,内表面因静电感应出现等值异号的电荷 -q






- 三 静电平衡时导体上电荷的分布
  - 2、导体表面附近电场强度与电荷面密度的关系

$$E \propto \sigma$$

导体表面上各处的 <u>面电荷密度</u>与表面紧 邻处的<u>电场强度</u>的大 小成正比。






$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sigma \Delta S}{\varepsilon_{0}}$$

$$E \Delta S = \frac{\sigma \Delta S}{\varepsilon_0}$$


$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

表面电场强度的大 小与该表面电荷面密度 成正比  $\sigma$  为表面电荷面密度





- 三 静电平衡时导体上电荷的分布
- 3、导体表面各处的面电荷密度与各处表面的曲率有关,曲率越大的地方,面电荷密度也越大。




结论 导体表面电荷分布与导体形状以及周围环境有关.





◆ 尖端放电现象

带电导体尖端附近的电场特 别大,可使尖端附近的空气发生 电离而成为导体产生放电现象, 即尖端放电.



#### 尖端放电现象的利与弊

尖端放电会损耗电能,还会干扰精密测量和对通 讯产生危害.然而尖端放电也有很广泛的应用.


<避雷针>





#### 四 静电屏蔽

1 屏蔽外电场




空腔导体可以屏蔽外电场,使空腔内物体不受外电场影响.这时,整个空腔导体和腔内的电势也必处处相等.





2 屏蔽腔内电场

接地空腔导体 将使外部空间不受 空腔内的电场影响.





小结: 导体放入静电场

- 一、现象:静电感应
- 二、机制和过程

电荷分布 <



电场分布

三、静电平衡

1.条件

2.电荷分布特点

四、静电屏蔽





一表面均匀带电的球形气球,在其膨胀过程中,始终位于其外部一点的场强将()

(A) 减小;

(B) 增大;

(C) 不变;


(D) 无法确定





练习: 无限长带电棒靠近一不带电的球壳,


求球壳产生的感应电荷在()'点的电场强度





五、有导体存在时场强和电势的计算

思路: 静电平衡条件 电荷守恒定律





场强  $ar{E}$ 、电势  $oldsymbol{arphi}$ 






例1已知:一块大金属平板A,面积为S、带电量Q,在其旁边放置第二块金属平板B,B板为电中性。

求(1)静电平衡时A、B上的电荷分布

(2) 空间的电场强度分布




解:由电荷守恒定律

$$A$$
板  $\sigma_1 S + \sigma_2 S = Q \Rightarrow \sigma_1 + \sigma_2 = \frac{Q}{S}$ 

**B板** 
$$\sigma_3 S + \sigma_4 S = 0 \Rightarrow \sigma_3 + \sigma_4 = 0$$

由高斯定律 
$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q}{\varepsilon_0} = 0$$

$$\sum q = \sigma_2 S' + \sigma_3 S' \implies \sigma_2 + \sigma_3 = 0$$







#### 根据电场叠加原理

$$\vec{E}_b = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \vec{E}_4$$

$$\sigma_1 = \sigma_4$$

$$\sigma_1 + \sigma_2 = \frac{Q}{S}$$

$$\sigma_3 + \sigma_4 = 0$$

$$\sigma_2 + \sigma_3 = 0$$


$$\sigma_1 - \sigma_4 = 0$$


$$\sigma_1 = \frac{Q}{2S}$$

$$\sigma_2 = \frac{Q}{2S}$$

$$\sigma_3 = -\frac{Q}{2S}$$

$$\sigma_4 = \frac{Q}{2S}$$









$$\sigma_1 = \frac{Q}{2S} \quad \sigma_2 = \frac{Q}{2S}$$

$$\sigma_3 = -\frac{Q}{2S} \quad \sigma_4 = \frac{Q}{2S}$$

$$A$$
板左侧  $E_{\text{I}} = \frac{\sigma_1}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{2\varepsilon_0 S}$ 

场 强 分 布

两板之间 
$$E_{\mathbb{I}} = \frac{\sigma_2}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma_3}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{2\varepsilon_0 S}$$

$$B$$
板右侧  $E_{\coprod} = \frac{\sigma_4}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{2\varepsilon_0 S}$ 





练习 有一外半径  $R_1$  和内半径  $R_2$  的金属球壳,在球壳内放一半径  $R_3$  的同心金属球,若使球壳和金属球均带有 Q 正电荷

问 两球体上的电荷如何分布?

