


一、波的能量构成和特点



以棒内一简谐横波为例



波函数
$$y = A\cos\omega(t - \frac{x}{u})$$

dV质元能量的组成?

质元的动能

质元的形变势能(切变)





波

的

能

量


算

动能
$$dW_k = \frac{1}{2}(dm)v^2$$

 $= \frac{1}{2} \rho \ dV A \omega^2 \sin \omega \left(t - \frac{x}{u}\right)$
弾性 势能 $dW_p = \frac{1}{2} G(\frac{\partial y}{\partial x})^2 dV$
 $= \frac{1}{2} \rho \ dV A \omega^2 \sin \omega \left(t - \frac{x}{u}\right)$

体积元的总机械能 $dW = dW_k + dW_p = \rho dVA^2 \omega^2 \sin^2 \omega (t - \frac{x}{-})$





- 1)在波动传播的媒质中,任一体积元的动能、势能、总机械能均随 x, t作周期性变化,且变化是同相位的.
- 2)任一体积元的机械能不守恒,在<u>不断地"吞吐"能量</u>,即不断地传播能量.


波动是能量传递的一种方式.



请选择:

- 一平面简谐波在弹性介质中传播,某一瞬时介质中某质元正处于平衡位置,此时它的能量
 - (A) E_k 为零, E_p 最大,
 - (B) E_k 最大, E_p 也最大,
 - (C) E_k 最大, E_p 为零,
 - (D) $E_k E_p$ 都为零

某时刻弹性棒中各质元能量分布情况



某时刻弹性棒中各质元能量分布情况

惠更斯原理——有关波传播方向的规律

波的传播:

反射、折射、衍射





惠更斯原理


个质中波动传播到的各点都可以看作是发射子波的 点都可以看作是发射子波的 波源,而在其后的任意时刻, 这些子波的包络就是新的波 前.





能量惠更斯原理

波线 波面 波前





波的衍射

