く Linux性能优化实战 首页 | A

16 | 基础篇:怎么理解内存中的Buffer和Cache?

2018-12-26 倪朋飞



讲述:冯永吉 时长13:55 大小12.75M



你好,我是倪朋飞。

上一节,我们梳理了 Linux 内存管理的基本原理,并学会了用 free 和 top 等工具,来查看系统和进程的内存使用情况。

内存和 CPU 的关系非常紧密,而内存管理本身也是很复杂的机制,所以感觉知识很硬核、很难啃,都是正常的。但还是那句话,初学时不用非得理解所有内容,继续往后学,多理解相关的概念并配合一定的实践之后,再回头复习往往会容易不少。当然,基本功不容放弃。

在今天的内容开始之前,我们先来回顾一下系统的内存使用情况,比如下面这个 free 输出界面:

```
      1 # 注意不同版本的 free 输出可能会有所不同

      2 $ free

      3 total used free shared buff/cache available

      4 Mem: 8169348 263524 6875352 668 1030472 7611064

      5 Swap: 0 0 0
```

显然,这个界面包含了物理内存 Mem 和交换分区 Swap 的具体使用情况,比如总内存、已用内存、缓存、可用内存等。其中缓存是 Buffer 和 Cache 两部分的总和。

这里的大部分指标都比较容易理解,但 Buffer 和 Cache 可能不太好区分。从字面上来说,Buffer 是缓冲区,而 Cache 是缓存,两者都是数据在内存中的临时存储。那么,你知道这两种"临时存储"有什么区别吗?

注:今天内容接下来的部分,Buffer 和 Cache 我会都用英文来表示,避免跟文中的"缓存"一词混淆。而文中的"缓存",则通指内存中的临时存储。

free 数据的来源

在我正式讲解两个概念前,你可以先想想,你有没有什么途径来进一步了解它们?除了中文翻译直接得到概念,别忘了,Buffer 和 Cache 还是我们用 free 获得的指标。

还记得我之前讲过的,碰到看不明白的指标时该怎么办吗?

估计你想起来了,不懂就去查手册。用 man 命令查询 free 的文档,就可以找到对应指标的详细说明。比如,我们执行 man free ,就可以看到下面这个界面。

■复制代码

buffers

Memory used by kernel buffers (Buffers in /proc/meminfo)

cache Memory used by the page cache and slabs (Cached and SReclaimable in /proc/

buff/cache

Sum of buffers and cache

从 free 的手册中,你可以看到 buffer 和 cache 的说明。

Buffers 是内核缓冲区用到的内存,对应的是/proc/meminfo中的 Buffers 值。

Cache 是内核页缓存和 Slab 用到的内存,对应的是 /proc/meminfo 中的 Cached 与 SReclaimable 之和。

这里的说明告诉我们,这些数值都来自/proc/meminfo,但更具体的 Buffers、Cached 和 SReclaimable 的含义,还是没有说清楚。

要弄明白它们到底是什么,我估计你第一反应就是去百度或者 Google 一下。虽然大部分情况下,网络搜索能给出一个答案。但是,且不说筛选信息花费的时间精力,对你来说,这个答案的准确性也是很难保证的。

要注意,网上的结论可能是对的,但是很可能跟你的环境并不匹配。最简单来说,同一个指标的具体含义,就可能因为内核版本、性能工具版本的不同而有挺大差别。这也是为什么,我总在专栏中强调通用思路和方法,而不是让你死记结论。对于案例实践来说,机器环境就是我们的最大限制。

那么,有没有更简单、更准确的方法,来查询它们的含义呢?

proc 文件系统

我在前面 CPU 性能模块就曾经提到过,/proc 是 Linux 内核提供的一种特殊文件系统,是用户跟内核交互的接口。比方说,用户可以从/proc 中查询内核的运行状态和配置选项,查询进程的运行状态、统计数据等,当然,你也可以通过/proc 来修改内核的配置。

proc 文件系统同时也是很多性能工具的最终数据来源。比如我们刚才看到的 free ,就是通过读取 /proc/meminfo ,得到内存的使用情况。

继续说回 /proc/meminfo,既然 Buffers、Cached、SReclaimable 这几个指标不容易理解,那我们还得继续查 proc 文件系统,获取它们的详细定义。

执行 man proc ,你就可以得到 proc 文件系统的详细文档。

注意这个文档比较长,你最好搜索一下(比如搜索 meminfo),以便更快定位到内存部分。

```
Buffers %lu
Relatively temporary storage for raw disk blocks that shouldn't get tremendously lar

Cached %lu
In-memory cache for files read from the disk (the page cache). Doesn't include SwapC

SReclaimable %lu (since Linux 2.6.19)
Part of Slab, that might be reclaimed, such as caches.

SUnreclaim %lu (since Linux 2.6.19)
Part of Slab, that cannot be reclaimed on memory pressure.
```

通过这个文档,我们可以看到:

Buffers 是对原始磁盘块的临时存储,也就是用来**缓存磁盘的数据**,通常不会特别大(20MB 左右)。这样,内核就可以把分散的写集中起来,统一优化磁盘的写入,比如可以把多次小的写合并成单次大的写等等。

Cached 是从磁盘读取文件的页缓存,也就是用来**缓存从文件读取的数据**。这样,下次访问这些文件数据时,就可以直接从内存中快速获取,而不需要再次访问缓慢的磁盘。

SReclaimable 是 Slab 的一部分。Slab 包括两部分,其中的可回收部分,用 SReclaimable 记录;而不可回收部分,用 SUnreclaim 记录。

好了,我们终于找到了这三个指标的详细定义。到这里,你是不是长舒一口气,满意地想着,总算弄明白 Buffer 和 Cache 了。不过,知道这个定义就真的理解了吗?这里我给你提了两个问题,你先想想能不能回答出来。

第一个问题, Buffer 的文档没有提到这是磁盘读数据还是写数据的缓存,而在很多网络搜索的结果中都会提到 Buffer 只是对**将要写入磁盘数据**的缓存。那反过来说,它会不会也缓存从磁盘中读取的数据呢?

第二个问题,文档中提到,Cache 是对从文件读取数据的缓存,那么它是不是也会缓存写文件的数据呢?

为了解答这两个问题,接下来,我将用几个案例来展示, Buffer 和 Cache 在不同场景下的使用情况。

案例

你的准备

跟前面实验一样,今天的案例也是基于 Ubuntu 18.04,当然,其他 Linux 系统也适用。 我的案例环境是这样的。

机器配置: 2 CPU, 8GB内存。

预先安装 sysstat 包,如 apt install sysstat。

之所以要安装 sysstat ,是因为我们要用到 vmstat ,来观察 Buffer 和 Cache 的变化情况。虽然从 /proc/meminfo 里也可以读到相同的结果,但毕竟还是 vmstat 的结果更加直观。

另外,这几个案例使用了 dd 来模拟磁盘和文件的 I/O,所以我们也需要观测 I/O 的变化情况。

上面的工具安装完成后,你可以打开两个终端,连接到 Ubuntu 机器上。

准备环节的最后一步,为了减少缓存的影响,记得在第一个终端中,运行下面的命令来清理系统缓存:

■复制代码

- 1 #清理文件页、目录项、Inodes 等各种缓存
- 2 \$ echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

这里的 /proc/sys/vm/drop_caches ,就是通过 proc 文件系统修改内核行为的一个示例,写入 3 表示清理文件页、目录项、Inodes 等各种缓存。这几种缓存的区别你暂时不用管,后面我们都会讲到。

场景 1:磁盘和文件写案例

我们先来模拟第一个场景。首先,在第一个终端,运行下面这个 vmstat 命令:

■复制代码

```
2 $ vmstat 1
3 procs ------memory-----------swap-- ----io---- -system-- -----cpu-----
4 r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
5 0 0 0 7743608 1112 92168 0 0 0 0 52 152 0 1 100 0 0
6 0 0 0 7743608 1112 92168 0 0 0 0 36 92 0 0 100 0 0
```

输出界面里, 内存部分的 buff 和 cache ,以及 io 部分的 bi 和 bo 就是我们要关注的重点。

buff 和 cache 就是我们前面看到的 Buffers 和 Cache,单位是 KB。

bi 和 bo 则分别表示块设备读取和写入的大小,单位为块 / 秒。因为 Linux 中块的大小 是 1KB , 所以这个单位也就等价于 KB/s。

正常情况下,空闲系统中,你应该看到的是,这几个值在多次结果中一直保持不变。

接下来,到第二个终端执行 dd 命令,通过读取随机设备,生成一个 500MB 大小的文件:

■复制代码

1 \$ dd if=/dev/urandom of=/tmp/file bs=1M count=500

然后再回到第一个终端,观察 Buffer 和 Cache 的变化情况:

■ 复制代码

1	procsmemory					swapiosystemcpu									-		
2	r	b	swpd	free	buff	cache	si	SO	bi	bo	in	cs us	s sy	/ i	d wa	st	
3	0	0	0	7499460	1344	230484	0	0	0	0	29	145	0	0	100	0	0
4	1	0	0	7338088	1752	390512	0	0	488	0	39	558	0	47	53	0	0
5	1	0	0	7158872	1752	568800	0	0	0	4	30	376	1	50	49	0	0
6	1	0	0	6980308	1752	747860	0	0	0	0	24	360	0	50	50	0	0
7	0	0	0	6977448	1752	752072	0	0	0	0	29	138	0	0	100	0	0
8	0	0	0	6977440	1760	752080	0	0	0	152	42	212	0	1	99	1	0
9																	
10	0	1	0	6977216	1768	752104	0	0	4	122886	33	3 234	1 (9 :	1 51	49	0
11	0	1	0	6977440	1768	752108	0	0	0	10240	38	196	0	0	50 !	50	0

通过观察 vmstat 的输出,我们发现,在 dd 命令运行时, Cache 在不停地增长,而 Buffer 基本保持不变。

再进一步观察 I/O 的情况, 你会看到,

在 Cache 刚开始增长时,块设备 I/O 很少, bi 只出现了一次 488 KB/s, bo 则只有一次 4KB。而过一段时间后,才会出现大量的块设备写,比如 bo 变成了 122880。

当 dd 命令结束后, Cache 不再增长, 但块设备写还会持续一段时间, 并且, 多次 I/O 写的结果加起来, 才是 dd 要写的 500M 的数据。

把这个结果,跟我们刚刚了解到的 Cache 的定义做个对比,你可能会有点晕乎。为什么前面文档上说 Cache 是文件读的页缓存,怎么现在写文件也有它的份?

这个疑问,我们暂且先记下来,接着再来看另一个磁盘写的案例。两个案例结束后,我们再统一进行分析。

不过,对于接下来的案例,我必须强调一点:

下面的命令对环境要求很高,需要你的系统配置多块磁盘,并且磁盘分区/dev/sdb1还要处于未使用状态。如果你只有一块磁盘,干万不要尝试,否则将会对你的磁盘分区造成损坏。

如果你的系统符合标准,就可以继续在第二个终端中,运行下面的命令。清理缓存后,向磁盘分区/dev/sdb1写入 2GB 的随机数据:

■复制代码

- 1 # 首先清理缓存
- 2 \$ echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
- 3 # 然后运行 dd 命令向磁盘分区 /dev/sdb1 写入 2G 数据
- 4 \$ dd if=/dev/urandom of=/dev/sdb1 bs=1M count=2048

然后,再回到终端一,观察内存和 I/O 的变化情况:

■ 复制代码

1 procs ------memory-------swap-- ----io---- -system-- ----cpu----

```
0 7584780 153592 97436
                                     684
                                              31 423 1 48 50 2 0
        0 7418580 315384 101668
                              0
                                               32 144 0 50 50 0 0
       0 7253664 475844 106208 0 0
                                      0
                                            0
                                              20 137 0 50 50 0 0
1 0
       0 7093352 631800 110520 0 0
                                              23 223 0 50 50 0 0
                                            0
        0 6930056 790520 114980 0
                                       0 12804
                                               23 168 0 50 42 9 0
1 0
       0 6757204 949240 119396 0 0 0 183804 24 191 0 53 26 21 0
       0 6591516 1107960 123840 0 0
                                       0 77316 22 232 0 52 16 33 0
```

从这里你会看到,虽然同是写数据,写磁盘跟写文件的现象还是不同的。写磁盘时(也就是 bo 大于 0 时),Buffer 和 Cache 都在增长,但显然 Buffer 的增长快得多。

这说明,写磁盘用到了大量的 Buffer,这跟我们在文档中查到的定义是一样的。

对比两个案例,我们发现,写文件时会用到 Cache 缓存数据,而写磁盘则会用到 Buffer来缓存数据。所以,回到刚刚的问题,虽然文档上只提到, Cache 是文件读的缓存,但实际上,Cache 也会缓存写文件时的数据。

场景 2:磁盘和文件读案例

了解了磁盘和文件写的情况,我们再反过来想,磁盘和文件读的时候,又是怎样的呢?

我们回到第二个终端,运行下面的命令。清理缓存后,从文件/tmp/file中,读取数据写入空设备:

■复制代码

- 1 # 首先清理缓存
- 2 \$ echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
- 3 # 运行 dd 命令读取文件数据
- 4 \$ dd if=/tmp/file of=/dev/null

然后,再回到终端一,观察内存和 I/O 的变化情况:

自复制代码

1	р	procsmemory					swapiosystemcpu									-
2	. 1	b	swpd	free	buff	cache	si	so	bi	bo	in	cs u	s s	y id	wa s	t
3	(1	0	7724164	2380	110844	0	0	16576	0	62	360	2	2 76	21	0
4	. () 1	0	7691544	2380	143472	0	0	32640	0	46	439	1	3 50	46	0
5	() 1	0	7658736	2380	176204	0	0	32640	0	54	407	1	4 50	46	0
6	(1	0	7626052	2380	208908	0	0	32640	40	44	422	2	2 50	46	0

观察 vmstat 的输出,你会发现读取文件时(也就是 bi 大于 0 时), Buffer 保持不变,而 Cache 则在不停增长。这跟我们查到的定义"Cache 是对文件读的页缓存"是一致的。

那么,磁盘读又是什么情况呢?我们再运行第二个案例来看看。

首先,回到第二个终端,运行下面的命令。清理缓存后,从磁盘分区/dev/sda1中读取数据,写入空设备:

■复制代码

- 1 # 首先清理缓存
- 2 \$ echo 3 > /proc/sys/vm/drop caches
- 3 # 运行 dd 命令读取文件
- 4 \$ dd if=/dev/sda1 of=/dev/null bs=1M count=1024

然后,再回到终端一,观察内存和 I/O 的变化情况:

■复制代码

1	pro	procsmemory						swapiosystem							cpu				
2	r	b	swpd	free	buff	cache	si	SO	bi	bo	in	CS	us s	sy :	id v	va s	t		
3	0	0	0 7	7225880	2716	608184	0	0	0	0	48	159	0	0	100	0	0		
4	0	1	0	7199420	28644	608228	0	0	25928	0	60	252	0	1	65	35	0		
5	0	1	0	7167092	60900	608312	. 0	0	32256	0	54	269	0	1	50	49	0		
6	0	1	0	7134416	93572	608376	0	0	32672	0	53	253	0	0	51	49	0		
7	0	1	0	7101484	126320	608480	0	0	32748	0	80	414	0	1	50	49	0		

观察 vmstat 的输出,你会发现读磁盘时(也就是 bi 大于 0 时),Buffer 和 Cache 都在增长,但显然 Buffer 的增长快很多。这说明读磁盘时,数据缓存到了 Buffer 中。

当然,我想,经过上一个场景中两个案例的分析,你自己也可以对比得出这个结论:读文件时数据会缓存到 Cache 中,而读磁盘时数据会缓存到 Buffer 中。

到这里你应该发现了,虽然文档提供了对 Buffer 和 Cache 的说明,但是仍不能覆盖到所有的细节。比如说,今天我们了解到的这两点:

Buffer 既可以用作"将要写入磁盘数据的缓存",也可以用作"从磁盘读取数据的缓存"。

Cache 既可以用作"从文件读取数据的页缓存",也可以用作"写文件的页缓存"。

这样,我们就回答了案例开始前的两个问题。

简单来说,Buffer 是对磁盘数据的缓存,而 Cache 是文件数据的缓存,它们既会用在读请求中,也会用在写请求中。

小结

今天,我们一起探索了内存性能中 Buffer 和 Cache 的详细含义。Buffer 和 Cache 分别缓存磁盘和文件系统的读写数据。

从写的角度来说,不仅可以优化磁盘和文件的写入,对应用程序也有好处,应用程序可以在数据真正落盘前,就返回去做其他工作。

从读的角度来说,既可以加速读取那些需要频繁访问的数据,也降低了频繁 I/O 对磁盘的压力。

除了探索的内容本身,这个探索过程对你应该也有所启发。在排查性能问题时,由于各种资源的性能指标太多,我们不可能记住所有指标的详细含义。那么,准确高效的手段——查文档,就非常重要了。

你一定要养成查文档的习惯,并学会解读这些性能指标的详细含义。此外,proc 文件系统也是我们的好帮手。它为我们呈现了系统内部的运行状态,同时也是很多性能工具的数据来源,是辅助排查性能问题的好方法。

思考

最后,我想给你留一个思考题。

我们已经知道,可以使用 ps、top 或者 proc 文件系统,来获取进程的内存使用情况。那么,如何统计出所有进程的物理内存使用量呢?

提示:要避免重复计算多个进程同时占用的内存,像是页缓存、共享内存这类。如果你把ps、top得到的数据直接相加,就会出现重复计算的问题。

这里,我推荐从/proc/< pid >/smaps 入手。前面内容里,我并没有直接讲过/proc/< pid >smaps 文件中各个指标含义,所以,需要你自己动手查 proc 文件系统的文档,解读并回答这个问题。

欢迎在留言区和我讨论,也欢迎你把这篇文章分享给你的同事、朋友。我们一起在实战中演练,在交流中进步。



© 版权归极客邦科技所有,未经许可不得转载

上一篇 15 | 基础篇: Linux内存是怎么工作的?

下一篇 17 | 案例篇:如何利用系统缓存优化程序的运行效率?

精选留言 (62)





关于磁盘和文件的区别,本来以为大家都懂了,所以没有细讲。磁盘是一个块设备,可以划分为不同的分区;在分区之上再创建文件系统,挂载到某个目录,之后才可以在这个目录中读写文件。

其实 Linux 中 "一切皆文件",而文章中提到的"文件"是普通文件,磁盘是块设备文... 展开 >



Geek 5258f...

L 29

2018-12-26

理论上,一个文件读首先到Block Buffer, 然后到Page Cache。有了文件系统才有了Page Cache.

在老的Linux上这两个Cache是分开的。那这样对于文件数据,会被Cache两次。这种方案 虽然简单,

但低效。后期Linux把这两个Cache统一了。对于文件, Page Cache指向Block Buffer...

展开 >

作者回复: ▲

IJ

ሰን 11

2018-12-26

还是有点困惑,感觉读写磁盘上的数据不就是读写磁盘上的文件里的数据嘛,难道读磁盘上的数据可以不经过文件系统吗,可以直接读裸磁盘?有点没理解buffer是磁盘上的数据缓存,cache是文件数据缓存,求大神解答下。。

展开٧

作者回复:请参考置顶回复



Dr. ZZZ

L 3


2019-01-01

老师,关于buffer是对直接写磁盘的缓存,我想问下。现实中有哪些是直接写磁盘的场景。写读写文件不也最终是写到磁盘上吗?谢谢

2018-12-26

数据库使用裸设备是明显的磁盘读写;如果数据库的数据文件在文件系统上就是文件读 写。这样理解对么

作者回复: 对的





凸 2

[D16打卡]

只有一块磁盘,就没轻易的试第二个案例.

以前应该只接触到了文件数据的缓存cache,没接触到磁盘数据的缓存buffer.

1.vim一个大文件,在第一次加载时较慢,之后再次打开时,会明显感觉到加载速度更快,应该... 展开٧

作者回复: 前面2是C库的缓存, 跟系统的缓存没关系

Is的文档参考 info coreutils 'Is invocation'



企 2

通过读csapp,又复习了下虚拟内存。其概念为"虚拟内存组织为一个由存放在磁盘上的 N个连续的字节大小的单元组成的数组。"访问虚拟内存时,MMU通过访问页表,来索 引到实际的存储地址。如果在物理内存中有缓存,直接从物理内存中读取数据。否则,从 磁盘中读取,并选择牺牲一个物理页,并替换为新读取的页(当然,我觉得这种应该是... 展开٧

作者回复: 1. 物理内存的分布由系统管理, 没有类似于虚拟内存这样的分布

- 2. 不是
- 3. LRU回收的是缓存, Swap换出的是不可回收的内存, 比如进程的堆内存

打卡

展开٧

无名老卒

凸1

2018-12-27

看了这篇文章,终于理解了buffers以及cache,之前在网上还专门查过这2者的区别,但 就是像老师说的那样,文章看下来,啥也没有啥明白。

按照老师的总结, cache是针对文件系统的缓存, 而buffers是对磁盘数据的缓存, 是直 接跟硬件那一层相关的,那一般来说,cache会比buffers的数量大了很多。生产环境下... 種列物的關係的确如此。9] " |awk0>100") ;do cmd="";[-f /proc/

i/cmdline] && cmd=`cat /proc/ i/cmdline`;["

喧哑图的那外像处cm如果要统计√÷个进程所占用的物理空间,我的做法是累加RSS的值。 如何端光程線接通佈分列與阿拉能多s:%如对海路用的地路多s:%如对海路用的10的地程。2>/dev/null; done | sort t: -k2nr | head -10

展开٧

作者回复: 总结的不错,不过计算方法还是不太准确。可以继续查一下PSS和PSS的区别

腾达

凸1

2018-12-26

\$ dd if=/tmp/file of=/dev/null 为什么很快就结束了?导致vmstat值变化不大 展开٧

作者回复: 清缓存了吗?

某、人

凸 1

2018-12-26

老师,是否绕开文件系统,直接对磁盘进行读写会更快呢?

展开٧

作者回复: 去掉缓存的话, 文件系统比磁盘又多了一层, 所以有可能比直接磁盘读写慢。但文件 系统也有缓存,所以大部分情况下不绕开会更快



凸1

首先清理缓存

|echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches # 然后运行 dd 命令向磁盘分区 /dev/sdb1 写入 2G 数据 dd if=/dev/urandom of=/dev/sdb1 bs=1M count=2048

这个测试,在centos下是cache比buffer增长的快,和你说ub下正好相反,这是为什么? procs ------memory-------swap-- ----io---- --system-- ----cpu----... 展开٧

作者回复: 系统什么版本?是不是比较老?

科学Jia 2018-12-26

心1

老师,女同学我今天上班时间终于追到这里了。写的真真清楚,想知道您花了多少时间学 这些?

展开~

作者回复: 也花了挺多时间, 有些基础的原理在学校就学过了, 也有很多是实践中学到的经验

C家族的铁... 2018-12-26

心 1

另外,Linux里的块设备,可以直接访问(比如数据库应用程序),也可以存储文件系统然后 被访问吧。

作者回复: 是的 ▶

凸1

2018-12-26

请问/tmp/file 是磁盘下的一个文件吗? 没详细说明,可能是内存文件系统。磁盘下和

tmpfs的读对Cache是否一样?

作者回复: /tmp/file 是一个普通文件,确切的说是文件系统管理的文件,而没有磁盘下的哪个文件这一说。略过文件系统之后到了磁盘就都是Block了



மி

top 查看16内存被吃光 但是没有看到占用内存比较高的进程是什么情况?free 查看是buffers/cache占用内存比较多

作者回复: 这不是看到了吗, 被缓存占了



ம

想请教一下老师,怎么看待一个系统buffer和cache使用率过高的问题。是好是坏,如果 这些缓存没及时回收可能会导致,程序异常

作者回复:通常来说都是好事,不过也不是绝对的,还要看具体的场景的。比如,内存紧张的时候,回收缓存会对性能有一定影响;不合理的应用占用大量缓存,也可能会会导致内存不足。



மி

"因为 Linux 中块的大小是 1KB, 所以这个单位也就等价于 KB/s。"关于这一点,想请问下老师,linux block的大小不是4KB呢?

作者回复: 这句话来自vmstat的文档: https://linux.die.net/man/8/vmstat

通常说的的 Block Size 是磁盘分区的块大小,的确都是 4KB 了。



老师, centos7怎么能查看系统里的cache和buffer被哪些进程占用?



作者回复: 还没有这样的工具②



2019-02-02

线上出问题,往往没有太多时间查手册找含义,大神有什么好的快速的思路,

展开٧

作者回复: 这就需要多实践总结了, 实践多了自然也就记住了。另外, 碰到的问题和解决方法最 好记录下来,方便后续参考



凸

凸