く Linux性能优化实战 首页 | A

# 31 | 套路篇:磁盘 I/O 性能优化的几个思路

2019-01-30 倪朋飞



讲述: 冯永吉

时长 12:19 大小 11.29M



你好,我是倪朋飞。

上一节,我们一起回顾了常见的文件系统和磁盘 I/O 性能指标,梳理了核心的 I/O 性能观测工具,最后还总结了快速分析 I/O 性能问题的思路。

虽然 I/O 的性能指标很多,相应的性能分析工具也有好几个,但理解了各种指标的含义后,你就会发现它们其实都有一定的关联。

顺着这些关系往下理解,你就会发现,掌握这些常用的瓶颈分析思路,其实并不难。

找出了 I/O 的性能瓶颈后,下一步要做的就是优化了,也就是如何以最快的速度完成 I/O 操作,或者换个思路,减少甚至避免磁盘的 I/O 操作。

今天, 我就来说说, 优化 I/O 性能问题的思路和注意事项。

#### I/O 基准测试

按照我的习惯,优化之前,我会先问自己, I/O 性能优化的目标是什么?换句话说,我们观察的这些 I/O 性能指标(比如 IOPS、吞吐量、延迟等),要达到多少才合适呢?

事实上, I/O 性能指标的具体标准,每个人估计会有不同的答案,因为我们每个人的应用场景、使用的文件系统和物理磁盘等,都有可能不一样。

为了更客观合理地评估优化效果,我们首先应该对磁盘和文件系统进行基准测试,得到文件系统或者磁盘 I/O 的极限性能。

fio (Flexible I/O Tester) 正是最常用的文件系统和磁盘 I/O 性能基准测试工具。它提供了大量的可定制化选项,可以用来测试,裸盘或者文件系统在各种场景下的 I/O 性能,包括了不同块大小、不同 I/O 引擎以及是否使用缓存等场景。

fio 的安装比较简单,你可以执行下面的命令来安装它:

■ 复制代码

```
1 # Ubuntu
2 apt-get install -y fio
3
4 # CentOS
5 yum install -y fio
```

安装完成后,就可以执行 man fio 查询它的使用方法。

fio 的选项非常多 , 我会通过几个常见场景的测试方法 , 介绍一些最常用的选项。这些常见场景包括随机读、随机写、顺序读以及顺序写等 , 你可以执行下面这些命令来测试:

■复制代码

```
1 # 随机读
2 fio -name=randread -direct=1 -iodepth=64 -rw=randread -ioengine=libaio -bs=4k -size=1G -
3 # 随机写
5 fio -name=randwrite -direct=1 -iodepth=64 -rw=randwrite -ioengine=libaio -bs=4k -size=1G
6 # 顺序读
8 fio -name=read -direct=1 -iodepth=64 -rw=read -ioengine=libaio -bs=4k -size=1G -numjobs=
```

10 # 顺序写

4

11 fio -name=write -direct=1 -iodepth=64 -rw=write -ioengine=libaio -bs=4k -size=1G -numjob

在这其中,有几个参数需要你重点关注一下。

direct,表示是否跳过系统缓存。上面示例中,我设置的1,就表示跳过系统缓存。

iodepth,表示使用异步 I/O (asynchronous I/O,简称 AIO)时,同时发出的 I/O 请求上限。在上面的示例中,我设置的是 64。

rw,表示 I/O 模式。我的示例中, read/write 分别表示顺序读/写,而 randread/randwrite 则分别表示随机读/写。

ioengine,表示 I/O 引擎,它支持同步(sync)、异步(libaio)、内存映射(mmap)、网络(net)等各种 I/O 引擎。上面示例中,我设置的 libaio 表示使用异步 I/O。

bs, 表示 I/O 的大小。示例中, 我设置成了 4K(这也是默认值)。

filename,表示文件路径,当然,它可以是磁盘路径(测试磁盘性能),也可以是文件路径(测试文件系统性能)。示例中,我把它设置成了磁盘/dev/sdb。不过注意,用磁盘路径测试写,会破坏这个磁盘中的文件系统,所以在使用前,你一定要事先做好数据备份。

下面就是我使用 fio 测试顺序读的一个报告示例。

■复制代码

```
1 read: (g=0): rw=read, bs=(R) 4096B-4096B, (W) 4096B-4096B, (T) 4096B-4096B, ioengine=lib
2 fio-3.1
3 Starting 1 process
4 Jobs: 1 (f=1): [R(1)][100.0%][r=16.7MiB/s,w=0KiB/s][r=4280,w=0 IOPS][eta 00m:00s]
5 read: (groupid=0, jobs=1): err= 0: pid=17966: Sun Dec 30 08:31:48 2018
     read: IOPS=4257, BW=16.6MiB/s (17.4MB/s)(1024MiB/61568msec)
7
       slat (usec): min=2, max=2566, avg= 4.29, stdev=21.76
       clat (usec): min=228, max=407360, avg=15024.30, stdev=20524.39
8
       lat (usec): min=243, max=407363, avg=15029.12, stdev=20524.26
9
10
      clat percentiles (usec):
                    498], 5.00th=[ 1020], 10.00th=[ 1319], 20.00th=[ 1713],
11
       1.00th=[
       | 30.00th=[ 1991], 40.00th=[ 2212], 50.00th=[ 2540], 60.00th=[ 2933],
12
       70.00th=[ 5407], 80.00th=[ 44303], 90.00th=[ 45351], 95.00th=[ 45876],
        99.00th=[46924], 99.50th=[46924], 99.90th=[48497], 99.95th=[49021],
14
15
       99.99th=[404751]
      bw ( KiB/s): min= 8208, max=18832, per=99.85%, avg=17005.35, stdev=998.94, samples=1
```

```
17
     iops
                  : min= 2052, max= 4708, avg=4251.30, stdev=249.74, samples=123
     lat (usec)
                : 250=0.01%, 500=1.03%, 750=1.69%, 1000=2.07%
18
     lat (msec) : 2=25.64%, 4=37.58%, 10=2.08%, 20=0.02%, 50=29.86%
19
     lat (msec) : 100=0.01%, 500=0.02%
                  : usr=1.02%, sys=2.97%, ctx=33312, majf=0, minf=75
21
     cpu
                  : 1=0.1%, 2=0.1%, 4=0.1%, 8=0.1%, 16=0.1%, 32=0.1%, >=64=100.0%
22
     IO depths
        submit : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%
23
        complete : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.1%, >=64=0.0%
24
        issued rwt: total=262144,0,0, short=0,0,0, dropped=0,0,0
                  : target=0, window=0, percentile=100.00%, depth=64
26
28 Run status group 0 (all jobs):
      READ: bw=16.6MiB/s (17.4MB/s), 16.6MiB/s-16.6MiB/s (17.4MB/s-17.4MB/s), io=1024MiB (1
31 Disk stats (read/write):
    sdb: ios=261897/0, merge=0/0, ticks=3912108/0, in_queue=3474336, util=90.09%
```

这个报告中,需要我们重点关注的是, slat、clat、lat , 以及 bw 和 iops 这几行。

先来看刚刚提到的前三个参数。事实上,slat、clat、lat 都是指 I/O 延迟(latency)。不同之处在于:

```
slat ,是指从 I/O 提交到实际执行 I/O 的时长(Submission latency);clat ,是指从 I/O 提交到 I/O 完成的时长(Completion latency); 而 lat ,指的是从 fio 创建 I/O 到 I/O 完成的总时长。
```

这里需要注意的是,对同步 I/O 来说,由于 I/O 提交和 I/O 完成是一个动作,所以 slat 实际上就是 I/O 完成的时间,而 clat 是 0。而从示例可以看到,使用异步 I/O (libaio)时, lat 近似等于 slat + clat 之和。

再来看 bw ,它代表吞吐量。在我上面的示例中,你可以看到,平均吞吐量大约是 16 MB(17005 KiB/1024)。

最后的 iops , 其实就是每秒 I/O 的次数 , 上面示例中的平均 IOPS 为 4250。

通常情况下,应用程序的 I/O 都是读写并行的,而且每次的 I/O 大小也不一定相同。所以,刚刚说的这几种场景,并不能精确模拟应用程序的 I/O 模式。那怎么才能精确模拟应用程序的 I/O 模式呢?

幸运的是, fio 支持 I/O 的重放。借助前面提到过的 blktrace, 再配合上 fio, 就可以实现对应用程序 I/O 模式的基准测试。你需要先用 blktrace, 记录磁盘设备的 I/O 访问情况; 然后使用 fio, 重放 blktrace 的记录。

#### 比如你可以运行下面的命令来操作:


■ 复制代码

```
1 # 使用 blktrace 跟踪磁盘 I/O, 注意指定应用程序正在操作的磁盘
2 $ blktrace /dev/sdb
3
4 # 查看 blktrace 记录的结果
5 # ls
6 sdb.blktrace.0 sdb.blktrace.1
7
8 # 将结果转化为二进制文件
9 $ blkparse sdb -d sdb.bin
10
11 # 使用 fio 重放日志
12 $ fio --name=replay --filename=/dev/sdb --direct=1 --read iolog=sdb.bin
```

这样,我们就通过 blktrace+fio 的组合使用,得到了应用程序 I/O 模式的基准测试报告。

## I/O 性能优化

得到 I/O 基准测试报告后,再用上我们上一节总结的性能分析套路,找出 I/O 的性能瓶颈并优化,就是水到渠成的事情了。当然, 想要优化 I/O 性能,肯定离不开 Linux 系统的 I/O 栈图的思路辅助。你可以结合下面的 I/O 栈图再回顾一下。



下面,我就带你从应用程序、文件系统以及磁盘角度,分别看看 I/O 性能优化的基本思路。

### 应用程序优化

首先,我们来看一下,从应用程序的角度有哪些优化 I/O 的思路。

应用程序处于整个 I/O 栈的最上端,它可以通过系统调用,来调整 I/O 模式(如顺序还是随机、同步还是异步),同时,它也是 I/O 数据的最终来源。在我看来,可以有这么几种方式来优化应用程序的 I/O 性能。

第一,可以用追加写代替随机写,减少寻址开销,加快 I/O 写的速度。

第二,可以借助缓存 I/O,充分利用系统缓存,降低实际 I/O的次数。

第三,可以在应用程序内部构建自己的缓存,或者用 Redis 这类外部缓存系统。这样,一方面,能在应用程序内部,控制缓存的数据和生命周期;另一方面,也能降低其他应用程序使用缓存对自身的影响。

比如,在前面的 MySQL 案例中,我们已经见识过,只是因为一个干扰应用清理了系统缓存,就会导致 MySQL 查询有数百倍的性能差距(0.1s vs 15s)。

再如,C标准库提供的 fopen、fread 等库函数,都会利用标准库的缓存,减少磁盘的操作。而你直接使用 open、read 等系统调用时,就只能利用操作系统提供的页缓存和缓冲区等,而没有库函数的缓存可用。

第四,在需要频繁读写同一块磁盘空间时,可以用 mmap 代替 read/write,减少内存的拷贝次数。

第五,在需要同步写的场景中,尽量将写请求合并,而不是让每个请求都同步写入磁盘,即可以用 fsync() 取代 O\_SYNC。

第六,在多个应用程序共享相同磁盘时,为了保证 I/O 不被某个应用完全占用,推荐你使用 cgroups 的 I/O 子系统,来限制进程 / 进程组的 IOPS 以及吞吐量。

最后,在使用 CFQ 调度器时,可以用 ionice 来调整进程的 I/O 调度优先级,特别是提高核心应用的 I/O 优先级。ionice 支持三个优先级类:Idle、Best-effort 和 Realtime。其中, Best-effort 和 Realtime 还分别支持 0-7 的级别,数值越小,则表示优先级别越高。

### 文件系统优化

应用程序访问普通文件时,实际是由文件系统间接负责,文件在磁盘中的读写。所以,跟文件系统中相关的也有很多优化 I/O 性能的方式。

第一,你可以根据实际负载场景的不同,选择最适合的文件系统。比如 Ubuntu 默认使用ext4 文件系统,而 CentOS 7 默认使用 xfs 文件系统。

相比于 ext4 , xfs 支持更大的磁盘分区和更大的文件数量 , 如 xfs 支持大于 16TB 的磁盘。但是 xfs 文件系统的缺点在于无法收缩 , 而 ext4 则可以。

第二,在选好文件系统后,还可以进一步优化文件系统的配置选项,包括文件系统的特性(如 ext\_attr、dir\_index)、日志模式(如 journal、ordered、writeback)、挂载选项(如 noatime)等等。

比如 ,使用 tune2fs 这个工具 ,可以调整文件系统的特性 (tune2fs 也常用来查看文件系统超级块的内容)。 而通过 /etc/fstab ,或者 mount 命令行参数 ,我们可以调整文件系统的日志模式和挂载选项等。

第三,可以优化文件系统的缓存。

比如,你可以优化 pdflush 脏页的刷新频率(比如设置 dirty\_expire\_centisecs 和 dirty\_writeback\_centisecs)以及脏页的限额(比如调整 dirty\_background\_ratio 和 dirty\_ratio 等)。

再如,你还可以优化内核回收目录项缓存和索引节点缓存的倾向,即调整vfs\_cache\_pressure(/proc/sys/vm/vfs\_cache\_pressure,默认值 100),数值越大,就表示越容易回收。

最后,在不需要持久化时,你还可以用内存文件系统 tmpfs,以获得更好的 I/O 性能。 tmpfs 把数据直接保存在内存中,而不是磁盘中。比如 /dev/shm/,就是大多数 Linux 默认配置的一个内存文件系统,它的大小默认为总内存的一半。

### 磁盘优化

数据的持久化存储,最终还是要落到具体的物理磁盘中,同时,磁盘也是整个 I/O 栈的最底层。从磁盘角度出发,自然也有很多有效的性能优化方法。

第一,最简单有效的优化方法,就是换用性能更好的磁盘,比如用 SSD 替代 HDD。

第二,我们可以使用 RAID,把多块磁盘组合成一个逻辑磁盘,构成冗余独立磁盘阵列。 这样做既可以提高数据的可靠性,又可以提升数据的访问性能。

第三,针对磁盘和应用程序 I/O 模式的特征,我们可以选择最适合的 I/O 调度算法。比方说, SSD 和虚拟机中的磁盘,通常用的是 noop 调度算法。而数据库应用,我更推荐使用 deadline 算法。

第四,我们可以对应用程序的数据,进行磁盘级别的隔离。比如,我们可以为日志、数据库等 I/O 压力比较重的应用,配置单独的磁盘。

第五,在顺序读比较多的场景中,我们可以增大磁盘的预读数据,比如,你可以通过下面两种方法,调整/dev/sdb的预读大小。

调整内核选项 /sys/block/sdb/queue/read\_ahead\_kb , 默认大小是 128 KB , 单位为 KB。

使用 blockdev 工具设置,比如 blockdev --setra 8192 /dev/sdb,注意这里的单位是512B(0.5KB),所以它的数值总是 read\_ahead\_kb 的两倍。

第六,我们可以优化内核块设备 I/O 的选项。比如,可以调整磁盘队列的长度/sys/block/sdb/queue/nr\_requests,适当增大队列长度,可以提升磁盘的吞吐量(当然也会导致 I/O 延迟增大)。

最后,要注意,磁盘本身出现硬件错误,也会导致 I/O 性能急剧下降,所以发现磁盘性能急剧下降时,你还需要确认,磁盘本身是不是出现了硬件错误。

比如,你可以查看 dmesg 中是否有硬件 I/O 故障的日志。 还可以使用 badblocks、smartctl 等工具,检测磁盘的硬件问题,或用 e2fsck 等来检测文件系统的错误。如果发现问题,你可以使用 fsck 等工具来修复。

### 小结

今天,我们一起梳理了常见的文件系统和磁盘 I/O 的性能优化思路和方法。发现 I/O 性能问题后,不要急于动手优化,而要先找出最重要的、可以最大程度提升性能的问题,然后再从 I/O 栈的不同层入手,考虑具体的优化方法。

记住,磁盘和文件系统的 I/O,通常是整个系统中最慢的一个模块。所以,在优化 I/O 问题时,除了可以优化 I/O 的执行流程,还可以借助更快的内存、网络、CPU等,减少 I/O调用。

比如,你可以充分利用系统提供的 Buffer、Cache ,或是应用程序内部缓存 , 再或者 Redis 这类的外部缓存系统。

### 思考

在整个板块的学习中,我只列举了最常见的几个 I/O 性能优化思路。除此之外,还有很多从应用程序、系统再到磁盘硬件的优化方法。我想请你一起来聊聊,你还知道哪些其他优化方法吗?

欢迎在留言区跟我讨论,也欢迎你把这篇文章分享给你的同事、朋友。我们一起在实战中演练,在交流中进步。



© 版权归极客邦科技所有,未经许可不得转载

上一篇 30 | 套路篇:如何迅速分析出系统I/O的瓶颈在哪里?

下一篇 32 | Linux 性能优化答疑(四)

### 精选留言 (11)





找io问题,有了一定的套路,但是针对这节写的优化的东西,吸收起来还是比较费劲,比如:为什么要调这个参数,而不是其他参数?为什么参数设置这个值而不是其他值? 关于设置值可以通过fio去测试,io性能提升了,满足要求,就可以了,但是io好了,会不会带来其他方面的影响?...

展开٧

作者回复: 嗯嗯,是的,并且这些东西也没法在这儿展开来讲,每一块涉及的东西都比较多。实际在操作之前,还需要去了解背后的原理,特别是要注意会不会带来其他不好的影响(比如优化了I/O,CPU和内存使用可能上升)。



**L** 3

现在越来越多系统使用SSD,它和HDD相比还是有较大差异的。经常看到某某系统针对于 SSD优化,那这边的有哪些优化点?之前看过一个系列的文章

(http://codecapsule.com/2014/02/12/coding-for-ssds-part-1-introduction-and-table-of-contents/),从硬件架构到编程设计比较详细的介绍了如何优化,配合这里的思路看,加深了理解。

作者回复: 赞,谢谢分享



**1** 

#### [D31打卡]

平常没机会从系统层面优化磁盘性能参数。

能做的就是减少磁盘写入,以及错峰操作磁盘。

比如在凌晨或业务低谷时,压缩备份日志,减少对正常业务的影响。

文中的这么多底层参数,只能望而生叹。 🖯

展开~

作者回复: 嗯嗯,一般来说,从应用层优化可以满足大部分需求了



谢谢@ninuxer推荐 《深入Linux内核架构》,我也去补一补 展开~

作者回复: ▲

#### Ender0224

ightharpoonup 1

2019-01-30

所以请问如何安全的使用fio呢 ,是单独使用一个device用来测试fio么 ? 展开 >

作者回复:安全的使用fio是什么意思?一般来说,测试时别在系统盘或者存有重要的磁盘中来操作

4





我们现在的问题就是并发机器下载远程ftp视频文件写本地存储,这个本地存储是共享存储,目前的情况是读快写慢,导致数据落盘很慢,老师有没有好的优化方法吗?



#### 小橙子



2019-02-22

slat指的是II从创建到提交到内核的时间吧 clat的指的是每个收到到完成的时间吧 感觉这里解释的有点没看明白 请教下同步IO为啥CIAT为0

作者回复: 看英文注释,一个是Submission,一个是Completion。

同步CIAT为0是因为两个操作算作是一个(第一个),第二个当然数值上就是0了

4



### 针对Ssd 的特性和注意事项可以考虑单开一章 展开~

作者回复: 嗯嗯,其实抠细节的话,每一条都可以单独开一章了。篇幅有限,只能大略介绍一下

