

Premenné

- definícia začína \$ (dolárom), nasleduje identifikátor
 - \$mojaPremenna
 - identifikátory sú case sensitive, zaužívaná konvencia camelCase, môže obsahovať podčiarkovník, znaky (nie špeciálne) a čísla (nie na začiatku), nie rezervované slová

```
$mojaPremenna = 10;
echo $mojaPremenna; // 10
```

 PHP nie je typovo viazaný jazyk - nie je potrebné deklarovať typ premennej

Premenné – implicitná konverzia

• typ premennej závisí od kontextu

```
$mojaPremenna = 10; // int
$mojaPremenna = 1.5; // float
echo $mojaPremenna;
// "1.5" retazec, implicitná konverzia
```

- vo väčšine prípadov nie je potrebné poznať typ
- PHP na pozadí pracuje s typmi
- explicitné pretypovanie

```
$mojaPremenna = (float) "1.5"; // 1.5
```

Premenné - typy

- int scalar celé číslo
- float scalar číslo s pohyblivou rádovou čiarkou
- bool scalar pravda, nepravda
- string scalar reťazec, sled znakov
- array composite kolekcia hodnôt
- object composite používateľom definovaný typ
- resource special externý zdroj
- callable special funkcia alebo metóda
- null special žiadna hodnota

Integer

```
// číslo v desiatkovej sústave
$myInt = 1234;
$myInt = 0b10; // v binárnej
$myInt = 0123; // v osmičkovej
$myInt = 0x1A; // v šestnástkovej
```

- rozsah závisí od systému, na 32-bit systéme 32b
- max. 2⁽³²⁻¹⁾
- ak PHP narazí na väčšie číslo, interpretuje ho ako float

Float

• reálne čísla

```
$myFloat = 1.234;
// exponenciálna notácia 3*10^2=300
$myFloat = 3e2;
```

- presnosť závisí od platformy, bežne 64-bit IEEE format
- max. 1.8 * 10^308

Bool

```
true / false // case insensitive
$mojaPremenna = true;
```

- false:
 - 0
 - 0.0
 - " () "
 - prázdne pole
 - NULL
- všetko ostatné je true

Null

- žiadna hodnota null // case insensitive
- vyhodnotenie null hodnoty závisí od kontextu

```
$myInt = $myNull + 0; // int context (0)
$myBool = $myNull == true; // bool (false)
echo $myNull; // string ("")
```

 premenné, ktoré nemajú priradenú hodnotu, majú null