# 1) Información: cómo leer/controlar TSC desde fuera y dentro del juego

#### 1.1. Vías de acceso a datos/controles

- RailDriver API (raildriver.dll / raildriver64.dll): interfaz oficial para hardware RailDriver que también permite leer (velocidad, posición aproximada, estados) y controlar (acelerador, freno, reverser...) desde apps externas.
- Wrappers y ejemplos:
  - Python: py-raildriver (GitHub / PyPI)
  - C/Python: alios/raildriver (ejemplo de bindings)
  - REST server sobre RailDriver: YoRyan/railsim-remote (expone endpoints HTTP)
- Docs/soporte: RailDriver (PI Engineering) descargas y manuales.
- Scripting LUA interno (escenarios / locomotoras / señales): permite llamar funciones del motor como PlayerEngine:GetSpeed() y PlayerEngine:GetNextSpeedLimit(dir, offset) para consultar HUD/track data desde scripts dentro del juego. Útil para prototipos, overlays internos y pruebas de lógica (p. ej., frenar por próximo límite).
- Referencias comunitarias (no oficiales): ChrisTrains Dev Docs; foros TrainSimDev; hilos en Steam/
- **LogMate**: logger oficial de TSC (diagnóstico). Útil para **parsear eventos** (errores de escenarios, señalización, carga de assets) y construir telemetrías mínimas si se habilitan mensajes relevantes.
- SERZ / Blueprints: serz.exe convierte .bin  $\rightleftarrows$  .xml para leer propiedades físicas y de control de material rodante y señales. TS-Tools (antes RW Tools) abre .bin directamente y ayuda a localizar masas, frenos, longitudes, límites, etc.
- Interfaz RailDriver & Joystick (terceros): apps que mapean joysticks y crean overlays (velocidad, límite, indicadores) sirven como referencia de **qué datos expone el sim** y cómo integrarlos con hardware casero.

Nota: TSC **no expone** una API de red pública tipo socket; el camino más estable hoy es RailDriver + scripting/LUA in-game + utilidades de análisis (LogMate, SERZ/TS-Tools).

#### 1.2. Enlaces útiles (curados)

- RailDriver (descargas/soporte):
   https://raildriver.com/support/downloads.php
   Manual RD: https://raildriver.com/support/manuals.php
- Wrapper Python: https://github.com/piotrkilczuk/py-raildriver https://pypi.org/project/py-raildriver/

- REST sobre RailDriver:
- https://github.com/YoRyan/railsim-remote
- Ejemplo bindings Python:
- https://github.com/alios/raildriver
- Docs no oficiales LUA/Dev:
- https://www.christrains.com/tscdevdocs/home.html
- (Señalización: https://www.christrains.com/tscdevdocs/reference-manual/signalling-guide/train-simulator-signalling.html)
- Foros/threads clave (LUA, funciones, límites):

Trainsimdev – GetNextSpeedLimit: https://www.trainsimdev.com/forum/viewtopic.php? f=30&t=451

DTG/Steam hilos sobre LUA y docs: (varios, ver research/refs)

• LogMate (cómo generar informe):

https://dovetailgames.freshdesk.com/support/solutions/articles/80000895937-how-do-i-create-a-logmate-report-

```
• SERZ y TS-Tools:

SERZ: en carpeta RailWorks (usa también SerzMaster.exe)
```

TS-Tools: versiones esp mirror comunitario (SimTogether, Railworks America, ATS)

## 1.3. Snippets de arranque

#### Python + RailDriver (leer velocidad km/h):

```
from raildriver import RailDriver
rd = RailDriver()
rd.setRailSimConnected(True)
rd.setRailDriverConnected(True)
# GetSpeed suele devolver m/s
v_ms = rd.getCurrentSpeed()
kmh = v_ms * 3.6
print(f"Velocidad: {kmh:.2f} km/h")
```

#### LUA (HUD/escenario): siguiente límite y distancia de consulta:

```
-- dir: 0 hacia delante, 1 hacia atrás; offset: metros desde el tren
local next_limit = SysCall("PlayerEngine:GetNextSpeedLimit", 0, 0)
local speed_ms = SysCall("PlayerEngine:GetSpeed")
-- speed_ms está en m/s
```

**SERZ (VS Code):** - Extensión "RailWorks Serz integration" → atajo SHIFT+ALT+Q para bin ∠xml.

# 2) Normas y estructura del proyecto

## 2.1. Principios

- 1. **Separación estricta** de capas: *ingestión* (lectura de datos), *modelo* (física/curvas), *control* (actuadores), *UI/telemetría*, *I/O* (logs/CSV).
- 2. **Determinismo**: toda decisión de la IA debe quedar trazada en CSV/JSON (inputs, cálculo, output).
- 3. **Modularidad por tren/ruta**: perfiles y \*.json por material/servicio (masas, frenos, límites propios, AFB, PZB/LZB si aplica).
- 4. Pruebas automáticas para cada módulo (fixtures con telemetría sintética y real).
- 5. **Documentación diaria** breve y obligatoria.

#### 2.2. Estructura de carpeta (propuesta)

```
/tsc-ai
 /ingestion
   raildriver_client.py
                             # wrapper estable
   logmate_parser.py
                             # parser filtrado
                              # extrae físicas de blueprints
   serz_scan.py
  /physics
                             # integra Excel ERA v5.1 (CSV export)
   braking_curves.py
   adhesion_models.py
                              # \mu(v, clima), gradiente, etc.
 /control
                              # lazo PID/MPPI; target v, control freno/
   autopilot.py
acelerador
                              # plan por próximo límite + estaciones
   speed_planner.py
 /profiles
   BR146.json
                              # masas, frenos, límites, notch map
   *-route-overrides.json # ajustes por ruta
  /ui
                               # HUD debug
   overlay.py
   dashboard_streamlit.py
                             # telemetría en vivo
                           # logs por run
   laps.csv / runs/*.csv
                              # dump SERZ
   blueprints/*.xml
 /tests
   test_braking_curves.py
   test_controller.py
  /docs
   diario.md
                              # ver plantilla (Sección 3)
   roadmap.md
                               # ver Sección 4
  /research
                               # enlaces y notas
   refs.md
```

## 2.3. Convenciones de código

```
• Python ≥ 3.11, estilo ruff + black; tipado mypy estricto.
```

- Nombres de señales/controles en inglés; comentarios bilingües corto.
- Unidades SI internas (m, s, m/s); conversión en I/O.
- CSV con ; separador, . decimal; timestamps ISO8601 local Europe/Madrid.

#### 2.4. Telemetría mínima (MVP)

```
• t: tiempo, v_ms, limit_next_kmh, dist_next_limit_m, gradiente, throttle brake_notch, service_pressure, flags (SIFA/PZB si disponibles).
```

## 3) Documentación diaria (plantilla)

Copia y pega por día en docs/diario.md:

```
## 2025-09-04 (Jue) - Sprint PO Arranque
- Objetivo del día: □ instalar RailDriver □ leer v_ms □ export laps.csv
- Hechos clave:
- [ ] py-raildriver funcionando (lectura velocidad)
- [ ] Estructura repo creada
- Decisiones:
- Vector de estado MVP: {v_ms, limit_next, dist_next}
- Problemas/Bloqueos:
- ...
- Métricas/Runs:
- run_2025-09-04_1.csv (duración 12:31, max 120.4 km/h)
- Mañana:
- Parser LogMate y primer overlay (HUD velocidad/limit)
```

# 4) Hoja de ruta (v1, editable)

**P0 – Boot (2–3 días)** - Instalar RailDriver + wrapper Python. - Script lectura continua → runs/\*.csv + dashboard básico (velocidad y límite siguiente manual).

**P1 - Telemetría HUD/LUA (1-2 semanas)** - PoC LUA in-game para GetNextSpeedLimit y GetSpeed (si viable por escenario). - Fallback: estimador de límite por señales/blueprints si no hay acceso directo.

P2 - Modelo de frenado (1-2 semanas) - Integrar braking\_curves.py con ERA v5.1 (export CSV desde tu .xlsm).

- Validar | base/deg | por consist y gradiente.

**P3 – Controlador** - Lazo **feed-forward** + **PID** (target en función de distancia a próximo límite y tiempos de parada).

- Añadir márgenes de confort y anticipo (suavizado + seguridad).

**P4 - Señalización y estaciones** - Lectura de estados (si es posible) y planificador de paradas.

**P5 – Endurecer & empaquetar** - Perfiles por tren/ruta, tolerancias, grabación completa, README + vídeos.

## **Checklist inicial (tick-box)**

- [ ] RailDriver instalado y calibrado
- •[] py-raildriver lee velocidad real
- •[] runs/\*.csv se genera
- •[] Plantilla docs/diario.md creada y en uso
- •[] research/refs.md con enlaces y notas
- •[] Roadmap | docs/roadmap.md | actualizado