
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ Campus Russas

Disciplina: Sistemas Operacionais


Cap. 7 – Entrada/Saída e Impasses


Prof. Rafael Ivo


 Dispositivos de E/S permitem a interação do computador com o mundo exterior de várias formas:




- Dispositivos de E/S permitem a interação do computador com o mundo exterior de várias formas:
 - Interação com usuários através do mouse, teclado, tela de toque, etc.
 - Escrita e leitura de dados em discos rígidos, SSDs, CD-ROMs, pendrives, etc.
 - Impressão de informações através de impressoras e plotadoras
 - Captura e reprodução de audio/vídeo
 - Comunicação entre outros computadores através de LAN, Bluetooth, telefonia celular, etc.










- A saída de dados é feita de forma similar, mas seguindo o caminho contrário.
- Vários dispositivos combinam funcionalidades tanto de entrada quanto de saída
 - Ex: discos rígidos, placas de áudio, etc.



 Dispositivos diferem em velocidade de transferência, forma de transferência dos dados e métodos de acesso

Dispositivo	velocidade
Teclado	10 B/s
Mouse ótico	100 B/s
Interface infravermelho (IrDA-SIR)	14 KB/s
Interface paralela padrão	125 KB/s
Interface de áudio digital S/PDIF	384 KB/s
Interface de rede Fast Ethernet	11.6 MB/s
Chave ou disco USB 2.0	60 MB/s
Interface de rede Gigabit Ethernet	116 MB/s
Disco rígido SATA 2	300 MB/s
Interface gráfica high-end	4.2 GB/s

Classes de Dispositivos

- Para simplificar as construções de aplicações (e do próprio SO), os dispositivos de E/S são agrupados em classes
- A classificação mais comum é a utilizada por Tannenbaum:
 - Dispositivos orientados a blocos
 - Operações de E/S são feitas usando blocos de bytes e nunca bytes isolados
 - Ex: discos rígidos, fitas magnéticas, pen drives e outros dispositivos de armazenamento

- Dispositivos orientados a caracteres

- Operações de E/S são feitas usando byte a byte ou usando blocos de bytes de tamanho variável, cujo tamanho mínimo é um byte
- Ex: mouse, teclado, modems (linha telefônica)

Interfaces de rede (Exceção)


- Dispositivos orientados a blocos (os pacotes de rede) endereçáveis, mas a saída é feita de forma sequencial, bloco após bloco, e normalmente não é possível resgatar ou apagar um bloco enviado ao dispositivo
- Ex: placa de rede

- O acesso aos controladores dos dispositivos através de seus registradores é conveniente para a comunicação no sentido processador → controlador
- Mas é problemática no sentido controlador → processador
 - Caso o controlador precise informar algo ao processador sem que ele esteja esperando
- Neste caso, o controlador pode utilizar uma requisição de interrupção (IRQ = Interruption Request)
 - Notifica-se o processador sobre algum evento importante, como:
 - A conclusão de uma operação solicitada
 - A disponibilidade de um novo dado
 - A ocorrência de algum problema no dispositivo

- Cada interrupção está associada a um número inteiro que permite identificar o dispositivo que a solicitou
- Ex:

Dispositivo	Interrupção
teclado	1
mouse PS/2	12
barramento IDE primário	14
barramento IDE secundário	15
relógio de tempo real	8
porta serial COM1	4
porta serial COM2	3
porta paralela LPT1	7

- Interrupções
 - Ao receber uma requisição de interrupção
 - O processador suspende seu fluxo de instruções corrente
 - Desvia a execução para um endereço pré-definido onde se encontra uma rotina de tratamento de interupção (interrupt handler)
 - Depois da execução dessa rotina, o processador retoma o código que estava executando quando foi interrompido




- Como cada interrupção corresponde a um evento ocorrido em um dispositivo periférico
 - Chegada de um pacote de rede
 - Movimento do mouse
 - Conclusão de operação do disco
 - Etc.
- ... podem ocorrer centenas ou milhares de interrupções por segundo
- Por isso, as rotinas de tratamento de interrupções devem realizar suas tarefas rapidamente para não prejudicar o funcionamento do restante do sistema.

- Não existe uma única rotina para tratamento de interrupção para todos os dispositivos de E/S
- A maioria das arquiteturas atuais define um vetor de endereços de funções denominado vetor de interrupções (IV – Interrupt Vector)
 - Cada entrada desse vetor aponta para a rotina de tratamento da interrupção correspondente
 - Ex: se o teclado (código 1) emitir o pedido de interrupção, o vetor de interrupções na posição 1 conterá o endereço onde tem a implementação do tratamento de teclado

- Conclusão
 - O mecanismo de interrupção torna eficiente a interação do processador com os dispositivos periféricos
 - Se n\u00e3o existisse as interrup\u00f3\u00f3es, o processador teria que regularmente ficar verificando se h\u00e1 eventos a serem tratados
 - O processador não precisa esperar a conclusão de cada operação solicitada, pois o dispositivo emitirá uma interrupção para "avisar" o processador quando a operação for concluída

- Significado do Dicionário
 - "Situação cuja saída ou resolução é praticamente impossível ou muito difícil"
- Vejamos o seguinte problema do cotidiano de uma cidade grande:



- Cada carro precisa de estrada livre a sua frente para se mover.
- Cada carro ocupa uma área da estrada.
- Na situação mostrada na figura, cada carro no cruzamento deseja avançar a frente.
- Entretanto, o carro a sua frente não consegue se mover por esperar o carro na transversal.
- A dependência entre eles torna a fluidez do trânsito em um impasse, causando o congestionamento.

- Em um sistema computacional, o problema pode ocorrer da seguinte forma. Por exemplo:
 - O processo A, que está usando a impressora, solicita o uso do scanner
 - O processo B, que está usando o scanner, solicita o uso da impressora
 - Ambos os processos serão bloqueados esperando um pelo outro e ficarão para sempre nesta situação
- O problema surge quando dois ou mais processos tentam acessar recursos exclusivos um do outro.

- Uma classe importante de impasses envolve recursos.
- Para tornar a discussão o mais geral possível, faremos referência aos objetos acessados como *recursos*
 - Pode ser um dispositivo de hardware (ex: impressora)
 - Pode ser uma informação (ex: um registro de banco de dados)
- Para nossos estudos, classificaremos estes recursos em dois tipos:
 - Preemptivos
 - Não preemptivos

- Recursos preemptivos
 - Podem ser interrompidos e retirados de um processo sem prejuízos
 - Ex: Memória Primária
 - Um processo que precisa de memória primária, mas não há mais disponível pode ser enviado ao disco e depois sua execução retomada, carregando-o para a memória em outra oportunidade.
 - Ou seja, o uso da memória por um processo pode ser interrompido momentaneamente sem prejuízo do processo.

- Recursos não-preemptivos
 - Não pode ser retirado do processo sem potencialmente causar dano
 - Ex: Gravadora de CD
 - Retirar repentinamente de um processo que esteja usando o gravador de CD para passar o uso desse recurso a outro processo resultará em um CD com erros
 - Impasses ocorrem com esse tipo de recurso

- Sequência de eventos para utilizar um recurso compartilhado
 - Requisição do recurso
 - Utilização do recurso
 - Liberação do recurso
- Se n\u00e3o estiver dispon\u00eavel, o que pode ocorrer?
 - Processo que requisitou o recurso fica bloqueado esperando o recurso ser liberado
 - Processo espera um certo tempo e volta a requisitar o recurso novamente

 Há 4 condições são necessárias para que um impasse (deadlock) aconteça

Exclusão mútua

 Um determinado recurso só pode estar sendo usado por um único processo em um determinado instante. Ou ele não está sendo usado por nenhum processo e está disponível.

Uso e Espera

 Processos que já possuem algum recurso podem pedir por outros recursos para finalizar


Não-preempção

 Recursos já alocados não podem ser retirados do processo que os alocou. Somente o próprio processo que alocou pode liberar o recurso.

- Dependência circular

 Há um encadeamento circular de dois ou mais processos; cada um esperando recursos que estão sendo usados pelo membro seguinte do ciclo.

• Analogia com o congestionamento...



Exclusão mútua

 Cada carro ocupa um pedaço da rua (recurso) e nenhum outro carro pode ocupar a mesma área ao mesmo tempo

• Posse e Espera

 Cada carro mantém seu "pedaço" de rua, mas deseja o "pedaço" da frente para poder se deslocar.


Não-preempção

 A área ocupada por um carro só pode ser liberada por ele próprio. Ninguém pode removê-lo contra a sua vontade.


Espera circular

 Cada carro no cruzamento da pista espera obter o "pedaço" da rua a sua frente que está ocupado por um outro carro também esperando para obter o pedaço a frente dele. Essa dependência forma um ciclo.

- Modelagem de Deadlocks
 - As condições podem ser visualizadas através de grafos direcionados
 - Processsos s\(\tilde{a}\) o c\(\tilde{r}\) culos
 - Recursos s\u00e3o quadrados
 - Quando um recurso está alocado a um processo, há uma aresta saindo do recurso para o processo
 - Quando um processo está solicitando um recurso, há uma aresta saindo do processo para o recurso
 - Ex:
 - Recurso R está alocado ao processo A
 - Processo B solicita o recurso S



- Modelagem de Deadlocks
 - Dependências circulares são detectadas neste grafo ao encontrar ciclos
 - Ex:
 - Recurso U alocado ao processo C
 - Recurso T alocado ao processo D
 - Processo C solicita recurso T
 - Processo D solicita recurso U (Fecha o ciclo → Deadlock!)



- Estratégias para tratar Deadlocks
 - Ignorar por completo o problema
 - Detecção e recuperação
 - Alocar cuidadosamente os recursos
 - Prevenir evitando uma das 4 condições necessárias

- Ignorar o problema
 - Algoritmo do Avestruz: "Finja que nada está acontecendo"



- Ignorar o problema
 - Por que esta "solução" é cogitada?
 - Deve-se fazer as seguintes perguntas:
 - Deadlocks s\u00e30 frequentes?
 - Vale a pena pagar o preço em termos de desempenho?
 - Maioria dos S.O. (Windows e Unix) ignora o problema supondo que a maior parte dos usuários preferiria um deadlock ocasional a alguma regra que restrinja a usabilidade do sistema.

Detecção e Recuperação

- Deadlocks podem acontecer, mas o sistema tenta detectar as causas e solucionar a situação
- A detecção consiste em analisar o grafo mostrado anteriormente em busca de ciclos
- As recuperações possíveis são:
 - Por meio de preempção
 - Retirar o recurso de um processo e dar a outro.
 - Não se pode fazer com qualquer recurso
 - Por meio de reversão de estado (volta ao passado)
 - Utiliza-se checkpoints, gravando o estado do processo
 - Ao detectar o deadlock, tenta retornar um dos processos ao estado antes de acontecer o deadlock
 - Difícil de ser implementado e gasta bastante desempenho computacional
 - Por meio de eliminação de processo
 - Mata um processo do ciclo liberando os demais a continuarem sua execução
 - Solução mais simples e eficiente

- Se evitarmos que uma das 4 condições ocorra, evita-se o deadlock de acontecer
- Atacando a condição da exclusão mútua
 - Alguns recursos podem ser tratados por um gerente que mantém uma fila dos processos (spool) que pediram para usar o dispositivo
 - Somente o gerente utiliza o dispositivo
 - Elimina-se o ciclo, eliminando a possibilidade de deadlock envolvendo o recurso
 - Problema: nem todo dispositivo pode ser tratado desta forma

- Se evitarmos que uma das 4 condições ocorra, evita-se o deadlock de acontecer
- Atacando a condição da Posse e Espera
 - Exigir que todos os processos requisitem todos os recursos de uma única vez
 - Obtém tudo ou nada
 - Sem "segurar" um recurso enquanto espera por outro, não forma-se ciclos
 - Problema: Um processo n\u00e3o tem conhecimento dos recursos que ele precisar\u00e1 antes de come\u00e7ar

- Se evitarmos que uma das 4 condições ocorra, evita-se o deadlock de acontecer
- Atacando a condição da Não-preempção
 - Retira-se o recurso de algum processo para quebrar o ciclo
 - Problema: solução inviável para alguns dispositivos como mostrado anteriormente

- Se evitarmos que uma das 4 condições ocorra, evita-se o deadlock de acontecer
- Atacando a condição da Dependência Circular
 - Atribui um código para cada recurso
 - Exige que cada processo só possa pedir recursos em ordem crescente de enumeração
 - Solução mais atrativa de ser praticada.

- Se evitarmos que uma das 4 condições ocorra, evita-se o deadlock de acontecer
- Resumo

Condição	Abordagem contra impasses
Exclusão mútua	Usar spool em tudo
Posse e espera	Requisitar todos os recursos necessários no início
Não preempção	Retomar os recursos alocados
Espera circular	Ordenar numericamente os recursos