
2016年10月11日 6:39

### 1 计算机网络以及定义分类

计算机网络最简单的定义是:一些互相连接的、自治的计算机的集合。

网络(network)是由若干结点(node)和连接这些结点的链路(link)组成;其中的结点可以是计算机、集线器、交换机或者路由器。而不同的网络之间可以通过路由器互连起来,构成一个覆盖范围更大的网络,这就是互联网,也即是"网络的网络"。因特网(Internet)就是世界上最大的互连网络。



网络把许多计算机连接在一起,而因特网则把许多网络连接在一起。

按照网络的作用范围,网络可以分为:广域网WAN、城域网MAN、局域网LAN、个人局域网PAN。

### 2 ISP(Internet Service Provider)因特网服务提供商


要上网,就必须得到一个IP地址并接入到因特网,但是IP地址管理机构不会将单个IP分配给单个用户,而是将一批IP地址有偿租赁给经审查合格的ISP。ISP拥有从因特网管理机构申请到的很多IP地址,同时拥有通信线路以及路由器等连网设备。而任何机构以及个人只要向某ISP缴纳一定费用,就可以从该ISP处获得所需IP地址使用权,并通过ISP接入互联网。

## 3 因特网组成及通信方式


边缘部分:所有连接在因特网上的主机组成,由用户直接使用,用于通信和资源共享。

核心部分:由大量网络和连接这些网络的路由器组成,这部分是为边缘部分提供服务(连通

性和交换)的。



分区 计算机网络 的第1页



#### 3.1 边缘部分通信方式

客户-服务器方式:客户(client)和服务器(server)是指通信中所涉及的两个应用进程。它描述的是服务与被服务的关系。**客户是服务请求方,服务器是服务提供方。** 

对等连接方式: peer-to-peer, p2p。两个主机通信时不区分那一个时服务请求方还是服务提供方。两个主机都运行了对等连接软件。这种连接方式本质上还是客户-服务器方式,只是对等连接中的每个主机既是客户又同时是服务器。


#### 3.2 核心部分通信方式

在网络核心部分其特殊作用的是路由器(router),它是一种专用计算机。路由器是实现分组交换(packet switching)的关键构件,其任务是转发收到的分组,**这是网络核心部分最重要的功能**。


电路交换:电话机的连接方式。从主叫端到被叫端建立一条连接,形成一条专有的物理通路,这条通路保证了双方通话时所需要的通信资源,而且这些资源在双方通信期间不会被其他用户占用,直至通过结束,才会归还资源。**这种必须经过"建立连接-通过-释放连接"三个步骤的交换方式就是电路交换。其特点是通话的全部时间内,两用户始终占用端到端的通信资源。**缺点:通信线路资源使用率很低、浪费了宝贵的通信资源。

报文交换:采用存储转发的技术。整个报文(我们要发送的整块数据称为一个报文 (message))先传送到相邻结点,全部存储下来后查找转发表,转发到下一个结点。缺点: 报文太大,存储会带来很大麻烦。

分组交换:同样采用存储转发的技术。将较长的报文分割长较小的等长数据段,再在每个数据段前面加上一些必要的控制信息组成的首部(header)后,就构成了一个分组(pocket)。分组也可以称为"包",首部称为"包头"。主机为用户进行信息处理,并和其他狙击通过网络交换信息。路由器则是用来转发分组的,即进行分组交换的。路由器收到一个分组,先暂存一下,检查首部,查找转发表,按首部中的目的地址,找到合适的接口转发出去,把分组交给下一个路由器,最终交付给目的主机。



分区 计算机网络 的第2页




### 4网络性能评价

速率:连接在网络上的主机在数字信道上传送数据的速率,也称为数据率(data rate)或者比特率(bit rate)。比如100M以太网指的就是额定速率或标称速率为100Mb/s的以太网。

带宽(bandwidth):通信线路允许通过的信号频带范围就称为线路的带宽。带宽用来表示网络的通信线路传送数据的能力,从网络中的某一点到另一点所能通过的"最高数据率"。

吞吐量(throughput):单位时间内通过某个网络的数据量。受网络带宽或者额定功率的限制。

时延(delay或者latency):数据从网络的一端传送到另一端所需要的时间。包括发送时延(transimission delay 主机或者路由器发送数据帧所需要的时间)、传播时延(propagation delay 电磁波在信道中传播一定的距离需要花的时间)、处理时延(分析首部,提取数据,差错检验等等)、排队时延(排队等待处理)。在高速链路上,提高的是发送速率而不是传播速率。光纤比铜线要快,不是因为光在光纤中传播速率比电磁波在铜线中传播速率快,而是因为光纤发送速率很高。



时延带宽积:传播时延与带宽的乘积。


利用率:信道又百分之几的时间是被利用的。完全空闲则利用率为零。利用率低是对信道资源的浪费,利用率过高会产生非常大的时延。

一些其他特性:费用、质量、标准化、可靠性、可扩展性和可升级性、易于管理和维护。

#### 5 计算机网络体系结构

计算机网路体系结构是指计算机网络的各层及其协议的集合,是计算机网络及其构件所应完成 的功能的精确定义。

OSI国际标准体系结构:七层结构,复杂而不实用,没有推广开来。




分区 计算机网络 的第 4 页

TCP/IP体系结构:现在实际上的国际标准。四层结构。



# 主机1向主机2发送数据



体系结构是分层的,这可以带来很多好处:首先,**各层之间是独立的**,某一层不需要知道它的下一层是如何实现的;第二,**灵活性好**,当任何一层发生变化,只要层间接口不变,则当前层以上或以下都不受影响;第三,**结构上可以分割开**,每层可以使用最适合的技术;**易于维护和实现**,因为原本复杂的系统已经被分解成若干个相互独立的系统;最后**能促进标准化工作**。各层主要要实现以下功能的几种或一种:差错控制;流量控制;分段和重装;复用和分用;连接建立和释放。

# 6实体、协议与服务

实体:任何可以发送或者接收信息的硬件或者软件过程。

协议:为网络中的数据交换而建立的规则、标准或者约定称为网络协议(network protocol)。协议主要包括:**语法**,即数据与控制信息的结构或者格式;**语义**,即需要发出何种控制信息,完成何种动作以及做出何种响应;**同步**,即时间实现顺序的详细说明。

在协议的控制下,两个对等实体间的通信使得本层能够向上一层提供服务。要实现本层协议,也需要下面一层所提供的服务。

协议是水平的,而服务是垂直的,而对于上层而言,只能看到下层服务,无法看到下层协议。 服务是由下层通过层间接口向上层提供的。

## 7 TCP/IP体系结构

TCP/IP协议可以为各种各样的应用提供服务,即everything over IP;同时TCP/Ip协议也允许Ip协议在各种各样的网络构成的互联网上运行,即IP over everything。

