

Projecte Proxmox


4. Instal·lació de Proxmox VE

4.1 Descàrrega de la ISO

Descarrego la imatge oficial de Proxmox VE des del lloc web del fabricant (`proxmox.com/en/downloads`). La versió utilitzada és **Proxmox VE 9.1 ISO Installer**, l'última estable disponible en el moment del desplegament. La ISO ocupa aproximadament 1,83 GB i incorpora tot el necessari per a la instal·lació autònoma sense necessitat de connexió a Internet durant el procés.

Pàgina de descàrrega de Proxmox VE4.2 Procés d'instal·lació pas a pas





Munto la ISO a la unitat òptica virtual de la VM i la inicio. Apareix el menú principal de Proxmox VE amb diferents opcions; selecciono **Install Proxmox VE (Graphical)** per disposar de l'assistent visual.



Acceptació de la llicència (EULA).

L'instal·lador mostra els termes de la llicència de Proxmox VE. Llegeixo i accepto per continuar.

Selecció del disc de destí.

Aquí l'instal·lador detecta automàticament els discos disponibles. Selecciono el disc principal de 80 GB i mantinc el sistema de fitxers per defecte (**ext4**), suficient per a una instal·lació base. Els altres dos discos (30 GB cadascun) els deixo intactes; els farem servir més endavant per a Ceph i ZFS.

Configuració regional.

Indico el país (Spain), la zona horària (Europe/Madrid) i la distribució de teclat (Spanish). Aquests valors són importants perquè afecten els registres del sistema i la programació de tasques cron.

The screenshot shows the 'Location and Time Zone selection' screen of the Proxmox installer. It includes a title bar, a main content area with instructions and bullet points, and a bottom form area with dropdown menus for Country, Time zone, and Keyboard Layout. A language selector is also present in the bottom right corner.

Location and Time Zone selection

The Proxmox Installer will set up your time zone and keyboard layout. Ensuring that your system behaves as intended once it is up and running.

Press the Next button to continue the installation.

- **Country:** Narrows down the available time zones to make selection easier.
- **Time Zone:** Automatically adjust daylight saving time.
- **Keyboard Layout:** Choose your keyboard layout.

Country: Spain

Time zone: Europe/Madrid

Keyboard Layout: Spanish

Español (España)
Español

Contrasenya d'administrador i correu.

Defineixo una contrasenya robusta per a l'usuari `root` i un correu electrònic. Aquest correu rebrà alertes importants com fallades de backup o esdeveniments d'alta disponibilitat.

The screenshot shows the 'Administration Password and Email Address' screen of the Proxmox installer. It includes a title bar, a main content area with instructions and bullet points, and a bottom form area with input fields for Password and Confirm.

Administration Password and Email Address

Proxmox Virtual Environment is a full featured, highly secure GNU/Linux system, based on Debian.

In this step, please provide the *root* password.

- **Password:** Please use a strong password. It must be at least 8 characters long, and contain a combination of letters, numbers, and symbols.
- **Email:** Enter a valid email address. Your Proxmox VE server will send important alert notifications to this email account (such as backup failures, high availability events, etc.).

Press the Next button to continue the installation.

Password: [Redacted]

Confirm: [Redacted]

Configuració de xarxa de gestió.

Configuro:

1. **Management Interface:** `nic0` (la primera targeta de xarxa, connectada a la LAN).
2. **Hostname (FQDN):** `proxmox.hefesto.local`.
3. **IP Address (CIDR):** `172.16.0.10/24`.
4. **Gateway:** `172.16.0.1` (l'adreça del pfSense).

Management Network Configuration

Please verify the displayed network configuration. You will need a valid network configuration to access the management interface after installing.

After you have finished, press the Next button. You will be shown a list of the options that you chose during the previous steps.

- **IP address (CIDR):** Set the main IP address and netmask for your server in CIDR notation.
- **Gateway:** IP address of your gateway or firewall.
- **DNS Server:** IP address of your DNS server.

Management Interface

nic0 - 08:00:27:71:16:80 (pcnet32)

Hostname (FQDN)

proxmox.hefesto.local

IP Address (CIDR)

172.16.0.10

/

24

Gateway

172.16.0.1

Resum i instal·lació.

L'instal·lador mostra un resum de tota la configuració. Verifico que tot sigui correcte i confirmo. La instal·lació triga uns minuts mentre crida als paquets, formata el disc i configura l'entorn base.


Summary

Please confirm the displayed information. Once you press the **Install** button, the installer will begin to partition your drive(s) and extract the required files.

Option	Value
Filesystem:	ext4
Disk(s):	/dev/sda
Country:	Spain
Timezone:	Europe/Madrid
Keymap:	es
Email:	d.panero@sapalomera.cat
Management Interface:	nic0
Hostname:	proxmox
IP CIDR:	172.16.0.10/24
Gateway:	172.16.0.1

4.3 Verificació post-instal·lació

Després del primer arrencada, accedeixo al panell de control web de Proxmox des d'un navegador. L'accés inicial es fa amb usuari `root` i la contrasenya definida durant la instal·lació, utilitzant el realm de Linux PAM.



La interfície confirma que el node està operatiu, mostra els recursos disponibles i no presenta cap alerta. Aquest mateix procés el repeteixo als altres dos nodes (`proxmox2` i `proxmox3`) canviant l'hostname i la IP corresponents.