

RamClock

사용 가이드

교실 화면에 시계를 띄워 두고 시간표·타이머·뽑기·음성 안내·
투표까지 한 번에 쓰는 방법을 차례대로 담았어요.

버전 1.0.42
2026년 11월

사 예람쌤 쁜

목차

쪽마다 하나의 주제를 다뤄요

01	**RamClock 소개**	무엇을 할 수 있나	3
02	**받기·실행**	파일 하나만 받으면 끝	4
03	**화면 둘러보기**	버튼 18가지 한눈에	5
04	**시계·타이머·스톱워치**	아래 왼쪽 세 버튼	6
05	**시정표·시간표**	교시 시각 · 요일별 과목	7
06	**이번 주 시간표**	주간학습안내 넣기	8
07	**음성 안내**	자동 안내 · 선생님 안내	9
08	**뽑기**	번호·이름·사진 뽑기	10
09	**학생 카드 꾸미기**	학생이 태블릿으로 사진·닉네임	11
10	**우리 반 생일**	명단 넣기 · 달력 · 축하 안내	12
11	**텍스트 메모**	시계 아래에 바로 쓰기	13
12	**소음 신호등·오늘 급식**	마이크로 소리 재기 · 점심 메뉴	14
13	**투표·의견 모으기**	QR로 투표 · 의견 뽑기	15
14	**음악·바로가기**	유튜브 · 자주 가는 사이트	16
15	**디자인 바꾸기**	테마 · 글꼴 · 크기	17
16	**업데이트**	새 버전 받기	18
17	**자주 묻는 질문**	창 · 소리 · 카드 · 종료	19

01

RamClock 소개

교실 화면에 띄워 두는 시계 위젯

RamClock은 교실 TV·모니터 위에 큰 시계를 띄워 두고, 지금 몇 교시인지·쉬는 시간이 얼마나 남았는지 알려 주는 윈도우 프로그램이에요. 뽑기·투표·음성 안내 같은 교실 도구도 시계 아래 버튼으로 바로 열려요.




그림 1 RamClock 기본 화면 — 마우스를 올리면 위아래에 버튼이 나타나요

이런 걸 할 수 있어요

기능	내용
시계·시간표	지금 교시와 남은 시간을 글씨로 안내 · 주간학습안내를 넣으면 그 주 과목까지
타이머·스톱워치	시계 자리에서 바로 바꿔 쓰기
음성 안내	수업 시작 전·끝날 때 자동으로 읽어 주기 · 선생님 안내 버튼
뽑기·학생 카드	번호·이름·사진으로 뽑기 · 학생이 태블릿으로 자기 카드 꾸미기
생일·급식	생일 명단 파일만 넣으면 달력·축하 안내 · 점심시간에 오늘 급식
소음·투표	마이크로 소음 신호등 · QR로 태블릿 투표와 의견 모으기
업데이트	새 버전이 나오면 알아서 받아 바뀌어요

TIP 설치가 필요 없는 **파일 하나**짜리 프로그램이에요. 교실 컴퓨터에 두고 켜기만 하면 돼요.

02

받기·실행

파일 하나만 받아 실행하면 끝




그림 2 받는 페이지의 Assets 목록 — 빨간 칸의 **RamClock.exe** 만 받으면 돼요

따라 하기

1. **받는 페이지**
   아래 주소로 들어가기
2. **RamClock.exe 받기**
   Assets에서 **RamClock.exe**만
3. **원하는 곳에 두기**
   바탕화면·문서 폴더 등
4. **두 번 눌러 실행**
   시계와 트레이 아이콘이 떠요

주소 **github.com/dpfkadpfka/RamClock/releases/latest**

주의 처음 실행할 때 파란 **"Windows의 PC 보호"** 창이 뜰 수 있어요. 개인이 만든 프로그램이라 나오는 안내예요. **추가 정보 → 실행**을 누르면 켜져요.

TIP **설정 → 디자인**의 **윈도우 켤 때 자동 실행**을 켜 두면 컴퓨터를 켤 때마다 시계가 바로 떠요.

확인 필요 "Windows의 PC 보호" 창은 실제 화면을 싣지 못했어요. 컴퓨터마다 뜨지 않을 수도 있어요.

03

화면 둘러보기

버튼 18가지 한눈에



그림 3 시계에 마우스를 올린 모습 — 번호는 아래 표와 같아요

버튼 설명

#	이름	하는 일	#	이름	하는 일
1	사이트 바로가기	누르면 그 사이트가 열려요	10	스톱워치	걸린 시간 재기
2	사이트 추가	자주 가는 사이트 넣기	11	선생님 안내	미리 만든 안내 띄우기
3	설정	디자인·시정표·명단 등	12	뽑기	학생 무작위 뽑기
4	항상 위	세워져 있으면 켜짐	13	텍스트	시계 아래 메모
5	숨기기	트레이 아이콘으로	14	이번 주	주간 시간표 보기
6	크게 보기	화면 가득 시계	15	음악	유튜브 미니 플레이어
7	끄기	프로그램 종료	16	소음 신호등	마이크로 소리 재기
8	시간표	지금 교시·남은 시간	17	오늘 급식	점심 메뉴 보기
9	타이머	거꾸로 세기	18	투표	태블릿 투표·의견

TIP 시계를 **끌어서** 옮기고, 네 모서리의 **동그라미**를 끌거나 **마우스 휠**로 크기를 바꿔요. 버튼에 마우스를 잠깐 올리면 짧은 설명이 떠요.

04

시계·타이머·스톱워치

아래 왼쪽 세 버튼으로 바꿔요

평소에는 **시간표** 모드로 두면 시계 아래에 **"쉬는 시간, 5분 남았습니다"**처럼 지금 상황을 알려 줘요. 활동 시간을 잴 때는 타이머·스톱워치로 바꿔요.



그림 4 시간표 모드 — 날짜, 시각, 지금 교시와 남은 시간




그림 5 타이머 — 자주 쓰는 시간 버튼·±1분




그림 6 스톱워치 — 시작·랩·리셋

모드 3가지

모드	이렇게 써요
시간표	시정표(7쪽)대로 지금 교시·쉬는 시간·점심시간과 남은 시간을 보여 줘요.
타이머	3분·5분 같은 버튼을 누르고 **시작**. 끝나면 "시간이 끝났어요!" 안내와 소리가 나와요.
스톱워치	**시작**으로 재고, **랩**으로 중간 기록을 남겨요.

05

시정표·시간표

교시 시각 · 요일별 과목




그림 7 설정 → 시정표 — 교시·쉬는 시간·점심시간의 시작과 끝

설정 항목

항목	설명
시정표	구분(교시·쉬는 시간·점심시간)과 시작·끝 시각. **+ 추가**로 줄을 넣고 ▲▼로 순서를 바꿔요.
요일별 시정표	수요일만 시각이 다르면 그 요일을 고르고 **이 요일만 별도 시정표 사용**.
기본 시간표	주간학습안내를 안 넣은 주에 쓰는 과목. 과목 이름이 시계 안내에 나와요.
이 요일 수업은 N교시까지	수업이 일찍 끝나는 요일은 마지막 교시를 정해 두면 그 뒤로는 안내하지 않아요.

주의 설정을 바꾼 뒤에는 꼭 **저장**을 눌러야 시계에 반영돼요.

06

이번 주 시간표

주간학습안내 PDF·한글 파일 넣기



그림 8 이번 주 시간표 — 요일·교시마다 과목과 내용

따라 하기

1. **이번 주 열기**
   시계 아래 **이번 주** 버튼
2. **파일 넣기**
   주간학습안내 불러오기
   또는 창에 끌어다 놓기
3. **확인·고치기**
   틀린 칸은 **두 번 눌러** 고치기
4. **끝**
   그 주에는 그 과목으로 안내

알아 두면 좋아요

상황	이렇게 돼요
새 주에 안 넣었을 때	**지난번에 넣은 주간 시간표를 그대로** 이어서 써요. 매주 꼭 넣지 않아도 돼요.
칸을 고치면	그때부터 이번 주 것으로 따로 저장돼요.
이동 수업	칸을 열어 **이동 수업**에 체크하면 이동 수업 안내 규칙이 적용돼요.
읽을 수 있는 파일	한글(hwpx·hwp)과 한글에서 저장한 PDF. 스캔한 그림 PDF는 읽을 수 없어요.

07

음성 안내

자동 안내 · 선생님 안내



그림 9 설정 → 자동 음성 안내 — 줄마다 언제·무엇을 읽을지

자동 안내 만들기

칸	고르는 것
기준	수업 시작 · 수업 끝 · 점심 시작 · 점심 끝 · 정한 시각
몇 분·전/후	예) 수업 시작 **1분 전**, 수업 끝 **0분 후**
어떤 수업	모든 수업 · 이동 수업만 · N교시만
안내 문구	{교시}·{과목}을 넣으면 그때 과목으로 바뀌어 읽혀요. ▶로 미리 듣기.




그림 10 선생님 안내 버튼 목록



그림 11 누르면 크게 뜨고 읽어 줘요

TIP 선생님 안내 버튼은 **설정 → 수동 음성 안내**에서 만들어요. 버튼마다 소리 파일이나 그림을 넣을 수 있어요.

08

뽑기

번호·이름·사진으로 뽑기




그림 12 뽑기 창 — 뽑힌 학생이 크게 나와요

따라 하기

1. **명단 넣기**
   설정 → 뽑기 도구에서 엑셀(나이스 명렬표) 넣기
2. **뽑기 열기**
   시계 아래 **뽑기** 버튼
3. **고르기**
   전체 · 남학생 · 여학생
4. **뽑기**
   효과음과 함께 한 명

TIP **뽑힌 학생 빼고 뽑기**를 켜면 한 번 뽑힌 학생은 다음에 빠져요. 다 뽑으면 **초기화하기**로 처음부터.

09

학생 카드 꾸미기

학생이 태블릿으로 사진·닉네임을 정해요




그림 13 카드 꾸미기 창 — 왼쪽 QR, 오른쪽 우리 반 카드 갤러리




그림 14 학생 태블릿 화면 — 번호 고르기

따라 하기

1. **QR 띄우기**
   뽑기 창의 **카드 꾸미기**
2. **학생이 찍기**
   내 번호 → 사진·닉네임 → **보내기**
3. **바로 반영**
   갤러리와 뽑기 화면에 바로 나와요

TIP 학생은 언제든 다시 보내서 바꿀 수 있어요. 뽑기 화면에는 이름 대신 **닉네임**이 나와요. 안 들어오면 **새로 받기**를 눌러요.

카드 지우기 장난 카드는 갤러리에서 그 카드에 마우스를 올려 빨간 ✖를 누르면 사진·닉네임이 지워져요.

10

우리 반 생일

명단 파일만 넣으면 알아서




그림 15 생일 달력 — 칸마다 그날 생일인 친구



그림 16 생일날 아침 8시 30분 축하 안내

따라 하기

1. **명단 넣기**
   설정 → 뽑기 도구 → 생일 명단 넣기
2. **알아서 찾기**
   엑셀·한글·글 파일에서 이름과 생일
3. **달력 보기**
   생일 달력 또는 트레이 메뉴 **우리 반 생일**

알아 두면 좋아요

항목	설명
읽는 날짜 모양	2019.03.05 · 19.3.5 · 190305 · 3월 5일 · 3/5 · 엑셀 날짜 모두 돼요.
학생 맞추기	이름으로 먼저 찾고, 없으면 번호로 맞춰요.
주말 생일	월요일 아침에 주말 생일까지 함께 축하해요.
직접 고치기	뽑기 도구 표의 **생일** 칸에 바로 써도 돼요.

11

텍스트 메모

시계 아래에 바로 쓰기




그림 17 시계 아래 포스트잇 메모




그림 18 T 버튼을 누르면 열리는 입력칸 — 위쪽에 꾸미기 버튼

꾸미기

버튼	하는 일
가− 가+	글자 크기
B I U S	굵게 · 기울임 · 밑줄 · 취소선 (Ctrl + B 등도 돼요)
A	글자 색
동그라미	포스트잇 색 · 빨간 줄은 바탕 없이 글자만
완료	다 썼어요 (Esc)

TIP 글자를 **드래그해서 고르면 그 부분만**, 안 고르면 전체가 바뀌어요. 지우려면 메모에 마우스를 올려 빨간 ×.

12

소음 신호등·오늘 급식

마이크로 소리 재기 · 점심 메뉴



그림 19 소음 신호등 — 초록 좋아요 · 노랑 조금 시끄러워요 · 빨강 너무 시끄러워요

소음 신호등

하고 싶은 것	방법
켜기·끄기	시계 아래 **신호등** 버튼. 컴퓨터 마이크로 소리를 재요.
기준 바꾸기	아래 막대의 흰 선 두 개(노랑·빨강 기준)를 끌어서 옮겨요.
목소리 안내	빨강이 3초 넘게 이어지면 "조금만 목소리를 줄여 볼까요?" (30초에 한 번까지)




그림 20 오늘 급식 — 점심시간이 되면 저절로 떠요

급식 처음 한 번 **학교 이름을 검색해 고르면** 끝이에요. 나이스 급식 정보를 가져와요(하이클래스와 같은 자료). 메뉴는 **×**를 누를 때까지 떠 있어요.

13

투표·의견 모으기

QR로 태블릿 투표 · 의견 뽑기



그림 21 골라서 투표 — 학생이 보내는 대로 막대가 바로 자라요



그림 22 의견 쓰기 — 포스트잇으로 쌓여요




그림 23 학생 태블릿 화면

따라 하기

1. **투표 열기**
   시계 아래 **투표** 버튼
2. **질문 쓰기**
   골라서 투표 또는 **의견 쓰기**
3. **QR 띄우기**
   QR 띄우고 시작
4. **결과**
   가리기 · 마감 · 의견 뽑기

TIP 태블릿 한 대에 한 표만 세요. 다시 고르면 마지막 선택으로 바뀌어요. 의견은 **의견 뽑기**로 하나씩 크게 뽑아 볼 수 있어요.

14

음악·바로가기

유튜브 · 자주 가는 사이트




그림 24 설정 → 바로가기 도구 — 시계 아래 버튼과 자주 가는 사이트

교실 도구 버튼 고르기

위쪽 스위치로 시계 아래에 보일 버튼(선생님 안내·뽑기·텍스트·이번 주·음악·소음 신호등·오늘 급식·투표)을 켜고 꺼요.

음악과 사이트

기능	설명
음악	**음악** 버튼은 유튜브 미니 플레이어 창으로 열려요. 창은 자유롭게 옮길 수 있어요.
자주 가는 사이트	시계 위 왼쪽 버튼. **+**로 주소를 넣으면 아이콘이 생겨요.
유튜브 버튼	위쪽 유튜브 아이콘은 평소 쓰는 **웹 브라우저**로 열려요.

15

디자인 바꾸기

테마 · 글꼴 · 크기




그림 25 설정 → 디자인 — 오른쪽 미리보기가 실제 화면과 같아요

테마 9가지



벚꽃 핑크



선명한 파랑



미니멀 화이트



유리 카드




칠판



파스텔



네온



종이 메모



노랑 디지털

더 바꿀 수 있는 것

항목	설명
색·글꼴	시계 숫자 모양(디지털·글꼴), 색, 테두리·그림자. 무료 글꼴이 프로그램 안에 들어 있어요.
크기·위치	모서리 동그라미를 끌거나 마우스 휠. 트레이 메뉴 **위치·크기 처음으로**로 되돌려요.
창 동작	항상 다른 창 위에 · 잠금(실수로 안 움직이게) · 윈도우 켤 때 자동 실행

TIP 처음 받으면 **벚꽃 핑크** 테마(시계 숫자: 학교안심 떡볶이)로 시작해요. 테마를 고른 뒤 색·글꼴을 하나씩 바꿀 수 있어요.

16

업데이트

새 버전 받기

새 버전이 나오면 RamClock이 켜져 있는 동안 **알아서 받아 둬요**. 뽑기·투표 같은 창을 안 쓰고 있을 때 **잠깐 다시 켜지며 바로 바뀌어요**.

바로 확인하고 싶을 때

1. **트레이 아이콘** — 작업 표시줄 오른쪽 아래 시계 아이콘을 오른쪽 클릭
2. **업데이트 확인** — 새 버전을 받아요
3. **지금 업데이트** — 메뉴에 굵게 뜨면 누르기
4. **끝** — 다시 켜지며 새 버전

버전 번호 읽는 법

지금 버전: 트레이 메뉴 · 설정 → 도움말

자리	언제 올라가나	예
첫째 (1)	프로그램을 크게 바꿀 때	1.0.42 → 2.0.0
둘째 (0)	큰 기능이 들어갈 때	1.0.42 → 1.1.0
셋째 (42)	기능 추가·고치기	1.0.42 → 1.0.42

TIP 자동 업데이트가 안 되면 4쪽 주소에서 **RamClock.exe**를 다시 받아 원래 파일과 바꿔요. 설정·명단·사진은 그대로 남아요.

저장 위치 설정과 사진은 **%AppData%\RamClock** 폴더에 있어요. 다른 컴퓨터로 옮길 때 이 폴더를 통째로 복사하면 돼요.

17

자주 묻는 질문

창 · 소리 · 카드 · 종료

창·화면

Q. 시계가 사라졌어요

숨기기를 누른 거예요. 작업 표시줄 오른쪽 트레이(^ 안쪽)의 시계 아이콘을 누르면 다시 나와요.

Q. 시계가 다른 창에 가려요

위쪽 **압정**(항상 위)을 눌러 세워 두세요.

Q. 실수로 자꾸 움직여요

설정 → 디자인 → 잠금을 켜요.

Q. 설정을 바꿨는데 그대로예요

설정 창의 **저장**을 눌러야 해요.

소리·안내

Q. 음성이 어색해요

윈도우 **설정 → 시간 및 언어 → 음성**에서 한국어 음성을 추가하면 자연스러워져요.

Q. 안내가 안 나와요

설정 → 자동 음성 안내 위쪽 **음성 안내 사용**이 켜져 있는지, 시정표 시각이 맞는지 봐요.

카드·투표·종료

Q. 학생 사진이 안 들어와요

카드 꾸미기 창의 **새로 받기**를 눌러요. 학교 인터넷에서 ntfy.sh 접속이 막혀 있으면 안내가 떠요.

Q. 완전히 끄고 싶어요

트레이 아이콘이나 시계를 오른쪽 클릭 → **종료**.

Q. 지우고 싶어요

트레이에서 종료한 뒤 RamClock.exe 파일을 지우면 끝이에요. 설정까지 지우려면 **%AppData%\RamClock** 폴더도 지워요.