# **GameDataTool Documentation**

History				
일자	내용			
2018.04.26	박정민	신규 작성		
		UI개편 및 기존 기능 강화		
2018.06.14	박정민	ConstData, Localization 기능 추가		
		DB서버 분리 (Dev->Design)		
		Localization File 이름 규약 변경 "Localization_" -> "LZ_"		
		툴 UI개편, GroupData 정의, Localization 분리		

## 개요

- 1. Data Tool 기본 용어 정의
- 2. Excel 문서 제약사항
- 3. Data Tool 기본 기능
- 4. Data Tool UI 및 사용법
- 5. Data Tool 사용 이후 처리

#### 1. Data Tool 기본 용어 정의

- Table Data
  - Excel 문서 중 게임에 적용되는 데이터 시트
  - Client Data: Table Data를 클라에서 사용하기 위해 암호화한 데이터
  - Server Data: Table Data를 서버에서 사용하기 쉽게 재정의한 데이터
  - Client Code: Table Data를 클라에서 사용하기 편하게 자동 작성되는 소스코드
- Group Data
  - Table Data 중 그룹으로 관리되는 데이터 시트
  - 클라에서는 GroupId를 기준으로 파일이 분리되어 관리
  - 서버에서는 TableData와 동일하게 관리
- Enum Data
  - Table Data에 타입을 정의하는 시트.
  - Ex) enum\_GoodsType : 게임 내에 사용되는 재화 관련 타입 정의
  - Proto Enum : Enum Data를 클라이언트와 서버가 같이 사용할 수 있게 자동 작성되는 코드
- Const Data (Const Data)
  - 게임 내 상수값으로 클라와 서버에서 같이 사용하는 값들을 정의한 데이터 시트
- Localization Data
  - Excel 문서 중 게임에 사용하는 언어 데이터 시트
  - Localization System Data : 시스템에서 가장 기본적으로 사용하는 언어 데이터 시트
  - Duty Data : Otome 컨텐츠 중 '당번' 컨텐츠만 별도로 분리
  - VN Data: VN 관련 언어 데이터 시트. 각 스토리 별 개별 관리

### 2. Excel 문서 제약사항

- Table Data
  - 데이터 시트 이름은 ...Data로 명명
    - ◆ Ex) StageData, StageTileData
  - Table Schema, 임시 작업용 시트 등은 시트 이름에 "Temp", "Schema"사용
    - ◆ 시트 이름에 Temp, Schema, Scheme 등이 사용되면 해당 데이터는 읽지 않음.
  - 데이터 시트는 A1부터 시작.
  - 1행에는 각 열의 데이터 타입을 기입.
    - ◆ INT: 21억 이하의 정수
    - ◆ FLOAT : 실수
    - ◆ STRING : 문자열
    - ◆ LONG: (21억 이상의 정수)
    - ◆ 타입형 : Enum Data 파일의 이름
      - Ex) enum\_GoodsType
    - ◆ NONE: 테이블 작업 시에 실제 게임에 사용되지 않는 열.
  - 2행에는 각 열의 사용 위치를 기입
    - ◆ CLIENT : client 전용
    - ◆ SERVER : server 전용
    - ◆ ALL : 둘 다 사용
    - ◆ NONE: 테이블 작업 시에 실제 게임에 사용되지 않는 열.
  - 3행에는 각 열의 데이터 이름을 기입.
    - ◆ 데이터 이름은 영어 단어 단위로 첫 글자에 대문자 기입
      - Ex) 지역 번호 : AreaNo
  - 4행부터 각 열의 데이터 기입.
  - 1열은 각 데이터를 구분할 수 있고 중복되지 않는 INT값이 들어가야함.

### • Table Data 예시

4	Α	В	С	D	E	F
1	INT	INT	enum_AreaType	NONE	STRING	STRING
2	ALL	ALL	CLIENT	NONE	CLIENT	SERVER
3	Datald 🚚	AreaNo 🔽	AreaType 🔽	Desc ▼	LocalKey_Name 🔽	LocalKey_Desc 🔻 I
4	1	1	Main	구역설명1	STAGE_AREA_01	1
5	2	2	Main	구역설명2	STAGE_AREA_02	Į.
6	3	3	Main		STAGE_AREA_03	Į.
7	4	4	Main		STAGE_AREA_04	4
8	5	5	Main		STAGE_AREA_05	Į.
_	^	_	h 4 = 1		CTACE ADEA OC	

### • Group Data

- TableData의 제약을 포함함. (Table Data가 가진 제약사항을 다 가지고 있음.)
- 데이터 이름 중 GroupId가 반드시 있어야 함.

### • Group Data 예시

4	А	В	С	D	E	F	G
1	INT	INT	NONE	enum_RandomType	INT	enum_ProductType	INT
2	ALL	ALL	NONE	ALL	ALL	ALL	ALL
3	DataId ▼	GroupId ▼	Desc ▼	RandomType 💌	RandomGroupId 💌	ProductType <b>▼</b>	ProductId 🔻
4	1	100000	보물상자	Fix	1	Goods	3
5	2	100001	초급 크리스탈200	Fix	2	Goods	18
6	3	100001	카드 경험치	Fix	2	Схр	5
7	4	100001	랭크 경험치	Fix	2	Хр	4
8	5	100002	중급 크리스탈100	Fix	3	Goods	19
9	6	100002	카드 경험치	Fix	3	Схр	5
10	7	100002	랭크 경험치	Fix	3	Хр	4
11	8	100003	고급 크리스탈50	Fix	4	Goods	20

#### Enum Data

■ 파일명 : enum\_타입이름

◆ Ex) enum\_GoodsType.xlsx

■ 시트이름 : 파일명과 동일하게 처리

■ 1행은 타입 이름이 고정되어 들어감.

◆ 1행 1열: ID: 해당 타입의 인덱스 값. 중복되지 않는 INT값이 들어가야함.

◆ 1행 2열 : S\_Type : 타입 값. 영어 STRING값이 들어가야함.


● Table Data에서 해당 타입을 쓰려면

■ 타입을 쓰려는 열 최상단에 해당 타입이름 기재.

■ 해당 열에 데이터로 타입 값

◆ 1행 3열 : Comment : 해당 값에 대한 설명.

• Enum Data 예시



#### Const Data

■ 파일명, 시트 이름 : ConstData

■ 1행은 타입 이름이 고정되어 들어감.

◆ 1행 1열 : DataID : 인덱스 값. 중복되지 않는 INT값이 들어가야 함.

◆ 1행 2열 : FieldName : Key값. 중복되지 않는 STRING값이 들어가야 함.

◆ 1행 3열 : 해당 Field가 의미하는 INT값.

◆ 1행 4열 : 해당 Field가 의미하는 STRING값.

### • Const Data 예시

	Α	В	С	D
1	Datald 🔽	FieldName -	IntValue 🔽	StrValue 🔽
2	1	MaxLevel	50	
3	2	MaxLvCardN	50	
4	3	MaxLvCardR	60	
5	4	MaxLvCardSR	70	
6	5	MaxLvCardSSR	80	
7	6	MaxLvIncPerReinforce	5	
8	7	MaxReinforceCount	4	
9	8	MaxTeamCount	3	
10	9	MaxTeamMemberCount	5	
11	10	MaxMaterialsForOneTraining	20	
12	11	PREFAB_SCROLLVIEW		ScrollAxesItems
13				

- Localization Data, System Localization Data, VN Data, Duty Data
  - 파일명 : LZ\_...
    - ◆ Ex) LZ\_Code
  - 시트이름 : 파일명과 동일하게 처리
  - 1행은 타입 이름이 고정되어 들어감.
    - ◆ 1행 1열: Key: 해당 텍스트를 읽어오기 위한 키값. 중복되지 않는 STRING값이 들어가야 함.
    - ◆ 1행 2열부터 : 국가별 언어 기입.
- Localization Data 예시

	A	В	C		
1	Key	Korean	English	Japanese	
2	CODE_GROUPNUM	{0}조			
3	CODE_SELECT_CHARACTER	캐릭터 선택			
4	CODE_SELECT_WARNING_ALREADY_INDECK	해당 카드는 {0}조에 편성 되어있습니다.₩n₩n현재 슬롯으로 변경 하시겠습니까?			
5	CODE_SELECT_WARNING_SAME_CHAR	같은 캐릭터가 {0}조에 편성 되어있습니다₩n₩n선택된 카드로 변경하시겠습니까?			
5	CODE_SELECT_WARNING_EMPTY_GROUP	1조는 비워둘 수 없습니다.			
7	CODE_SELECT_AREA_ERROR_TITLE	진입 실패			
3	CODE_SELECT_AREA_ERROR_DESC	이전 지역이 정화되지 않았습니다			

### 3. Data Tool 기본 기능

- Enum Data를 묶어서 서버와 클라에서 공용으로 쓸 수 있게 처리
- Enum Data를 Table Data에서 사용할 수 있게 처리
- 서버, 클라 공용 데이터 구조인 Proto Buffer관련 파일들 빌드
- Table Data를 암호화 및 byte파일로 저장, 클라이언트에서 사용
- 클라에서 byte파일을 읽고, 사용하기 위한 소스코드 자동 작성
- Table Data를 csv파일로 저장, DB에 업로드
- 위 과정을 버튼 하나로 자동 처리
- Const Data를 묶어서 서버와 클라에서 사용할 수 있게 처리
- Localization Data를 암호화하여 클라에서 사용

### 4. Data Tool UI 및 사용법

● 기본 UI



#### ■ 상단 메뉴

- ◆ 설정 버튼 : 경로 설정. 자동 설정 및 수동 설정
  - 경로 설정을 완료해야 기본 버튼들 활성화.
- ◆ 모두 선택, 모두 해제 버튼
  - 단일 ExcelData 로드 시 활성화
  - ExcelData내에 시트가 SheetGroup에 뜨고, 해당 시트를 선택할 수 있음.
  - 해당 시트를 모두 선택, 모두 해제할 수 있는 기능
- Single Excel and Data Process Group
  - ◆ Load Single Excel : 단일 Excel Data 로드
  - ◆ Load Single Group Excel: 단일 Group Data 로드
  - ◆ Build Single Client Data: 데이터 로드 후 활성. 해당 데이터를 클라이언트 데이터로 변환
  - ◆ Server GameData : 데이터 로드 후 활성. 해당 데이터를 서버 데이터로 변환.
  - ◆ Load Single Data : 클라 데이터를 툴에서 내용 확인

### ■ Localization Group

◆ LZ\_Other : Duty, VN을 제외한 다른 localization 처리

◆ LZ\_Duty : Duty Localization 처리

◆ LZ\_VN : VN Localization 처리


### ■ 하단 메뉴

- ◆ Make ProtoEnum 버튼
  - Enum Data를 묶어서 서버와 클라에서 공용으로 쓸 수 있게 처리
  - 서버, 클라 공용 데이터 구조인 Proto Buffer관련 파일들 빌드
- ◆ ConstData 버튼 : ConstData를 Client, Server Data로 빌드 후 Design DB에 업로드

#### ■ 통합 버튼

- ◆ All Data Build : Enum Data, Excel Data, Excel Group Data, ConstData 등 데이터 관련 빌드
- ◆ All LZ Build : 모든 Localization 빌드
- ◆ All Data, All VN, ConstData Build : All Data Build + All LZ Build

#### ● 설정 창



- 설정 버튼을 누르면 자동 설정 확인 팝업이 뜬다.
- 자동 설정에 문제가 있거나, 수동적으로 편집을 원할 시 취소를 누르고 수동 설정을 진행.
- GameData, Otome, Server를 한 루트에 모아야 툴이 정상 작동함.
- 자동 경로 설정이 힘든 경우, GameData 경로에 있는 Setting\_예시.txt 파일의 내용을 본인 경로에 맞게 바꿔서 Setting.txt로 적용시키면 정상 작동함.

### 5. Data Tool 사용 이후 처리

- Design서버에서 런타임 데이터 검증 후 SVN커밋.
- Dev서버에 반영이 필요할 시 박정민 전임이나 김인환 책임에게 요청.
- Otome, Server에 변경된 파일 모드 SVN으로 커밋