本节内容

用信号量机 制实现 进程互斥、同 步、前驱关系

王道考研/CSKAOYAN.COM

知识总览

实现进程互斥

信号量机制

实现进程同步


实现进程的前驱关系

Tips:不要一头钻到代码里,要注意理解信号量背后的含义,一个信号量对应一种资源

信号量的值 = 这种资源的剩余数量(信号量的值如果小于0,说明此时有进程在等待这种资源)

P(S)——申请一个资源S,如果<mark>资源不够就阻塞等待</mark> V(S)——释放一个资源S,如果有进程在等待该资源,则唤醒一个进程

王道考研/CSKAOYAN.COM



信号量机制实现进程同步

进程同步: 要让各并发进程按要求有序地推进。

```
代码1;
代码2;
代码3;
}
P2(){
代码4;
代码5;
代码6;
}
```

P1(){

比如,P1、P2 并发执行,由于存在异步性,因此二者交替推进的次序是不确定的。

若 P2 的"代码4"要基于 P1 的"代码1"和"代码2"的运行结果才能执行,那么我们就必须保证"代码4"一定是在"代码2"之后才会执行。

这就是进程同步问题, 让本来异步并发的进程互相配合, 有序推进。

王道考研/CSKAOYAN.COM

4

王道考妍/cskaoyan.com

NOC STATE OF

2

信号量机制实现进程同步

用信号量实现进程同步:

- 1. 分析什么地方需要实现"同步关系",即必须保证"一前一后"执行的两个操作(或两句代码)
- 2. 设置同步信号量 S, 初始为 0
- 3. 在"前操作"之后执行 V(S) -
- 4. 在"后操作"之前执行 P(S)

技巧口诀: 前V后P

/*信号量机制实现同步*/

semaphore S=0; //初始化同步信号量,初始值为0

理解:信号量S代表"某种资源",刚开始是没有这种资源的。P2需要使用这种资源,而又只能由P1产生这种资源

```
P1(){
代码1;
代码2;
V(S);
代码3;
}
P(S);
代码4;
代码5;
代码6;
}
```

保证了代码4一定是在代码2之后执行

若先执行到 V(S) 操作,则 S++ 后 S=1。之后当执行到 P(S) 操作时,由于 S=1,表示有可用资源,会执行 S--, S 的值变回 0,P2 进程不会执行 block 原语,而是继续往下执行代码4。

若先执行到 P(S) 操作,由于 S=0, S-- 后 S=-1,表示此时没有可用资源,因此P操作中会执行 block 原语,主动请求阻塞。之后当执行完代码2,继而执行 V(S) 操作, S++,使 S 变回 0,由于此时有进程在该信号量对应的阻塞队列中,因此会在 V操作中执行 wakeup 原语,唤醒 P2 进程。这样 P2 就可以继续执行 代码4 了

王道考研/CSKAOYAN.COM


5


信号量机制实现前驱关系

进程 P1 中有句代码 S1, P2 中有句代码 S2, P3中有句代码S3 P6 中有句代码 S6。这些代码要求按如下前驱图所示的顺序来执行:

其实每一对前驱关系都是一个进程同步问题(需要保证一前一后的操作)因此,


- 1. 要为每一对前驱关系各设置一个同步信号量
- 2. 在"前操作"之后对相应的同步信号量执行 V 操作
- 3. 在"后操作"之前对相应的同步信号量执行 P 操作





王道考研/CSKAOYAN.COM

6



●王道论坛

●王道计算机考研备考

●王道成鱼老师-计算机考研

●王道楼楼老师-计算机考研

等療

知

※

微信视频号

●王道计算机考研

●王道计算机考研

●王道计算机考研

②王道计算机考研

②王道计算机考研

②王道计算机考研

②王道计算机考研

②王道在线

0

王道考岍/cskaoyan.com

4