




X²/₂/₂/₂/₂/₂




2

王道考研/cskaoyan.com








根据指令地址 微程序控制器的工作原理 微指令 存放地 位判断是否要 下地址 微指令操作码 0 至 CPU 内部和系统总线的控制信号 OP 2 取指周期 微程序 1 3 2 微地址 形成部件 间址周期 微程序 - 标志 转执行周期 顺序逻辑 CLK 8 下地址 CMDR 中断周期 微程序 CMAR 转取指周期 12 地址译码 14 13 控制存储器CM 15 14 对应 LDA 指令的 执行周期微程序 15 0 17 根据中断信号 16 取数指令 LDA X 判断是否进入 取指周期: #0、#1、#2 18 对应 STA 指令的 17 间址周期: #3、#4 #7 中断周期 执行周期微程序 18 0 执行周期: #13、#14、#15 中断周期: #8、#9 #12 王道考研/CSKAOYAN.COM

_





微地址即微指令在CM中的存放地址 微地址形成部件 通过指令操作码形成对应微程序的第一条微指令的存放地址 顺序逻辑 根据某些机器标志和时序信息确定下一条微指令的存放地址 CMAR (µPC) 指明接下来要执行的微指令的存放地址 CU的结构 地址译码器 将 CMAR 内的地址信息译码为电信号,控制 CM 读出微指令 存放所有机器指令对应的微程序(微指令序列) 控制存储器 CM 用ROM实现,按地址寻访。通常在CPU出厂时就把所有微程序写入 CMDR (µIR) 微指令寄存器,用于存放当前要执行的微指令。CM(μPC)—>μIR 指令周期= 取值周器 --> 间址周期 --> 执行周期 --> 中断周期。其中间址、中断周期可有可无 微程序控制器 工作原理 处理取指周期、间址周期、中断周期的微指令序列通常是公用的。执行周期的微指令序列各不相同 取指周期的微指令序列固定从 #0 开始存放。执行周期的微指令序列的存放根据指令操作码确定 程序 vs 微程序;指令 vs 微指令;主存储器 vs 控制器存储器 (CM); MAR vs CMAR; MDR vs CMDR; PC vs μPC; IR vs μIR 微命令、微操作、微指令、微程序 之间的关系 概念对比 指令周期: 从主存取出并执行一条机器指令所需的时间 微周期(微指令周期): 从控制器存储器取出一条微指令并执行相应微操作所需的时间


_



9







微指令的编码方式

(1) 直接编码(直接控制)方式 在微指令的操作控制字段中,每一位代表一个微操作命令

某位为"1"表示该控制信号有效

优点: 简单、直观, 执行速度快, 操作并行性好。


(PC)→MAR 控制信号 1→R
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 下地址
操作控制

缺点:微指令字长过长,n个微命令就要求微指令的操作字段有n位,造成控存容量极大。

(2) 字段直接编码方式

将微指令的控制字段分成若干 "段",每段经译码后发出控制信号 微命令字段分段的原则:

- ① 互斥性微命令分在同一段内,相容性微命令分在不同段内。
- ②每个小段中包含的信息位不能太多,否则将增加译码线路的复杂性和译码时间。
- ③一般每个小段还要留出一个状态,表示本字段不发出任何微命令。因此,当某字段的长度为3位时,最多只能表示7个互斥的微命令,通常用000表示不操作。



13

例题:字段直接编码方式

(2) 字段直接编码方式

将微指令的控制字段分成若干 "段",每段经译码后发出控制信号 微命令字段分段的原则:

- ① 互斥性微命令分在同一段内,相容性微命令分在不同段内。
- ② 每个小段中包含的信息位不能太多,否则将增加译码线路的 复杂性和译码时间。
- ③一般每个小段还要留出一个状态,表示本字段不发出任何微命令。因此,当某字段的长度为**3**位时,最多只能表示**7**个互斥的微命令,通常用**000**表示不操作。

控制信号

↑↑…↑ ↑↑…↑ ↓↑…↑

译码 译码 译码

下地址

某计算机的控制器采用微程序控制方式,微指令中的操作控制字段采用字段直接编码法,共有33个微命令,构成5个互斥类,分别包含7、3、12、5和6个微命令,则操作控制字段至少有多少位?

第1个互斥类有7个微命令,<mark>要留出1个状态表示不操作</mark>, 所以需要表示8种不同的状态,故需要3个二进制位。 以此类推,后面4个互斥类各需要表示4、13、6、7种 不同的状态,分别对应2、4、3、3个二进制位。 故操作控制字段的总位数为

3+2+4+3+3 = 15 位

Tips: 若采用直接编码方式,则控制字段需要33位

王道考研/CSKAOYAN.COM


微指令的编码方式

(2) 字段直接编码方式

将微指令的控制字段分成若干 "段",每段经译码后发出控制信号 微命令字段分段的原则:

- ① 互斥性微命令分在同一段内,相容性微命令分在不同段内。
- ②每个小段中包含的信息位不能太多,否则将增加译码线路的复杂性和译码时间。
- ③一般每个小段还要留出一个状态,表示本字段不发出任何微命令。因此,当某字段的长度为3位时,最多只能表示7个互斥的微命令,通常用000表示不操作。

(3) 字段间接编码方式 一个字段的某些微命 令需由另一个字段中 的某些微命令来解释,由于不是靠字段直接 译码发出的微命令, 故称为字段间接编码, 又称隐式编码。



优点:可以缩短微指令字长。

缺点:要通过译码电路后再发出 微命令,因此比直接编码方式慢。

优点:可进一步缩短微指令字长。 缺点:削弱了微指令的并行控制能力, 故通常作为字段直接编码方式的一种辅助手段。

王道考研/CSKAOYAN.COM


15

微指令的地址形成方式

- 1. 微指令的 下地址字段 指出 微指令格式中设置一个下地址字段,由微指令的下地址字 段直接指出后继微指令的地址,这种方式又称为<mark>断定方式</mark>。
- 2. 根据机器指令的 操作码 形成 当机器指令取至指令寄存器后,微指令的地址由操作码经 微地址形成部件形成。
- 3. 增量<mark>计数器法</mark> (CMAR)+1 → CMAR
- 4. 分支转移 转移方式: 指明判别条件: 转移地址: 指明转移成功后的去向。

操作控制字段 转移方式 转移地址

5. 通过测试网络



王道考研/CSKAOYAN.COM

微指令的地址形成方式

- 1. 微指令的 下地址字段 指出 微指令格式中设置一个下地址字段,由微指令的下地址字 段直接指出后继微指令的地址,这种方式又称为<mark>断定方式</mark>。
- 2. 根据机器指令的 操作码 形成 当机器指令取至指令寄存器后,微指令的地址由操作码经 微地址形成部件形成。
- 3. 增量<mark>计数器法</mark> (CMAR)+1 → CMAR
- 4. 分支转移 转移方式: 指明判别条件; 转移地址: 指明转移成功后的去向。

操作控制字段	转移方式	转移地址
--------	------	------

- 5. 通过测试网络
- 6. 由硬件产生微程序入口地址

第一条微指令地址 由专门 硬件 产生(用专门的硬件记录取指周期微程序首地址)中断周期 由 硬件 产生 中断周期微程序首地址(用专门的硬件记录)

王道考研/CSKAOYAN.COM


17

例题-断定方式


1. 微指令的 下地址字段 指出 微指令格式中设置一个下地址字段,由微指令的下地址字 段直接指出后继微指令的地址,这种方式又称为<mark>断定方式</mark>。

某计算机采用微程序控制器,共有32条指令,公共的取指令微程序包含2条微指令,各指令对应的微程序平均由4条微指令组成,采用<mark>断定法</mark>(下地址字段法)确定下条微指令地址,则微指令中下地址字段的位数至少是多少位?

王道考研/CSKAOYAN.COM



19



本节内容

微程序控制单 元的设计

王道考研/CSKAOYAN.COM

21

微程序控制单元的设计

设计步骤:

- 1. 分析每个阶段的微操作序列
- 2. 写出对应机器指令的微操作命令及节拍安排
- 3. 确定微指令格式
- 4. 编写微指令码点

取指周期-硬布线控制器的节拍安排

- T_0 PC \rightarrow MAR
- T_0 1 \rightarrow R
- T_1 M (MAR) \rightarrow MDR
- T_1 (PC)+1 \rightarrow PC
- T_2 MDR \rightarrow IR
- T_2 OP (IR) \rightarrow ID

取指周期-微程序控制器的节拍安排


- T_0 PC \rightarrow MAR
- T_0 1 \rightarrow R
- T_1 M (MAR) \rightarrow MDR
- T_1 (PC) + 1 \rightarrow PC
- T₂ MDR → IR
- T₂ OP(IR)→ 微地址形成部件


3条微指令


王道考研/CSKAOYAN.COM

22

王道考研/cskaoyan.com







(次程序控制单元的设计
设计步骤:
1. 分析每个阶段的微操作序列
2. 写出对应机器指令的微操作命令及节拍安排
(1) 写出每个周期所需要的微操作(参照硬布线)
(2)补充微程序控制器特有的微操作:
a. 取指周期:
Ad (CMDR) → CMAR
OP (IR) → 微地址形成部件 → CMAR
DP (IR) → 微地址形成部件 → CMAR

4. 编写微指令格式
4. 编写微指令码点

Ad (CMDR) → CMAR

3. 确定微指令格式
4. 编写微指令码点

微程序控制单元的设计

设计步骤:

- 1. 分析每个阶段的微操作序列
- 2. 写出对应机器指令的微操作命令及节拍安排
 - (1) 写出每个周期所需要的微操作(参照硬布线)
 - (2)补充微程序控制器特有的微操作:
 - a. 取指周期:

Ad (CMDR) \rightarrow CMAR

OP (IR) \rightarrow CMAR

b. 执行周期:

Ad(CMDR) →CMAR

3. 确定微指令格式

根据微操作个数决定采用何种编码方式,以确定微指令的操作控制字段的位数。 根据CM中存储的微指令总数,确定微指令的顺序控制字段的位数。 最后按操作控制字段位数和顺序控制字段位数就可确定微指令字长。

4. 编写微指令码点

王道考研/CSKAOYAN.COM

27

微程序控制单元的设计

设计步骤:

- 1. 分析每个阶段的微操作序列
- 2. 写出对应机器指令的微操作命令及节拍安排
 - (1) 写出每个周期所需要的微操作(参照硬布线)
 - (2)补充微程序控制器特有的微操作:
 - a. 取指周期:

Ad (CMDR) → CMAR

OP (IR) \rightarrow CMAR

b. 执行周期:

 $Ad(CMDR) \rightarrow CMAR$

3. 确定微指令格式

根据微操作个数决定采用何种编码方式,以确定微指令的操作控制字段的位数。 根据CM中存储的微指令总数,确定微指令的顺序控制字段的位数。 最后按操作控制字段位数和顺序控制字段位数就可确定微指令字长。

4. 编写微指令码点

根据操作控制字段每一位代表的微操作命令,编写每一条微指令的码点。

王道考研/CSKAOYAN.COM

微程序设计分类

1. 静态微程序设计和动态微程序设计

静态 微程序无需改变,采用 ROM

动态 通过 改变微指令 和 微程序 改变机器指令 有利于仿真,采用 EPROM

2. 毫微程序设计

毫微程序设计的基本概念

微程序设计 用 微程序解释机器指令

毫微程序设计 用 毫微程序解释微程序

毫微指令与微指令 的关系好比 微指令与机器指令 的关系


王道考研/CSKAOYAN.COM

29

硬布线与微程序的比较

类 别对比项目	微程序控制器	硬布线控制器
工作原理	微操作控制信号以微程序的形式 存放在控制存储器中,执行指令时 读出即可	微操作控制信号由组合逻辑电路 根据当前的指令码、状态和时序, 即时产生
执行速度	慢	快
规整性	较规整	烦琐、不规整
应用场合	CISC CPU	RISC CPU
易扩充性	易扩充修改	困难

王道考研/CSKAOYAN.COM



②王道论坛
②王道论坛
②王道计算机考研备考
②王道成鱼老师-计算机考研
③王道楼楼老师-计算机考研
③王道楼楼老师-计算机考研
⑤王道楼楼老师-计算机考研
②王道计算机考研
②王道计算机考研
②王道计算机考研
②王道计算机考研
②王道在线