




1





2



4

王道考妍/cskaoyan.com

中断屏蔽技术


中断屏蔽技术主要用于多重中断,CPU要具备多重中断的功能,须满足下列条件。

- ①在中断服务程序中提前设置开中断指令。
- ②优先级别高的中断源有权中断优先级别低的中断源。

每个中断源都有一个屏蔽触发器,1表示屏蔽该中断源的请求,0表示可以正常申请,所有屏蔽触发器组合在一起,便构成一个屏蔽字寄存器,屏蔽字寄存器的内容称为屏蔽字。

屏蔽字设置的规律:

- 1. 一般用'1'表示屏蔽,'0'表示正常申请。
- 2. 每个中断源对应一个屏蔽字(在处理该中断源的中断服务程序时,屏蔽寄存器中的内容为该中断源对应的屏蔽字)。
- 3. 屏蔽字中'1'越多,优先级越高。每个屏蔽 字中至少有一个'1'(至少要能屏蔽自身的中断)。




王道考研/CSKAOYAN.COM

5

中断屏蔽技术

设某机有4个中断源A、B、C、D,其硬件排队优先次序为A>B>C>D,现要求将中断处理次序改为D>A>C>B。

- 1)写出每个中断源对应的屏蔽字。
- 2)按下图所示的时间轴给出的4个中断源的请求时刻,画出CPU执行程序的轨迹。设每个中断源的中断服务程序时间均为20us。



1)	中断源	屏 蔽 字			
	中 哟 #示	A	В	C	D
	A	1	1	1	0
	В	0	1	0	0
	C	0	1	1	0
	D	1	1	1	1


中断源A的屏蔽字为1110 中断源B的屏蔽字为0100 中断源C的屏蔽字为0110


中断源D的屏蔽字为1111

王道考研/CSKAOYAN.COM



7





扩展(了解一哈) GND Vcc (+5V) ▶ 条件码: AD14 AD15 OF (Overflow Flag)溢出标志。溢出时为1,否则置0。 AD16/S3 AD13 SF(Sign Flag)符号标志。结果为负时置1,否则置0. AD12 AD17/S4 ZF (Zero Flag)零标志,运算结果为0时ZF位置1,否则置0. AD18/S5 CF (Carry Flag)进位标志,进位时置1,否则置0. AD10 AD19/S6 AD9 BHE/S7 AF(Auxiliary carry Flag)辅助进位标志,记录运算时第3位(半 MN/MX AD8 个字节)产生的进位置。有进位时1,否则置0. RD AD7 8086 HOLD (RQ/GTo) PF(Parity Flag)奇偶标志。结果操作数中1的个数为偶数时置1,否 ADS HLDA (RQ/GT1)

WR (LOCK)

M/ IQ (S2)

DT/R (S1)

DEN (S0) CPU 则置0. AD3 AD2 ▶ 控制标志位: AD1 DF(Direction Flag)方向标志,在串处理指令中控制信息的方向。 IF (Interrupt Flag) 中断标志。 TEST READY TF (Trap Flag) 陷阱标志。 RESET NMI:不可屏蔽中断请求信号。常用于处 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 理电源掉电紧急情况。 OF DF IF TF SF ZF INTR:可屏蔽中断请求信号。 王道考研/CSKAOYAN.COM