18_源码剖析: @AutoWired 注解依赖注入的原理?

1、开篇

上节课介绍了 Spring IOC 依赖注入的两种方式,分别是根据 Bean 名称注入和根据 Bean 类型注入。在上节课代码基础上增加了 TestUtil 类,同时修改了 XML 文件,在增加的新 bean 节点中使用了 autowire 属性(byName/byType)完成自动装配的功能。本节课会介绍通过源码剖析的方式了解@AutoWired 注解依赖注入的原理。包括以下内容:

- @Autowire 的定义
- @Autowire 的工作原理

2、@Autowire 的定义

通常来说我们会使用@Autowired 进行依赖注入的操作,如图 1 所示通过 @Autowired 注解的源码定义看出,它被标注可以作用于:构造函数 (Constructor)、方法(Method)、参数(Parameter)、字段(Field)、注释 (Annotation),也就是针对这些描述都可以通过@Autowired 的方式实现自动的依赖注入。

```
@Target({ElementType.CONSTRUCTOR, ElementType.METHOD, ElementType.PARAMETER, ElementType.FIELD, ElementType.ANNOTATION_TYPE})
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
public @interface Autowired {
    /**
    * Declares whether the annotated dependency is required.
    * Defaults to {@code true}.
    */
    boolean required() default true;
}
```

图 1 Autowired 定义

3、@Autowire 的工作原理

@Autowired 注解是由 AutowiredAnnotationBeanPostProcessor 实现的,如图 2 所示,查看该类的源码会发现它实现了 MergedBeanDefinitionPostProcessor 接口。

public class AutowiredAnnotationBeanPostProcessor extends InstantiationAwareBeanPostProcessorAdapter implements MergedBeanDefinitionPostProcessor, PriorityOrdered, BeanFactoryAware {

图 2 AutowiredAnnotationBeanPostProcessor 实现了

MergedBeanDefinitionPostProcessor

如图 3 所示,同时 AutowiredAnnotationBeanPostProcessor 实现了 MergedBeanDefinitionPostProcessor 中的 postProcessMergedBeanDefinition 方法,@Autowired 注解正是通过这个方法实现注入类型的预解析,将需要依赖注入的属性信息封装到 InjectionMetadata 类中。

```
@Override
public void postProcessMergedBeanDefinition(RootBeanDefinition beanDefinition, Class<?> beanType, String beanName) {
    if (beanType != null) {
        InjectionMetadata metadata = findAutowiringMetadata(beanName, beanType, pvs: null);
        metadata.checkConfigMembers(beanDefinition);
    }
}
```

图 3 postProcessMergedBeanDefinition 方法

如图 4 所示,InjectionMetadata 类中包含了需要注入的元素(injectedElements)及元素要注入的目标类(tagetClass)。

```
public class InjectionMetadata {
    private static final Log logger = LogFactory.getLog(InjectionMetadata.class);
    private final Class<?> targetClass;
    private final Collection<InjectedElement> injectedElements;
    private volatile Set<InjectedElement> checkedElements;
```

图 4 InjectionMetadata

既然 AutowiredAnnotationBeanPostProcessor 是实现 Autowire 的主力类,那么如何执行它实现依赖注入的呢? Spring 容器在启动的时候会执行 AbstractApplicationContext 类的 refresh 方法,如图 5 所示,refresh 方法中 registerBeanPostProcessors(beanFactory)完成了对 AutowiredAnnotationBeanPostProcessor 的注册,当执行 finishBeanFactoryInitialization(beanFactory)方法对非延迟初始化的单例 bean 进

行初始化时,会执行到 AbstractAutowireCapableBeanFactory 类的 doCreateBean 方法。

```
@Override
public void refresh() throws BeansException, IllegalStateException {
    synchronized (this.startupShutdownMonitor) {
        // Prepare this context for refreshing.
        prepareRefresh();
        // Tell the subclass to refresh the internal bean factory.
        ConfigurableListableBeanFactory beanFactory = obtainFreshBeanFactory();
        // Prepare the bean factory for use in this context.
        prepareBeanFactory(beanFactory);
        try {
            // Allows post-processing of the bean factory in context subclasses.
            postProcessBeanFactory(beanFactory);
            // Invoke factory processors registered as beans in the context.
            invokeBeanFactoryPostProcessors(beanFactory);
           // Register bean processors that intercept bean creation.
           registerBeanPostProcessors(beanFactory);
            // Initialize message source for this context.
            initMessageSource();
            // Initialize event multicaster for this context.
            initApplicationEventMulticaster();
            // Initialize other special beans in specific context subclasses.
            onRefresh():
            registerListeners();
            // Instantiate all remaining (non-lazy-init) singletons.
            finishBeanFactoryInitialization(beanFactory);
            // Last step: publish corresponding event.
            finishRefresh();
```

图 5 refresh 方法

如图 6 所示,doCreateBean 方法中会去调用 applyMergedBeanDefinitionPostProcessors 方法。

图 6 applyMergedBeanDefinitionPostProcessors 方法

如图 7 所示,查看 postProcessMergedBeanDefinition 方法的具体实现类,会发现调用的是 AutowiredAnnotationBeanPostProcessor 类的 postProcessMergedBeanDefinition 方法,这个方法中完成了对注入元素注解的预解析。

```
protected void applyMergedBeanDefinitionPostProcessors(RootBeanDefinition mbd, Class<?> beanType, String beanName) {
    for (BeanPostProcessor bp : getBeanPostProcessors()) {
        if (bp instanceof MergedBeanDefinitionPostProcessor) {
            MergedBeanDefinitionPostProcessor bdp = (MergedBeanDefinitionPostProcessor) bp;
            bdp.postProcessMergedBeanDefinition(mbd, beanType, beanName);

            Choose Implementation of MergedBeanDefinitionPostProcessor.postProcessMergedBeanDefinition(Root ApplicationListenerDetector (org.springframework.context.support)

            Maven: org.springframework:scontext.support)

            AutowiredAnnotationBeanPostProcessor (org.springframework.beans.factory.annotation)

            CommonAnnotationBeanPostProcessor (org.springframework.beans.factory.annotation)

            RequiredAnnotationBeanPostProcessor (org.springframework.beans.factory.annotation)

            CoscheduledAnnotationBeanPostProcessor (org.springframework.scheduling.annotation)

            Maven: org.springframework.scheduling.annotation)

            Maven: org.springframework.scheduling.annotation)

            Maven: org.springframework.scheduling.annotation)

            Maven: org.springframework.scheduling.annotation)
```

图 7 postProcessMergedBeanDefinition 方法

如图 8 所示,还是把眼光移回 doCreateBean 方法中,其中会执行 populateBean

方法实现对属性的注入。

```
// Initialize the bean instance.
Object exposedObject = bean;
try {
    populateBean(beanName, mbd, instanceWrapper);
    if (exposedObject != null) {
        exposedObject = initializeBean(beanName, exposedObject, mbd);
    }
}
```

如图 9 所示,populateBean 方法中会遍历所有注册过的 BeanPostProcessor 接口实现类的实例,如果实例属于 InstantiationAwareBeanPostProcessor 类型的,则执行实例类的 postProcessPropertyValues 方法。

图 9 populateBean 方法内部

如图 10 所示,进入到 postProcessPropertyValues 方法内部。由于

AutowiredAnnotationBeanPostProcessor 继承了

InstantiationAwareBeanPostProcessorAdapter, 而

AutowiredAnnotationBeanPostProcessor 间接实现了

InstantiationAwareBeanPostProcessor接口,所以这里会执行到

AutowiredAnnotationBeanPostProcessor 类的 postProcessPropertyValues 方

法。其中会调用 metadata.inject(bean, beanName, pvs)代码进行注入操作。

如图 11 所示在调用 metadata 中的 inject 方法时,会遍历所有的元素针对每个元素执行 inject 方法。InjectedElement 有两个子类,分别是 AutowiredFieldElement 和 AutowiredMethodElement。AutowiredFieldElement 用于对标注在属性上的注入,AutowiredMethodElement 用于对标注在方法上的注入。

图 11 inject 方法

上面的两种方式的注入过程都差不多,根据需要注入的元素的描述信息,按类型或名称查找需要的依赖值,如果依赖没有实例化先实例化依赖,然后使用反射进行赋值。图 12 是 field 注入的场景,图 13 是方法注入的场景。

```
if (value != null) {
    ReflectionUtils.makeAccessible(field);
    field.set(bean, value);
}
```

图 12 field 注入

```
if (arguments != null) {
    try {
        ReflectionUtils.makeAccessible(method);
        method.invoke(bean, arguments);
    }
    catch (InvocationTargetException ex){
        throw ex.getTargetException();
    }
}
```

图 13 method 注入

至此将@AutoWired 注入的过程和源代码带大家过了一遍。

4、总结

这节课介绍了@AutoWired 可以对构造函数(Constructor)、方法(Method)、参数 (Parameter)、字段(Field)、注释(Annotation)进行自动依赖注入,同时通过源码分析将这一过程带大家走了一遍。下节课会介绍@Resource 和@AutoWired 的区别。下期见,拜拜。