

Rus0013 - Sistemas Operacionais

Aula 05 e 06: Comunicação Interprocessos

Professor Pablo Soares
2022.2

Sumário

- Comunicação Interprocessos
- Condições de Disputa
- Regiões Críticas
- Exclusão Mútua com espera ociosa
 - Desabilitando Interrupções
 - Variáveis de Impedimento
 - Alternância Obrigatória
 - Solução de Peterson
 - Instrução TSL
- Dormir e Acordar
 - O problema produtor-consumidor
- Semáforos
- Monitores
- Troca de Mensagens
- Barreiras

Comunicação Interprocessos


- Frequentemente processos precisam se comunicar com outro processos
 - Ex: Em um pipeline do interpretador de comandos, a saída do 1º processo deve ser passada para o 2º processo
 - Há uma necessidade de comunicação entre processos que deve ocorrer, de preferência, de uma maneira bem estruturada e sem interrupções

Comunicação Interprocessos

- Há 3 tópicos relacionados
 - Um processo passa informação para outro
 - Garantir que 2 ou mais processos não invadam uns aos outros
 - Sequência adequada quando existirem dependências
- Os mesmos problemas e soluções envolvendo comunicação entre processos também se aplica a threads

- Processos que trabalham juntos podem compartilhar algum armazenamento comum
 - Memória principal ou arquivo
 - Ler e Escrever
- Ex: Quando um processo quer imprimir ele coloca o nome do arquivo em um diretório de spool e, outro processo, o daemon de impressão, verifica periodicamente se há algum arquivo para ser impresso

• 2 processos querem ter acesso simultaneamente à memória compartilhada



• Condição de disputa: 2 ou mais processos estão lendo ou escrevendo algum dado compartilhado e cujo resultado final depende das informações de quem e quando executa precisamente.

O que fazer para evitar condições de disputa?

Regiões Críticas

- Impedir que dois processos ou mais leiam ou escrevam ao mesmo tempo na memória compartilhada.
 - Exclusão mútua


• O problema anterior aconteceu porque "B" começou a usar uma variável compartilhada antes que "A" terminasse de usá-la

Regiões Críticas

- Regiões do código em que há acesso a um recurso compartilhado são chamadas de regiões críticas ou seção crítica
- Satisfazer 4 condições para uma boa solução
 - 1. Nunca dois processos podem estar simultaneamente em suas regiões críticas
 - 2. Nada pode ser afirmado sobre a velocidade ou sobre o número de CPUs
 - 3. Nenhum processo executando fora de sua região crítica pode bloquear outro processo
 - 4. Nenhum processo deve esperar eternamente para entrar em sua região crítica

Regiões Críticas

• Exclusão Mútua usando regiões críticas



- Enquanto um processo estiver ocupado atualizando a memória compartilhada em sua região crítica, nenhum outro processo cause problema invadindo-a.
 - 1. Desabilitando interrupções
 - 2. Variáveis de impedimento
 - 3. Alternância obrigatória
 - 4. Solução de Peterson
 - 5. Instrução TSL

1. Desabilitando interrupções

- A solução mais simples
 - Entrou na região crítica (Desabilita interrupções)
 - Saiu da região crítica (Habilita interrupções)
- A CPU não será alternada para outro processo
- Não é prudente dar aos processos o poder de desligar interrupções
- Em multiprocessadores, afetará apenas a CPU que executou a instrução *disable*, as outras poderão ter acesso a memória compartilhada

- 2. Variáveis de impedimento (lock variable)
 - Uma única variável compartilhada (lock) inicialmente com o valor 0
 - Para entrar na região crítica, um processo testa antes se há impedimento, verificando o valor de *lock*, quando tem acesso modifica para 1
 - Apresenta exatamente a mesma falha do diretório de spool

- 3 Alternância obrigatória
 - Utiliza uma variável compartilhada turn que indica vez de qual processo pode entrar na região crítica, a qual deve ser modificada para o próximo processo antes de sair da região crítica
 - Não é uma boa idéia quando um dos processos for muito mais lento que o outro
 - Essa situação viola a condição 3: um processo bloqueia outro que não está em sua região crítica

• Alternância obrigatória

- 4 Solução de Peterson
 - Consiste em 2 processos em ANSI C
 - Antes de entrar na região crítica cada processo
- chama *enter_region* com seu número de processo (0 ou 1). Esta chamada fará com que ele fique esperando até que seja seguro entrar. Depois de terminar o uso da região crítica, o processo chama *leave_region* para permitir a outro processo entrar

• Solução de Peterson

```
#define FALSE 0
#define TRUE
#define N
                                    /* número de processos */
                                    /* de quem é a vez? */
int tum;
int interested[N]:
                                    /* todos os valores inicialmente em 0 (FALSE) */
void enter_region(int process);
                                    /* processo é 0 ou 1 */
                                   /* número de outro processo */
    int other:
    other = 1 - process;
                                    /* o oposto do processo */
    interested[process] = TRUE; /* mostra que você está interessado */
                                    /* altera o valor de turn */
    turn = process;
    while (turn == process && interested[other] == TRUE) //* comando nulo */;
                                    /* processo: quem está saindo */
void leave region(int process)
    interested[process] = FALSE; /* indica a saída da região crítica */
```

5. Instrução TSL

- Instrução test and set lock
- TSL RX, LOCK copia o valor de RX para LOCK. Um processo pode entrar em sua região crítica apenas no caso de LOCK ser 0. A leitura do valor de LOCK e sua restauração para 0 podem ser feitas por instruções ordinárias

• Instrução TSL

enter_region:

TSL REGISTER,LOCK
CMP REGISTER,#0
JNE enter region

l copia lock para o registrador e põe lock em 1

I lock valia zero?

I se fosse diferente de zero, lock estaria ligado,

portanto continue no laço de repetição

RET I retorna a quem chamou; entrou na região crítica

leave_region:

MOVE LOCK,#0

RET I retorna a quem chamou

I coloque 0 em lock

• As soluções baseadas em espera ociosa tem a desvantagem de provocar gasto de CPU.

• Outra abordagem é que o SO disponibilize duas chamadas de sistema (*sleep* e *wakeup*). *Sleep* faz com que um processo "durma" até ser acordado por outro processo através de um *wakeup*

- O problema produtor-consumidor
 - 2 processos (produtor e consumidor) compartilham um buffer de tamanho fixo
 - O problema se origina quando o produtor quer colocar um novo item no buffer mas ele está cheio ou o consumidor remover quando está vazio
 - A solução é colocar o processo, impedido pela capacidade do buffer, para dormir até que o outro modifique o buffer e acorde o anterior

• O problema produtor-consumidor

```
#define N 100
                                               /* número de lugares no buffer */
int count = 0;
                                               /* número de itens no buffer */
void producer(void)
    int item:
    while (TRUE) {
                                               /* número de itens no buffer */
         item = produce item();
                                               /* gera o próximo item */
         if (count == N) sleep();
                                               /* se o buffer estiver cheio, vá dormir */
         insert_item(item);
                                               /* ponha um item no buffer */
         count = count + 1:
                                               /* incremente o contador de itens no buffer */
         if (count == 1) wakeup(consumer);
                                               /* o buffer estava vazio? */
void consumer(void)
    int item:
    while (TRUE) {
                                               /* repita para sempre */
         if (count == 0) sleep();
                                               /* se o buffer estiver vazio, vá dormir */
         item = remove item();
                                               /* retire o item do buffer */
                                               /* decresça de um o contador de itens no buffer */
         count = count - 1;
         if (count == N - 1) wakeup(producer); /* o buffer estava cheio? */
         consume_item(item);
                                               /* imprima o item */
```

- Para manter o controle do número de itens no buffer, precisamos de uma variável count
- Problema: o buffer está vazio, o consumidor verifica *count* em seguida o escalonador começa a executar o produtor que insere itens no buffer e envia um sinal de acordar para o consumidor
 - Infelizmente, o consumidor ainda não está logicamente adormecido e o sinal para acordar é perdido

Semáforos

- Usa uma variável inteira para contar o número de sinais de acordar salvos para uso futuro
 - Down: operação que decrementa a variável do semáforo se maior que zero, caso contrário é posto para dormir
 - Up: incrementa o valor do semáforo e um dos processos bloqueados será liberado
- Verificar o valor, alterá-lo e possivelmente ir dormir são tarefas executadas todas como uma única ação atômica

Semáforos

```
#define N 100
                                           /* número de lugares no buffer */
typedef int semaphore;
                                           /* semáforos são um tipo especial de int */
semaphore mutex = 1;
                                           /* controla o acesso à região crítica */
semaphore empty = N;
                                           /* conta os lugares vazios no buffer */
semaphore full = 0;
                                           /* conta os lugares preenchidos no buffer */
void producer(void)
    int item;
    while (TRUE) {
                                           /* TRUE é a constante 1 */
                                           /* gera algo para pôr no buffer */
         item = produce_item();
         down(&empty);
                                           /* decresce o contador empty */
         down(&mutex);
                                           /* entra na região crítica */
         insert_item(item);
                                           /* põe novo item no buffer */
                                           /* sai da região crítica */
         up(&mutex);
                                           /* incrementa o contador de lugares preenchidos */
         up(&full);
void consumer(void)
    int item;
    while (TRUE) {
                                            /* laço infinito */
         down(&full);
                                           /* decresce o contador full */
                                           /* entra na região crítica */
         down(&mutex);
         item = remove item();
                                           /* pega o item do buffer */
         up(&mutex);
                                           /* deixa a região crítica */
         up(&empty);
                                           /* incrementa o contador de lugares vazios */
         consume_item(item);
                                           /* faz algo com o item */
```

Mutexes

- Basicamente são semáforos simplificados onde não há necessidade de "contar"
- Um mutex é uma variável de 1 bit que pode estar impedida ou desimpedida
- Quando um processo(thread)
 - Tenta entrar mutex_lock()
 - Sai chama mutex_unlock()
- Podem ser implementados no espaço de usuário
 - Pacotes de Threads

Mutexes

mutex_lock:

TSL REGISTER, MUTEX I copia mutex para o registrador e o põe em 1

CMP REGISTER,#0 I o mutex era zero?

JZE ok I se era zero, o mutex estava desimpedido, portanto retorne

CALL thread_yield I o mutex está ocupado; escalone um outro thread

JMP mutex_lock I tente novamente mais tarde

ok: RET I retorna a quem chamou; entrou na região crítica

mutex_unlock:

MOVE MUTEX,#0 I põe 0 em mutex

RET I retorna a quem chamou

O problema com Semáforos

- Suponha que os dois **downs** no produtor estivessem invertidos;
- Buffer completamente cheio;
- Ocorreria um deadlock
 - Capítulo 6

- Uma unidade básica de sincronização de alto nível
- É uma coleção (módulo ou pacote)
 - Procedimentos
 - Variáveis e estrutura de dados.
- Os processo podem chamar os procedimentos
 - Mas não podem acessar as estruturas internas diretamente
- Garantia de exclusão mútua
 - Somente um processo pode estar ativo em um monitor em um dado momento

```
monitor example
    integer i;
    condition c;
    procedure producer ();
    end;
    procedure consumer ();
    end;
end monitor;
```

- Quando um processo chama um procedimento de um monitor, é verificado se outro processo está ativo.
 - Se estiver, o processo que chamou é suspenso até que o outro deixe o monitor,
 - Senão o processo que chamou poderá entrar
- Cabe ao compilador implementar a exclusão mútua nas entradas do monitor
- É preciso também um modo de bloquear processos quando não puderem continuar

- A solução são variáveis condicionais, com duas operações: wait e signal
 - Quando um procedimento do monitor descobre que não pode prosseguir emite um wait sobre uma variável condicional (resultando no bloqueio do processo), permitindo que outro processo proibido de entrar no monitor agora entre
 - Esse outro processo pode acordar seu parceiro adormecido a partir da emissão de um **signal** para a variável condicional

Problema produtor-consumidor nível

```
monitor ProducerConsumer
                                                      procedure producer;
     condition full, empty;
                                                      begin
     integer count;
                                                            while true do
     procedure insert(item: integer);
                                                            begin
     begin
                                                                  item = produce_item;
           if count = N then wait(full);
                                                                  ProducerConsumer.insert(item)
           insert_item(item);
                                                            end
           count := count + 1;
                                                      end;
           if count = 1 then signal(empty)
                                                      procedure consumer;
     end:
                                                      begin
     function remove: integer;
                                                            while true do
     begin
                                                            begin
           if count = 0 then wait(empty);
                                                                  item = ProducerConsumer.remove;
           remove = remove\_item;
                                                                  consume item(item)
           count := count - 1;
                                                            end
           if count = N - 1 then signal(full)
                                                      end:
     end:
     count := 0;
end monitor:
```

- Algumas linguagens suportam monitores.
 - java
- Java suporta threads de usuário e também permite que métodos sejam agrupados em classes

- Permite a troca de informações entre processos usando 2 primitivas:
 - send(destination, &message)
- Envia uma mensagem para um dado destino
 - receive(source, &message)
- Recebe uma mensagem de uma dada origem ou uma origem qualquer
- Se nenhuma mensagem estiver disponível o receptor poderá ficar bloqueado, até chegue alguma

- Possui problemas específicos como perda da mensagem pela rede
 - Para prevenir pode-se usar confirmação de recebimento (acknowledgement)
 - Mas se o receptor receber a mensagem e não a confirmação?
- As mensagens podem ser numeradas
 - Chamadas send e receive não podem ser ambíguas
- Autenticação deve ser garantida
 - Desempenho deve ser garantido em troca de mensagens de processos na mesma máquina
- Copiar mensagens é mais lento que realizar operações sobre monitores ou semáforos

- Problema produtor-consumidor
 - Pode ser resolvido com troca de mensagens sem memória compartilhada
 - Considerando que todas as mensagens são do mesmo tamanho e que aquelas enviadas e ainda não recebidas são armazenadas pelo SO
 - O consumidor envia N mensagens vazias para o produtor, que se tiver algum item para fornecer pegará uma mensagem vazia e retornará uma cheia. O no. total de mensagens permanece cte.


```
#define N 100
                                         /* número de lugares no buffer */
void producer(void)
    int item:
                                         /* buffer de mensagens */
    message m;
    while (TRUE) {
                                         /* gera alguma coisa para colocar no buffer */
         item = produce_item();
                                         /* espera que uma mensagem vazia chegue */
         receive(consumer, &m);
                                         /* monta uma mensagem para enviar */
         build_message(&m, item);
         send(consumer, &m);
                                         /* envia item para consumidor */
void consumer(void)
    int item, i;
    message m;
    for (i = 0; i < N; i++) send(producer, &m); /* envia N mensagens vazias */
    while (TRUE) {
                                         /* pega mensagem contendo item */
         receive(producer, &m);
                                         /* extrai o item da mensagem */
         item = extract_item(&m);
         send(producer, &m);
                                         /* envia a mensagem vazia como resposta */
                                         /* faz alguma coisa com o item */
         consume item(item);
```

- Se o produtor trabalhar mais rápido que o consumidor?
- Se o consumidor trabalhar mais rápido que o produtor?
- Troca de mensagens é bastante usada em programação paralela. Ex: MPI (messagepassing interface interface de troca de mensagem)

Barreiras


- Mecanismo de sincronização dirigido a grupos de processos
- Algumas aplicações são divididas em fase e têm como regra que nenhum processo pode avançar para a próxima fase até que todos os processos estejam prontos para fazê-lo
- Isso pode ser conseguido por meio de uma barreira no final de cada fase
- Quando uma barreira é alcançada o processo é bloqueado até que todos a alcancem

Barreiras



- Uso de uma barreira
 - a) processos se aproximando de uma barreira
 - b) todos os processos, exceto um, bloqueados pela barreira
 - c) último processo chega, todos passam

O problema do Jantar dos Filósofos



Referências

 Andrew S. Tanenbaum. "Sistemas Operacionais Modernos". 3^a Edição, Prentice Hall, 2010.



Rus0013 - Sistemas Operacionais

Aula 05: Comunicação Interprocessos

Professor Pablo Soares
2022.2