### 指令说明

cmpxchg 指令表示比较并交换。

cmpxchg 指令分为 8 位 cmpxchgb、16 位 cmpxchgw、32 位 cmpxchgl、64 位 cmpxchgq。

cmpxchg 指令可以操作寄存器、内存。

cmpxchg 指令的含义为,给定一个变量,输入旧值、新值,比较变量和旧值,如果相等就把新值赋给变量,否则不变动。

xchg 指令表示交换。

xchg 指令分为 8 位 xchgb、16 位 xchgw、32 位 xchg1、64 位 xchgq。

xchg 指令可以操作寄存器、内存。

xchg 指令的含义为,交换2个值。

cmpxchg 指令的使用步骤:

movq %r9, %rax # 旧值写到 rax cmpxchgq %r10, (%r8) # 执行 cas

 cmpq %r9, %rax
 # 判断 rax == oldValue

 je tmp\_yes
 # 相等,则 cas 成功

 jne tmp\_no
 # 不相等,则 cas 失败

r8表示变量的地址,r9表示旧值,r10表示新值。执行cmpxchgq,如果rax等于旧值,表示cas成功。

# cmpxchg 指令

```
编写代码: cmpxchg.s
```

. data

int64\_cas: # 等待 cas 的变量

.quad 0x0

int64\_old: # 输入的旧值

.quad 0x0

int64 new: # 输入的新值

.quad 0x0

str tip:

.string "Please input like : 0 3 \n"

str\_input: #输入 .string "%lld %lld"

str cas yes: # 成功

.string "CAS = yes . current = %11d rax = %11d \n"

```
str_cas_no: # 失败
   .string "CAS = no . current = \%11d rax = \%11d \n"
. text
.global main
main :
   pushq %rbp
   movq %rsp, %rbp
   subq $64, %rsp
   # 提示
   movq $str_tip, %rdi
   callq printf
   movq $0, -8(%rbp) # 记录循环次数
              # 循环
tmp_loop:
   cmpq $3, -8(%rbp) # 判断循环次数
   jge tmp_loop_out # 退出循环
   incq -8(%rbp)
                     # 循环次数+1
   movq $str_input, %rdi
   movq $int64_old, %rsi
                       # 输入旧值
   movq $int64 new, %rdx # 输入新值
   callq scanf
                        # 输入
                           # 地址
   movq $int64_cas, %rdi
   movq int64_old(%rip), %rsi #旧值
   movq int64_new(%rip), %rdx #新值
                            # 执行 cas
   callq func_cmpxchg
   jmp tmp_loop # 继续循环
tmp_loop_out :
   addq $64, %rsp
   popq %rbp
   retq
             # 函数, 执行 cas 操作
func_cmpxchg:
   pushq %rbp
   movq %rsp, %rbp
   subq $64, %rsp
   movq %rdi, %r8
                     # 地址
                     # 旧值
   movq %rsi, %r9
```

```
movq %rdx, %r10 # 新值
                 # 旧值写到 rax
   movq %r9, %rax
   cmpxchgq %r10, (%r8) # 执行 cas
   movq %rax, -8(%rbp) # 保存 rax
                    # 判断 rax == oldValue
   cmpq %r9, %rax
   je tmp_yes
                   # 相等,则 cas 成功
   jne tmp_no
                    # 不相等,则 cas 失败
tmp yes:
   movq $str_cas_yes, %rdi
   jmp tmp_out
tmp_no:
   movq $str_cas_no, %rdi
   jmp tmp_out
tmp_out :
   movq (%r8), %rsi # 取当前的值
   movq -8(%rbp), %rdx # 取 rax
   callq printf
   addq $64, %rsp
   popq %rbp
   retq
```

### 编译代码:

gcc cmpxchg.s -o cmpxchg

#### 运行代码:

```
[root@local cas]# ./cmpxchg
Please input like : 0 3
0 5
CAS = yes . current = 5  rax = 0
5 7
CAS = yes . current = 7  rax = 5
8 6
CAS = no . current = 7  rax = 7

[root@local cas]# ./cmpxchg
Please input like : 0 3
9 5
CAS = no . current = 0  rax = 0
0 6
CAS = yes . current = 6  rax = 0
6 7
```

#### 分析结果:

代码规则为,变量给定初始值0,输入2个数字表示旧值、新值,执行cas操作,重复3次。

第一次运行。输入 0 5, 执行 cas 成功,当前值为 5。输入 5 7, 执行 cas 成功,当前值为 7。输入 8 6, 执行 cas 失败,当前值为 7。

第二次运行。输入 9 5, 执行 cas 失败,当前值为 0。输入 0 6, 执行 cas 成功,当前值为 6。输入 6 7, 执行 cas 成功,当前值为 7。

## xchg 指令

movq \$int32\_aa, %rsi

```
编写代码: xchg.s
. data
int32_aa : # 变量 aa
   .long 0x0
             # 变量 bb
int32 bb:
   .long 0x0
              # 提示
str_tip:
   .string "Please input like: 100 200 \n"
str input :
            # 输入
   .string "%d %d"
str before:
              # 执行前
   .string "Before xchg: aa = %d
                                   bb = %d \n''
str after:
              # 执行后
   .string "After xchg: aa = %d
                                   bb = %d \n''
.text
.global main
main:
   pushq %rbp
   movq %rsp, %rbp
   # 提示
   movq $str_tip, %rdi
   callq printf
   # 输入
   movq $str_input, %rdi
```

```
movq $int32_bb, %rdx
   callq scanf
                       # 执行交换函数
   callq func_xchg
   popq %rbp
   retq
func_xchg:
   pushq %rbp
   movq %rsp, %rbp
   subq $64, %rsp
   movq $str_before, %rdi
   mov1 int32_aa(%rip), %esi
   mov1 int32_bb(%rip),%edx
   callq printf
   movl int32_aa(%rip), %eax # 读aa
   xchgl %eax, int32_bb(%rip) # 交换 aa bb
                               #写aa
   mov1 %eax, int32 aa(%rip)
   movq $str_after, %rdi
   mov1 int32_aa(%rip), %esi
   mov1 int32_bb(%rip), %edx
   callq printf
   addq $64, %rsp
   popq %rbp
   retq
编译代码:
gcc xchg.s -o xchg
运行代码:
[root@local cas]# ./xchg
Please input like: 100 200
22 33
```

```
[root@local cas]# ./xchg
Please input like : 100  200
22  33
Before xchg : aa = 22   bb = 33
After xchg : aa = 33   bb = 22

[root@local cas]# ./xchg
Please input like : 100  200
-1  5
Before xchg : aa = -1   bb = 5
After xchg : aa = 5   bb = -1
```

代码规则为,输入2个数字,交换数字。

第一次运行。输入 22 33, 交换后, 输出 aa = 33 bb = 22。

第二次运行。输入-1 5, 交换后, 输出 aa = 5 bb = -1 。