# 指令说明

```
dec 指令表示自减。
dec 指令分为 8 位 decb、16 位 decw、32 位 dec1、64 位 decq。
dec 指令可以操作寄存器、内存。
```

语法格式 dec ee 表示 ee = ee - 1 。

# 用汇编代码分析

```
编写代码: dec.s
. data
int64 : .quad 7000
int32 : .1ong 6000
str64 : .string "int64 = %11d \n"
str64X : .string "int64 = %#11X \n"
str32 : .string "int32 = %d \n"
. text
.global main
main:
   pushq %rbp
   movq %rsp, %rbp
   #64位,操作寄存器
   movq $8000, %rbx
   decq %rbx
                      # 64 位。
   movq $str64, %rdi
   movq %rbx, %rsi
   callq printf
   #32位,操作寄存器
   movq $0x2222222555555555, %rbx # 64 位。占位
   dec1 %ebx
                      # 32 位。触发高位清 0
   movq $str64X, %rdi
   movq %rbx, %rsi
   callq printf
   # 16 位,操作寄存器
   movq $0x222222200000000, %rbx # 64 位。占位
```

```
# 16 位
decw %bx
movq $str64X, %rdi
movq %rbx, %rsi
callq printf
#8位,操作寄存器
movq $0x222222200000000, %rbx # 64 位。占位
decb %b1
                  #8位
movq $str64X, %rdi
movq %rbx, %rsi
callq printf
# 64 位,操作内存
decq int64(%rip)
                 # 64 位
movq $str64, %rdi
movq int64(%rip), %rsi
callq printf
# 32 位,操作内存
decl int32(%rip) # 32位
movq $str32, %rdi
mov1 int32(%rip), %esi
callq printf
popq %rbp
retq
```

## 编译代码:

gcc dec.s -o dec

### 运行代码:

[root@local self]# ./dec

int64 = 7999

int64 = 0X55555554

int64 = 0X22222220000FFFF

int64 = 0X2222222000000FF

int64 = 6999int32 = 5999

#### 分析结果:

24 MICHAICE	
汇编代码	结果和分析
# 64 位,操作寄存器	int64 = 7999
movq \$8000, %rbx	
decq %rbx # 64 位。	把 64 位 8000 写到 rbx。
movq \$str64, %rdi	64 位 rbx 自减。
movq %rbx, %rsi	结果为 7999。
callq printf	
# 32 位,操作寄存器	int64 = 0X55555554

movq \$0x2222222555555555, %rbx # 64位。占位	
dec1 %ebx # 32 位。触发高位清 0	把 64 位 0x222222255555555 写到 rbx。
movq \$str64X, %rdi	32位 ebx 自减。
movq %rbx, %rsi	触发高位清零,结果为 0X5555554。
	無及同型相令,
callq printf	•
# 16 位,操作寄存器	int64 = 0X22222220000FFFF
movq \$0x2222222200000000, %rbx # 64 位。占位	htt a.t. D. a. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
decw %bx # 16 位	把 64 位 0x2222222200000000 写到 rbx。
movq \$str64X, %rdi	16 位 bx 自减。
movq %rbx, %rsi	结果为 0X22222220000FFFF。
callq printf	低 16 位变化,从 0000 变为 FFFF。
	其他位不变,都为 22222220000。
#8位,操作寄存器	int64 = 0X22222222000000FF
movq \$0x22222222000000000, %rbx # 64 位。占位	
decb %b1 # 8位	把 64 位 0x22222222000000000 写到 rbx。
movq \$str64X, %rdi	8 位 bl 自减。
movq %rbx, %rsi	结果为 0X2222222000000FF。
callq printf	低 8 位变化, 从 00 变为 FF。
	其他位不变,都为 2222222000000。
# 64 位,操作内存	int64 = 6999
decq int64(%rip) # 64位	
movq \$str64, %rdi	64 位 int64 的初始值为 7000。
movq int64(%rip), %rsi	64 位 int64 自减。
callq printf	结果为 6999。
# 32 位, 操作内存	int32 = 5999
decl int32(%rip) # 32位	
movq \$str32, %rdi	32 位 int32 的初始值为 6000。
mov1 int32(%rip), %esi	32 位 int32 自减。
callq printf	结果为 5999。