动态库的本质

动态库的本质是代理。

动态库的核心为 GOT、PLT。代理通过 GOT、PLT 实现。

GOT 代理符号, GOT 为 64 位整数变量(即指针), 指向一个符号, 符号可以是变量、函数。

PLT 代理函数,实现延迟绑定,使用时才查找对应的函数,把函数地址更新到对应.got.plt 位置。

源码看不到 GOT、PLT。使用汇编、ELF、dump 查看 GOT、PLT。

访问符号时,如果符号有 GOT 代理,优先用 GOT 代理访问符号。

动态库,最终生成 so 文件,文件名称格式为 libxxx. so。

动态库使用 ELF 文件格式,包含 symbol、section、segment 等。

section . got 存放符号的代理

section .plt 存放延迟绑定的函数的代理 section .got.plt 存放延迟绑定的函数的地址

动态库被加载到内存映射区,实现多个进程共享。动态库在内存中,分为数据区、代码区,可以在进程的内存布局中查看。

数据区,每个进程私有。代码区,只读,多个进程共享。

程序加载时,查找依赖的动态库,重置 GOT 的值。程序运行时,延迟绑定 PLT,查找依赖的动态库函数,重置.got.plt的值。

用C程序简单模拟动态库

说明:模拟的代码,做了简化,仅为示例。动态库的真实情况更加复杂。

```
编写代码: mock_so.c
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdiib.h>
#include <stdiit.h>

// so 中的变量
int32_t so_param = 3333;

// 变量的代理。在 GOT
uint64_t so_param_GOT = (uint64_t)&so_param;

// 函数的代理。在 GOT
void so_func();
uint64_t so_func_GOT = (uint64_t)&so_func;
```

```
// so 中的函数
void so_func()
   // 用代理, 取变量的地址
   uint64_t param_addr = so_param_GOT;
   // 用代理, 取变量的值
   int32 t param value = *((int32 t *)param addr);
   // 用代理, 取函数的地址
   uint64_t func_addr = so_func_GOT;
   printf("\n == so_func() == \n");
   printf("so param addr = %#11x value = %d \n", param addr, param value);
   printf("so_func() addr = %#11x \n", func_addr);
   printf("\n");
// 重新定义一个变量。对应 so param
int32_t main_param = 0;
// 函数的代理。对应 so_func 。这里简单示意。
uint64_t so_func_PLT = 0;
int main()
   // 动态重定位。指向 main 的变量
   so param GOT = (uint64 t)&main param;
   // 动态重定位。指向 main 的变量
   so_func_GOT = (uint64_t)&so_func_PLT;
   // 初始化,把 so 的变量的值拷贝过来
   main_param = so_param;
   // 修改 main 的变量
   main param = 6666;
   // 动态重定位。这里省略动态查找函数的过程
   so_func_PLT = (uint64_t)&so_func;
   // 用代理,调用 so 的函数。这里简单示意。
   void (*tmp_func)();
   tmp_func = (void (*)())so_func_PLT;
   tmp_func();
   //----
   // 查看 so 的变量
```

```
uint64_t so_param_addr = (uint64_t)&so_param;
int32_t so_param_value = so_param;
// 查看 main 的变量
uint64_t main_param_addr = (uint64_t)&main_param;
int32_t main_param_value = main_param;
printf("\n == main() == \n");
                   addr = %#11x value = %d \n", so_param_addr, so_param_value);
printf("so_param
printf("main_param addr = %#11x value = %d \n", main_param_addr, main_param_value);
printf("\n");
//----
// 函数的地址
uint64_t so_func_addr = (uint64_t)&so_func;
uint64_t so_func_PLT_addr = (uint64_t)&so_func_PLT;
printf("so_func
                 addr = \%#11x \n'', so_func_addr);
printf("so func PLT addr = \#11x value = \#11x \n", so func PLT addr, so func PLT);
printf("\n");
// GOT 的地址和值
                     addr = %#11x value = %#11x \n", &so param GOT, so param GOT);
printf("so param GOT
printf("so func GOT
                      addr = \%#11x value = \%#11x \n", &so_func_GOT, so_func_GOT);
printf("\n");
return 0;
```

编译代码:

gcc mock_so.c -o mock_so

运行代码:

```
[root@192 so]# ./mock so
== so_func() ==
so param
          addr = 0x601068 value = 6666
so\_func() addr = 0x601070
== main() ==
             addr = 0x601048 value = 3333
so param
main_param addr = 0x601068 value = 6666
               addr = 0x4005bd
so_func
so_func_PLT
               addr = 0x601070 \text{ value} = 0x4005bd
so_param_GOT
               addr = 0x601050 \text{ value} = 0x601068
so func GOT
               addr = 0x601058 \text{ value} = 0x601070
```

so_param、main_param 是 2 个独立的变量,地址分别为 0x601048、0x601068,值分别为 3333、6666。 main_param 对应 so_param, main_param 用 so_param 初始化。main 程序可以修改 main_param, 不能修改 so_param。

变量的代理关系为 so_param_GOT > main_param 。 函数的代理关系为 so_func_GOT > so_func_PLT > so_func 。 可以使用代理访问被代理的符号。

so_param_GOT 的值为 0x601068,等于 main_param 的地址。 so_func_GOT 的值为 0x601070,等于 so_func_PLT 的地址。 so_func_PLT 的值为 0x4005bd,等于 so_func 的地址。

分析代码。


分类	代码部分	说明
动态库的定	// so 中的变量	动态库包含一个变量 so_param。
义部分	int32_t so_param = 3333;	动态库包含一个函数 so_func()。
		动态库生成一个代理 so_param_GOT, 指向变量
	// 变量的代理。在 GOT	so_param。
	uint64_t so_param_GOT =	动态库生成一个代理 so_func_GOT, 指向函数
	(uint64_t)&so_param;	so_func()。
	// 函数的代理。在 GOT	
	<pre>void so_func();</pre>	
	<pre>uint64_t so_func_GOT = (uint64_t)&so_func;</pre>	
	// so 中的函数	
	<pre>void so_func()</pre>	
main 的定义	// 重新定义一个变量。对应 so_param	main 包含一个变量 main_param,对应变量
部分	<pre>int32_t main_param = 0;</pre>	so_param.
		main 包含一个代理 so_func_PLT,对应函数
	// 函数的代理。对应 so_func 。这里简单示意。	so_func()。
	<pre>uint64_t so_func_PLT = 0;</pre>	
	int main()	
重置动态库	// 动态重定位。指向 main 的变量	代理 so_param_GOT,指向变量 so_param。
的 GOT	so_param_GOT = (uint64_t)&main_param;	代理 so_func_GOT,指向代理 so_func_PLT。
	// 动态重定位。指向 main 的变量	
	so_func_GOT = (uint64_t)&so_func_PLT;	
初始化变量	// 初始化,把 so 的变量的值拷贝过来	main_param 用 so_param 初始化。
	main_param = so_param;	
修改变量	// 修改 main 的变量	main_param 修改值。
	main_param = 6666;	
初始化 PLT	// 动态重定位。这里省略动态查找函数的过	PLT 有延迟绑定功能,这里没有实现,这里简单
	程	示例。
	so_func_PLT = (uint64_t)&so_func;	代理 so_func_PLT, 指向函数 so_func()。
main使用 PLT	// 用代理,调用 so 的函数。这里简单示意。	使用代理 so_func_PLT 找到动态库的函数,然后
	<pre>void (*tmp_func)();</pre>	调用函数。
	<pre>tmp_func = (void (*)())so_func_PLT;</pre>	
	tmp_func();	

```
対応 を使用 void so_func() 使用代理 so_param_GOT 找到动态库的变量,然后读值。

// 用代理,取变量的地址
    uint64_t param_addr = so_param_GOT;
    // 用代理,取变量的值
    int32_t param_value = *((int32_t
*)param_addr);
    // 用代理,取函数的地址
    uint64_t func_addr = so_func_GOT;
```

代理关系

动态库包含变量 so_param、函数 so_func。 动态库包含代理 so_param_GOT、代理 so_func_GOT。 main 包含变量 main_param、代理 so_func_PLT。 代理 so_param_GOT,初始指向变量 so_param。后续重置代理,指向变量 main_param。 代理 so_func_GOT,初始指向函数 so_func。后续重置代理,指向代理 so_func_PLT。 代理 so_func_PLT,延迟绑定,指向函数 so_func。



分析复杂的动态库

```
编写代码: shared_bird.h

#ifndef _SHARED_BIRD_H_

#define _SHARED_BIRD_H_

#include <unistd.h>

#include <stdio.h>

#include <stdib.h>

#include <stdiib.h>
```

```
// 占位。忽略。
extern int32_t shared_unused;
// main 使用此变量
extern int32_t shared_color;
// main 不使用此变量
extern int32_t shared_speed;
// 占位。忽略。
extern int32_t shared_unused2;
// main 使用此函数
extern void shared_dance();
// main 不使用此函数
extern void shared_smile();
// 小工具。输出符号的地址和值
void print symbol (char *desc, uint64 t addr, int32 t value)
   printf("%-20s addr = %#1411X", desc, addr);
   if (value != 0)
                 value = %#X ", value);
       printf("
   printf("\n");
#endif
```

```
编写代码: shared_bird.c
#include "shared_bird.h"

// 占位。忽略。
int32_t shared_unused = 0xA1A2A3A4;

// main 使用此变量
int32_t shared_color = 0xB1B2B3B4;

// 本地变量,外部不可见
static int32_t local_height = 0xC1C2C3C4;

// main 不使用此变量
int32_t shared_speed = 0x91929394;

// 占位。忽略。
int32_t shared_unused2 = 0x31323334;
```

```
// so 在内存的首地址。查看 elf 和 dump, 找到 local_func 的偏移。
#define so_base_addr ((uint64_t) & local_func - 0x00097c)
// 本地函数。外部不可见。
static void local func()
   printf("== shared section .GOT == \n");
   // 查看 elf 和 dump。用偏移找到 GOT 的地址。
   uint64 t got addr = so base addr + 0x201fb0;
   // 代理存放 64 位地址。依次遍历。
   uint64 t *got ptr = (uint64 t *)got addr;
   int k;
   for (k = 0; k < 8; k++)
       uint64_t *tmp_ptr = got_ptr + k;
       uint64 t tmp value = *tmp ptr;
       printf("GOT addr = %p value = %#1411X \n", tmp_ptr, tmp_value);
   printf("\n");
// main 不使用此函数
void shared_smile()
   printf("== shared smile() == \n");
// main 使用此函数
void shared_dance()
   // 取地址
   uint64 t color addr = (uint64 t)&shared color;
   uint64_t height_addr = (uint64_t)&local_height;
   uint64_t speed_addr = (uint64_t)&shared_speed;
   int tmp1 = 1111111;
   // 取值
   int32_t color_value = shared_color;
   int32_t height_value = local_height;
   int32_t speed_value = shared_speed;
   int tmp2 = 222222;
   // 查看初始的变量
   uint64_t color_addr_init = height_addr - 4;
   int32_t color_value_init = *((int32_t *)color_addr_init);
   // 共享函数的地址
   uint64 t shared dance addr = (uint64 t)&shared dance;
```

```
uint64 t shared smile addr = (uint64 t)&shared smile;
// 本地函数的地址
uint64_t local_func_addr = (uint64_t)&local_func;
// 查看 elf 和 dump, 找到 shared_dance 的偏移。
uint64 t shared dance addr init = so base addr + 0x000a19;
// 外部 so 的函数
// main 使用了函数 printf
uint64_t func_printf_addr = (uint64_t)&printf;
// main 没有使用函数 execvp
uint64_t func_execvp_addr = (uint64_t)&execvp;
int tmp3 = 333333;
printf("== shared dance() == \n");
print symbol("shared color", color addr, color value);
print_symbol("shared_color_init", color_addr_init, color_value_init);
print_symbol("local_height", height_addr, height_value);
print_symbol("shared_speed", speed_addr, speed_value);
print_symbol("local_func()", local_func_addr, 0);
print_symbol("shared_smile()", shared_smile_addr, 0);
print_symbol("shared_dance()", shared_dance_addr, 0);
print_symbol("shared_dance()_real", shared_dance_addr_init, 0);
print_symbol("printf()", func_printf_addr, 0);
print symbol("execvp()", func execvp addr, 0);
printf("\n");
// 调用本地函数
local_func();
```

```
编写代码; main.c
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include "shared_bird.h"

// 变量
int32_t main_month = 0xF1F2F3F4;

void main_print()
{
    // 占位。忽略。
    uint64_t unused2_addr = (uint64_t)&shared_unused2;
```

```
int tmp1 = 0x1111111;
   // 取地址
   uint64_t color_addr = (uint64_t)&shared_color;
   uint64 t month addr = (uint64 t)&main month;
   uint64_t shared_func_addr = (uint64_t)&shared_dance;
   // 外部 so 的函数 printf
   uint64_t func_printf_addr = (uint64_t)&printf;
   int tmp2 = 0x2222222;
   // 取值
   int32 t color value = shared color;
   int32_t month_value = main_month;
   int tmp3 = 0x3333333;
   printf("== main_print() == \n");
   print symbol("shared color", color addr, color value);
   print_symbol("main_month", month_addr, month_value);
   print_symbol("shared_dance()", shared_func_addr, 0);
   print_symbol("printf()", func_printf_addr, 0);
   printf("\n");
int main()
   // 修改动态库的变量
   shared\_color = 0x71727374;
   // 查看 ELF 文件, 找到 shared_dance 的. got. plt
   uint64_t shared_dance_GOT_PLT_addr = 0x000000601030;
   uint64_t *shared_dance_GOT_PLT_ptr = (uint64_t *) shared_dance_GOT_PLT_addr;
   // 调用 shared_dance() 之前,查看.got.plt 的值
   uint64 t shared dance GOT PLT value = *shared dance GOT PLT ptr;
   // 调用动态库的函数
   shared_dance();
   // 调用 shared dance() 之后, 查看. got. plt 的值
   printf("== main section .GOT.PLT == \n");
   uint64_t shared_dance_GOT_PLT_value2 = *shared_dance_GOT_PLT_ptr;
   printf("shared_dance_GOT_PLT before call = %#1411X \n", shared_dance_GOT_PLT_value);
   printf("shared dance GOT PLT after call = %#1411X \n", shared dance GOT PLT value2);
   printf("\n");
   // 调用 main 的函数
   main_print();
   // 休眠进程。方便查看内存布局。
   sleep (900000);
```

```
return 0;
编译代码:
# 生成动态库
gcc shared_bird.c -fPIC -shared -o libshared_bird.so
gcc shared bird. c -fPIC -shared -S -o libshared bird. so. s
# 动态库,放入默认库目录,刷新
cp libshared_bird.so /usr/lib && ldconfig
# 生成 main 程序
gcc main.c -L. -1shared bird -o main
gcc main.c -L. -lshared_bird -S -o main.s
# 生成 ELF 文件、dump 文件
objdump -D main > main.dump.txt
readelf -a main > main.elf.txt
objdump -D libshared_bird.so > libshared_bird.so.dump.txt
readelf -a libshared_bird.so > libshared_bird.so.elf.txt
运行代码:
[root@192 so]# ./main
== shared dance() ==
                                              value = 0X71727374
shared color
                                  0X60105C
                     addr =
shared_color_init
                     addr = 0X7F10BB5DA04C
                                              value = 0XB1B2B3B4
                                              value = 0XC1C2C3C4
local height
                     addr = 0X7F10BB5DA050
shared_speed
                     addr = 0X7F10BB5DA054
                                              value = 0X91929394
local func()
                     addr = 0X7F10BB3D897C
shared_smile()
                     addr = 0X7F10BB3D8A07
shared_dance()
                     addr =
                                  0X400700
shared dance() real addr = 0X7F10BB3D8A19
printf()
                     addr =
                                  0X4006F0
execvp()
                     addr = 0X7F10BB0D0260
== shared section .GOT ==
GOT
     addr = 0x7f10bb5d9fb0
                             value =
                                           0X4006F0
GOT
     addr = 0x7f10bb5d9fb8
                             value =
                                           0X400700
GOT
     addr = 0x7f10bb5d9fc0
                             value =
GOT
     addr = 0x7f10bb5d9fc8
                             value = 0X7F10BB3D8A07
GOT
     addr = 0x7f10bb5d9fd0
                             value =
                                           0X60105C
GOT
     addr = 0x7f10bb5d9fd8
                             value = 0X7F10BB5DA054
GOT
     addr = 0x7f10bb5d9fe0
                             value =
GOT
     addr = 0x7f10bb5d9fe8
                             value = 0X7F10BB0D0260
== main section .GOT.PLT ==
shared_dance_GOT_PLT before call =
                                         0X400706
shared dance GOT PLT after call = 0X7F10BB3D8A19
== main print() ==
```

shared_color	addr =	0X60105C	value = 0X71727374
main_month	addr =	0X601054	value = 0XF1F2F3F4
shared_dance()	addr =	0X400700	
printf()	addr =	0X4006F0	

进程的内存布局:

文正/正月1月1月1日・								
[root@192 so]# ps au	ux grep /m	nain						
root 57757 0.0	0 0.0 627	6 364	pts/3	S+	15:18	0:00 ./main		
root 58116 0.0	0.0 11281	2 980	pts/4	S+	15:24	0:00 grep	-color=auto /m	nain
[root@192 so]# cat /	/proc/57757/	maps						
00400000-00401000		r-xp		0	0000000		08:03	741917
/root/code/x86-asm/o	common2/so/m	nain						
00600000-00601000		rp		0	0000000		08:03	741917
/root/code/x86-asm/o	common2/so/m	nain						
00601000-00602000		rw-p		0	0001000		08:03	741917
/root/code/x86-asm/o	common2/so/m	nain						
7f10bb00a000-7f10bb	1ce000 r-xp	00000000	08:03	15928			/usr/1ib64/1i	ibc-2. 17. so
7f10bb1ce000-7f10bb3	3cd000p	001c4000	08:03	15928			/usr/1ib64/1i	ibc-2.17. so
7f10bb3cd000-7f10bb3	3d1000 rp	001c3000	08:03	15928			/usr/1ib64/1i	ibc-2. 17. so
7f10bb3d1000-7f10bb3	3d3000 rw-p	001c7000	08:03	15928			/usr/1ib64/1i	ibc-2. 17. so
7f10bb3d3000-7f10bb3	3d8000 rw-p	00000000	00:00	0				
7f10bb3d8000-7f10bb3	3d9000 r-xp	00000000	08:03	176935	52		/usr/lib/libs	shared_bird.so
7f10bb3d9000-7f10bb	5d9000р	00001000	08:03	176935	52		/usr/lib/libs	shared_bird.so
7f10bb5d9000-7f10bb	5da000 rp	00001000	08:03	176935	52		/usr/lib/libs	shared_bird.so
7f10bb5da000-7f10bb	5db000 rw-p	00002000	08:03	176935	552		/usr/lib/libs	shared_bird.so
7f10bb5db000-7f10bb	5fd000 r-xp	00000000	08:03	611075			/usr/lib64/lo	l−2. 17. so
7f10bb7f1000-7f10bb′	7f4000 rw-p	00000000	00:00	0				
7f10bb7fa000-7f10bb′	7fc000 rw-p	00000000	00:00	0				
7f10bb7fc000-7f10bb′	7fd000 rp	00021000	08:03	611075			/usr/1ib64/1d	d−2. 17. so
7f10bb7fd000-7f10bb′	7fe000 rw-p	00022000	08:03	611075			/usr/1ib64/1d	l-2. 17. so
7f10bb7fe000-7f10bb7	7ff000 rw-p	00000000	00:00	0				
7ffe383fc000-7ffe384	41d000 rw-p	00000000	00:00	0			[stack]	
7ffe38443000-7ffe384	445000 r-xp	00000000	00:00	0			[vdso]	
ffffffffff600000-ff	ffffffff6010	000 r-xp	0000000	0:00	0 0		[vsyscal1]	

分析结果:

查看内存布局, 重点关注数据区、代码区。

main程序的代码区	00400000-00401000 r-xp 00000000 08:03 741917
	/root/code/x86-asm/common2/so/main
main程序的只读数	00600000-00601000 rp 00000000 08:03 741917
据区	/root/code/x86-asm/common2/so/main
main程序的可读可	00601000-00602000 rw-p 00001000 08:03 741917
写数据区	/root/code/x86-asm/common2/so/main
动态库的代码区	7f10bb3d8000-7f10bb3d9000 r-xp 000000000 08:03 17693552
	/usr/lib/libshared_bird.so

动态库的只读数据	7f10bb5d9000-7f10bb5da000 rp 00001000 08:03 17693552
X	/usr/lib/libshared_bird.so
动态库的可读可写	7f10bb5da000-7f10bb5db000 rw-p 00002000 08:03 17693552
数据区	/usr/lib/libshared_bird.so

符号的代理关系图

为了简化说明,省略函数的入参、返回值等,重点查看动态库的符号。

动态库有共享的变量 shared_color, 生成对应的代理 shared_color_GOT。

动态库有共享的变量 shared speed, 生成对应的代理 shared speed GOT。

动态库有本地的变量 local height,不生成对应的代理。

动态库有本地的函数 local func(),不生成对应的代理。

动态库有共享的函数 shared_dance(), 生成对应的代理 shared_dance_GOT。


动态库有共享的函数 shared_smile(), 生成对应的代理 shared_smile_GOT。

main 依赖动态库的变量 shared_color, 生成一个隐式变量 shared_color, 并且把代理 shared_color_GOT 指向隐式变量 shared color。

main 不依赖动态库的变量 shared_speed,不修改代理 shared_speed_GOT。

main 依赖动态库的函数 shared_dance(), 生成 2 个隐式符号 shared_dance_PLT、shared_dance_GOT_PLT, 并且用 隐式符号 shared_dance_PLT 代理函数 shared_dance(),把代理 shared_dance_GOT 指向隐式符号 shared_dance_PLT。 main 不依赖动态库的函数 shared_smile(), 不生成对应的代理 PLT。

隐式符号 shared_dance_PLT, 延迟绑定函数,最后指向动态库的函数 shared_dance()。



动态库的符号和代理

查看文件 libshared_bird. so. elf. txt、libshared_bird. so. dump. txt,这里关注需要的符号。

```
查看符号表
```

```
Symbol table '.symtab' contains 68 entries:
   36: 0000000000202050
                            4 OBJECT LOCAL DEFAULT
                                                       23 local height
   37: 000000000000097c
                          139 FUNC
                                      LOCAL DEFAULT
                                                       11 local func
   53: 00000000000000000
                            0 FUNC
                                      GLOBAL DEFAULT UND printf@@GLIBC 2.2.5
   54: 000000000000019
                                      GLOBAL DEFAULT
                          454 FUNC
                                                       11 shared dance
   58: 0000000000000a07
                           18 FUNC
                                      GLOBAL DEFAULT
                                                       11 shared smile
   60: 00000000020204c
                            4 OBJECT GLOBAL DEFAULT
                                                       23 shared color
   61: 000000000202054
                            4 OBJECT GLOBAL DEFAULT
                                                       23 shared speed
   64: 00000000000000000
                            0 FUNC
                                      GLOBAL DEFAULT UND execvp@@GLIBC 2.2.5
```

查看 .got

查看 .plt

```
00000000000007d0 <.plt>:
        ff 35 32 18 20 00
7d0:
                                 pushq 0x201832(%rip)
                                                               # 202008 < GLOBAL OFFSET TABLE +0x8>
7d6:
        ff 25 34 18 20 00
                                        *0x201834(%rip)
                                                                # 202010 < GLOBAL OFFSET TABLE +0x10>
                                 jmpq
7dc:
        0f 1f 40 00
                                        0x0(\%rax)
                                 nop1
000000000000007e0 <print_symbol@plt>:
7e0:
        ff 25 32 18 20 00
                                        *0x201832(%rip)
                                                                # 202018 <print symbol@@Base+0x2016f3>
                                 jmpq
        68 00 00 00 00
7e6:
                                        $0x0
                                 pushq
        e9 e0 ff ff ff
                                        7d0 <.plt>
 7eb:
                                 jmpq
00000000000000800 <puts@plt>:
800:
        ff 25 22 18 20 00
                                        *0x201822(%rip)
                                                                # 202028 <puts@GLIBC 2.2.5>
                                 jmpq
        68 02 00 00 00
 806:
                                 pushq
                                        $0x2
80b:
        e9 c0 ff ff ff
                                        7d0 <.p1t>
                                 jmpq
00000000000000810 <printf@plt>:
810:
        ff 25 1a 18 20 00
                                                                # 202030 <printf@GLIBC_2.2.5>
                                 jmpq
                                        *0x20181a(%rip)
        68 03 00 00 00
816:
                                 pushq
                                        $0x3
81b:
        e9 b0 ff ff ff
                                 jmpq
                                        7d0 <.plt>
```

```
查看 .got.plt
```

```
Relocation section '.rela.plt' at offset 0x718 contains 6 entries:

Offset Info Type Sym. Value Sym. Name + Addend

000000202018 001200000007 R_X86_64_JUMP_SLO 0000000000000925 print_symbol + 0
```

符号名称	符号类型	说明	原始符号的地址	GOT 代理的地址
shared_color	OBJECT	共享变量	000000000020204c	000000201fd0
shared_speed	OBJECT	共享变量	0000000000202054	000000201fd8
local_height	OBJECT	本地变量	0000000000202050	本地变量没有 GOT 代理
shared_dance	FUNC	共享函数	00000000000000a19	000000201fb8
shared_smile	FUNC	共享函数	0000000000000a07	000000201fc8
local_func	FUNC	本地函数	000000000000097c	本地函数没有 GOT 代理
printf	FUNC	依赖其他动态库	延迟绑定。	000000201fb0
execvp	FUNC	依赖其他动态库	延迟绑定。	000000201fe8

动态库的函数 shared_dance()

查看文件 shared_bird.c、libshared_bird.so.s、libshared_bird.so.dump.txt。

源码 shared_bird.c	汇编文件 libshared_bird. so. s	dump 文 件
		libshared_bird.so.dump.txt
<pre>void shared_dance()</pre>	shared_dance:	0000000000000019 <shared_dance>:</shared_dance>
uint64_t color_addr =	movq	mov 0x2015a8(%rip),%rax
<pre>(uint64_t)&shared_color;</pre>	shared_color@GOTPCREL(%rip), %ra	# 201fd0 <shared_color@@base-0x7c></shared_color@@base-0x7c>
	X	mov %rax, -0x8 (%rbp)
	movq %rax, -8(%rbp)	
uint64_t height_addr =	leaq local_height(%rip), %rax	lea 0x20161d(%rip),%rax
<pre>(uint64_t)&local_height;</pre>	movq %rax, -16(%rbp)	# 202050 <local_height></local_height>
		mov %rax,-0x10(%rbp)
uint64_t speed_addr =	movq	mov 0x20159a(%rip),%rax
<pre>(uint64_t)&shared_speed;</pre>	shared_speed@GOTPCREL(%rip), %ra	# 201fd8 <shared_speed@@base-0x7c></shared_speed@@base-0x7c>
	х	mov %rax, -0x18(%rbp)
	movq %rax, -24(%rbp)	
int32_t color_value =	movq	mov 0x201580(%rip),%rax
shared_color;	shared_color@GOTPCREL(%rip), %ra	# 201fd0 <shared_color@@base-0x7c></shared_color@@base-0x7c>
	х	mov (%rax), %eax
	movl (%rax), %eax	mov %eax, -0x20(%rbp)
	mov1 %eax, -32(%rbp)	
int32_t height_value =	movl local_height(%rip), %eax	mov 0x2015f5(%rip), %eax
local_height;	mov1 %eax, -36(%rbp)	# 202050 <local_height></local_height>
		mov %eax, -0x24(%rbp)
int32_t speed_value =	movq	mov 0x201573(%rip),%rax
shared_speed;	shared_speed@GOTPCREL(%rip), %ra	# 201fd8 <shared_speed@@base-0x7c></shared_speed@@base-0x7c>
	x	mov (%rax), %eax
	movl (%rax), %eax	mov %eax, -0x28(%rbp)
	mov1 %eax, -40(%rbp)	
uint64_t	movq	mov 0x20152b(%rip),%rax
shared_dance_addr =	shared_dance@GOTPCREL(%rip), %ra	# 201fb8

<pre>(uint64_t)&shared_dance;</pre>	X		<share< th=""><th>ed_dance@@Base+0x20159f></th><th></th></share<>	ed_dance@@Base+0x20159f>	
	movq	%rax, -72(%rbp)	mov	%rax, -0x48 (%rbp)	
uint64_t	movq		mov	0x201530(%rip),%rax	
shared_smile_addr =	sh	ared_smile@GOTPCREL(%rip), %ra	# 201f	c8	
<pre>(uint64_t)&shared_smile;</pre>	X		<share< td=""><td>ed_smile@@Base+0x2015c1></td><td></td></share<>	ed_smile@@Base+0x2015c1>	
	movq	%rax, -80(%rbp)	mov	%rax,-0x50(%rbp)	
uint64_t local_func_addr =	leaq	local_func(%rip), %rax	1ea	-0x127(%rip),%rax	#
<pre>(uint64_t)&local_func;</pre>	movq	%rax, -88(%rbp)	97c <1	ocal_func>	
			mov	%rax,-0x58(%rbp)	
<pre>printf("== shared_dance()</pre>	call	puts@PLT	callq	800 <puts@plt></puts@plt>	
== \n");					
<pre>print_symbol("execvp()",</pre>	call	print_symbol@PLT	callq	7e0 <print_symbol@plt></print_symbol@plt>	
<pre>func_execvp_addr, 0);</pre>					
local_func();	call	local_func	callq	97c <local_func></local_func>	

结合 ELF 文件、汇编代码,总结动态库的符号的访问方式:

1、共享变量,使用GOT代理取地址、取值。

shared color 是动态库的共享变量。

取地址,使用 movq shared_color@GOTPCREL(%rip), %rax , shared_color@GOTPCREL 是 GOT 代理,其值为 shared_color 的地址。

取值,先使用 movq shared_color@GOTPCREL(%rip), %rax 取地址写入 rax,再使用 movl (%rax), %eax 取值写入 eax 。

2、本地变量,使用普通模式取地址、取值。

local height 是动态库的本地变量。

取地址,使用 leaq local height(%rip), %rax ,直接取 local height的rip相对地址。

取值,使用 movl local_height(%rip), %eax , 直接取 local_height的值。

3、共享函数,使用GOT代理取地址。

shared_dance()是共享函数。取地址,使用 movq shared_dance@GOTPCREL(%rip), %rax , 其中 shared_dance@GOTPCREL 是 GOT 代理。

shared_smile()是共享函数。取地址,使用 movq shared_smile@GOTPCREL(%rip), %rax , 其中 shared smile@GOTPCREL 是 GOT 代理。

4、本地函数,使用普通模式取地址。

local_func()是本地函数。取地址,使用 leaq local_func(%rip), %rax , 直接取 local_func的 rip 相对地址。

5、共享函数,使用PLT代理调用函数。

printf()是共享函数。调用函数,使用 call puts@PLT , 其中 puts@PLT 是 puts 的 PLT 代理。

6、本地函数,使用普通模式调用函数。

local func()是本地函数。调用函数,使用 call local func 。

动态库的 GOT 代理

进程启动多次,动态库在进程的内存布局可能发生变化。查看动态库的内存地址,需要使用相对偏移。

// so 在内存的首地址。查看 elf 和 dump, 找到 local func 的偏移。

#define so_base_addr ((uint64_t) & local_func - 0x00097c)

local func()是本地函数,其地址在动态库的内存范围内。

查看 libshared_bird. so. elf. txt, 找到符号 local_func 的描述, 地址为 000000000000007c, 含义是在动态库的

内存偏移。 37: 000000000000007c 139 FUNC LOCAL DEFAULT 11 local func 符号 local func 的当前地址,减去 local func 的偏移,等于动态库的首地址。 查看 libshared_bird. so. elf. txt, printf 的 GOT 的偏移为 000000201fb0。动态库的首地址加上 GOT 的偏移,等于 GOT 的地址。 // 查看 elf 和 dump。用偏移找到 GOT 的地址。 uint64 t got addr = so base addr + 0x201fb0; 查看 libshared bird. so. elf. txt, 找到 GOT 列表。 Relocation section '.rela.dyn' at offset 0x5c8 contains 14 entries: Offset Info Type Sym. Value Sym. Name + Addend 000000201fb0 000400000006 R X86 64 GLOB DAT 00000000000000 printf@GLIBC 2.2.5 + 0

许多 GOT 在一起,使用指针依次遍历,输出 GOT 的地址和值。

// 代理存放 64 位地址。依次遍历。

uint64_t *got_ptr = (uint64_t *)got_addr;

查看输出的结果。GOT 的地址,都在动态库的数据区。GOT 的值,有些在低地址因为被 main 加载时重置了。

000000201fe0 000600000006 R_X86_64_GLOB_DAT 00000000000000 _Jv_RegisterClasses + 0

== shared section .GOT == GOT addr = 0x7f10bb5d9fb0value = 0X4006F0 GOT addr = 0x7f10bb5d9fb8value = 0X400700 GOT addr = 0x7f10bb5d9fc0value = GOT addr = 0x7f10bb5d9fc8value = 0X7F10BB3D8A07GOT addr = 0x7f10bb5d9fd0value = 0X60105C GOT addr = 0x7f10bb5d9fd8value = 0X7F10BB5DA054GOT addr = 0x7f10bb5d9fe0GOT addr = 0x7f10bb5d9fe8value = 0X7F10BB0D0260

问题: shared color、shared speed 都是共享变量,为什么打印出来的地址差别很大?

shared_color addr = 0X60105C value = 0X71727374 shared_speed addr = 0X7F10BB5DA054 value = 0X91929394

共享变量,使用GOT代理取地址。

main 使用了 shared_color, 所以在 main 的数据区新建一个隐式符号对应 shared_color。然后把动态库的 shared_color 的 GOT 代理指向隐式符号。

main 没有使用 shared speed, 所以没有修改动态库的 shared speed 的 GOT 代理。

查看打印的动态库的 GOT 信息, shared_color 的 GOT 的值为 0X60105C, shared_speed 的 GOT 的值为 0X7F10BB5DA054。 正好等于符号 shared_color、shared_speed 的地址。

GOT addr = 0x7f10bb5d9fd0 value = 0X60105CGOT addr = 0x7f10bb5d9fd8 value = 0X7F10BB5DA054

问题: shared_smile()、shared_dance()都是共享函数,为什么打印出来的地址差别很大?

shared_smile() addr = 0X7F10BB3D8A07 shared_dance() addr = 0X400700 共享函数,使用GOT代理取地址。

main 使用了 shared_dance(), 所以在 main 的代码区新建一个 PLT 代理。然后把动态库的 shared_dance()的 GOT 代理指向 PLT 代理。

main 没有使用 shared_smile(), 所以没有修改动态库的 shared_smile()的 GOT 代理。

查看打印的动态库的 GOT 信息, shared_dance()的 GOT 的值为 0X400700, shared_smile()的 GOT 的值为 0X7F10BB3D8A07。正好等于符号 shared dance()、shared smile()的地址。

```
GOT addr = 0x7f10bb5d9fb8 value = 0X400700
GOT addr = 0x7f10bb5d9fc8 value = 0X7f10BB3D8A07
```

main 文件的符号和代理

查看文件 main. elf. txt、main. dump. txt,这里关注需要的符号。

查看符号表

```
Symbol table '.symtab' contains 73 entries:
   Num:
           Value
                          Size Type
                                       Bind
                                              Vis
                                                       Ndx Name
    47: 000000000040082d
                            83 FUNC
                                       GLOBAL DEFAULT
                                                        13 print symbol
    50: 0000000000000000
                             0 FUNC
                                       GLOBAL DEFAULT
                                                       UND puts@@GLIBC 2.2.5
    52: 0000000000601054
                             4 OBJECT GLOBAL DEFAULT
                                                        24 main month
    54: 0000000004006f0
                             0 FUNC
                                       GLOBAL DEFAULT
                                                       UND printf@@GLIBC 2.2.5
                             0 FUNC
                                       GLOBAL DEFAULT
    55: 0000000000400700
                                                       UND shared dance
    56: 0000000000601058
                             4 OBJECT GLOBAL DEFAULT
                                                        25 shared unused2
    66: 000000000400949
                           157 FUNC
                                       GLOBAL DEFAULT
                                                        13 main
    67: 000000000060105c
                             4 OBJECT GLOBAL DEFAULT
                                                        25 shared color
    68: 0000000000601060
                                      GLOBAL DEFAULT
                             4 OBJECT
                                                        25 shared unused
    70: 00000000000000000
                             0 FUNC
                                                       UND sleep@@GLIBC_2.2.5
                                       GLOBAL DEFAULT
    72: 0000000000400880
                           201 FUNC
                                       GLOBAL DEFAULT
                                                        13 main print
```

查看符号复制

```
Relocation section '.rela.dyn' at offset 0x590 contains 4 entries:

0ffset Info Type Sym. Value Sym. Name + Addend
000000601058 000f00000005 R_X86_64_COPY 000000000601058 shared_unused2 + 0
00000060105c 001000000005 R_X86_64_COPY 000000000060105c shared_color + 0
000000601060 000b00000005 R_X86_64_COPY 0000000000601060 shared_unused + 0
```

查看 .plt

```
000000000004006c0 <.plt>:
                                                                                                  601008
  4006c0:
            ff 35 42 09 20 00
                                     pushq
                                                  0x200942 (%rip)
                                                                                              #
< GLOBAL OFFSET TABLE +0x8>
  4006c6:
           ff 25 44 09 20 00
                                                   *0x200944(%rip)
                                                                                                  601010
                                      jmpq
< GLOBAL OFFSET TABLE +0x10>
  4006cc:
            0f 1f 40 00
                                             0x0 (%rax)
                                     nop1
00000000004006e0 <puts@plt>:
            ff 25 3a 09 20 00
  4006e0:
                                             *0x20093a(%rip)
                                                                     # 601020 <puts@GLIBC 2.2.5>
                                      jmpq
  4006e6:
            68 01 00 00 00
                                      pushq
                                             $0x1
  4006eb:
           e9 d0 ff ff ff
                                             4006c0 <.plt>
                                      jmpq
```

```
00000000004006f0 <printf@plt>:
           ff 25 32 09 20 00
  4006f0:
                                    jmpq
                                           *0x200932(%rip)
                                                                  # 601028 <printf@GLIBC_2.2.5>
 4006f6: 68 02 00 00 00
                                    pushq $0x2
 4006fb: e9 c0 ff ff ff
                                           4006c0 <. p1t>
                                    jmpq
0000000000400700 <shared dance@plt>:
  400700:
           ff 25 2a 09 20 00
                                                                  # 601030 <shared dance>
                                           *0x20092a(%rip)
                                    jmpq
           68 03 00 00 00
  400706:
                                    pushq
                                          $0x3
```

4006c0 <.plt>

查看 .got.plt

40070b: e9 b0 ff ff ff

Relocation section '.rela.plt' at offset 0x5f0 contains 7 entries:

Offset Info Type Sym. Value Sym. Name + Addend

000000601020 000200000007 R_X86_64_JUMP_SL0 0000000000000000 puts@GLIBC_2.2.5 + 0

000000601028 000800000007 R_X86_64_JUMP_SL0 00000000004006f0 printf@GLIBC_2.2.5 + 0

000000601030 000900000007 R_X86_64_JUMP_SL0 0000000000400700 shared_dance + 0

符号名称	符号类型	说明	符号的地址
shared_color	OBJECT	复制动态库的符号	0000000000060105c
shared_dance@plt	FUNC	shared_dance 的 PLT 代理	0000000000400700
printf@plt	FUNC	printf的PLT代理	00000000004006f0
main_month	OBJECT	本地变量	0000000000601054
main_print	FUNC	本地函数	0000000000400880
main	FUNC	本地函数	0000000000400949

jmpq

main 文件的函数 main_print()

查看文件 main. c、main. s、main. dump. txt。

源码 main. c	汇编文件	‡ main.s	dump 文	文件 main. dump. txt		
<pre>void main_print()</pre>	main_print: (0000000000400880 <main_print>:</main_print>			
uint64_t color_addr =	movq	\$shared_color, -32(%rbp)	movq	\$0x60105c, -0x20(%rbp)		
<pre>(uint64_t)&shared_color;</pre>						
uint64_t month_addr =	movq	<pre>\$main_month, -40(%rbp)</pre>	movq	\$0x601054, -0x28 (%rbp)		
(uint64_t)&main_month;						
uint64_t shared_func_addr =	movq	\$shared_dance, -48(%rbp)	movq	\$0x400700, -0x30 (%rbp)		
<pre>(uint64_t)&shared_dance;</pre>						
int32_t color_value =	mov1	<pre>shared_color(%rip), %eax</pre>	mov	0x200790(%rip), %eax	#	
shared_color;	mov1	%eax, -64(%rbp)	60105c	<pre>⟨shared_color⟩</pre>		
			mov	%eax, -0x40 (%rbp)		
int32_t month_value =	mov1	main_month(%rip), %eax	mov	0x20077f(%rip), %eax	#	
main_month;	mov1	%eax, -68(%rbp)	601054	<main_month></main_month>		
			mov	%eax, -0x44 (%rbp)		

结合 ELF 文件、汇编代码,总结主程序中符号的访问方式:

- 1、主程序依赖动态库的共享变量,在主程序的数据区创建一个变量副本,复制共享变量的值。
- 2、主程序依赖动态库的共享函数,在主程序的代码区创建一个PLT代理,在主程序的数据区创建一个.got.plt,

实现延迟绑定。

3、共享变量、本地变量,取地址的方式相同。

shared_color 是动态库的共享变量。取地址,使用 movq \$shared_color, -32(%rbp) 。直接使用数据区的副本。main_month 是本地变量。取地址,使用 movq \$main_month, -40(%rbp) 。

4、共享变量、本地变量,取值的方式相同。

shared_color 是动态库的共享变量。取值,使用 movl shared_color(%rip), %eax 。直接使用数据区的副本。main month 是本地变量。取值,使用 movl main month(%rip), %eax 。

5、共享函数,取地址使用PLT代理。

shared dance()是动态库的共享函数。

取地址, 使用 movq \$shared dance, -48(%rbp), 等于 movq \$0x400700, -0x30(%rbp)。

地址 0x400700 表示 PLT 代理 000000000400700 〈shared dance@plt〉。

动态库的 PLT 代理

main 使用动态库的函数 shared dance()。

main 创建一个 PLT 代理 shared_dance@plt, 在代码区。plt 的第一行跳转到.got.plt 601030。

0000000000400700 <shared_dance@plt>:

400700: ff 25 2a 09 20 00 jmpq *0x20092a(%rip) # 601030 <shared_dance>

400706: 68 03 00 00 00 pushq \$0x3

40070b: e9 b0 ff ff ff jmpq 4006c0 <.plt>

main 创建一个.got.plt,在数据区,存放函数跳转地址。

000000601030 000900000007 R X86 64 JUMP SLO 000000000400700 shared dance + 0

在调用函数 shared dance()的前后,打印.got.plt 的值,值发生变化。

shared dance GOT PLT before call = 0X400706

shared_dance_GOT_PLT after call = OX7F10BB3D8A19

调用函数之前,.got.plt 的值为 0X400706,等于 shared dance@plt 的第二行的地址。

调用函数的过程中,实现延迟绑定。把函数的编号 0x3 入栈,然后执行查找函数,把函数的真实地址写到.got.plt。调用函数之后,.got.plt 的值为 0X7F10BB3D8A19 ,等于动态库的函数的真实地址。

shared dance() real addr = 0X7F10BB3D8A19

后续调用函数 shared_dance(), 先跳转到 400700, 后跳转到 0X7F10BB3D8A19。

问题:如何找到动态库的函数 shared_dance()的真实地址?

找到动态库的起始地址。使用本地函数的地址减去偏移。

// so 在内存的首地址。查看 elf 和 dump, 找到 local func 的偏移。

#define so base addr ((uint64 t) & local func - 0x00097c)

在 ELF 中找到函数 shared_dance()的偏移。

Symbol table '.symtab' contains 68 entries:

Num: Value Size Type Bind Vis Ndx Name

54: 00000000000019 454 FUNC GLOBAL DEFAULT 11 shared dance

计算: 动态库的起始地址 + 函数的偏移 = 函数的真实地址

// 查看 elf 和 dump, 找到 shared_dance 的偏移。

uint64_t shared_dance_addr_init = so_base_addr + 0x000a19;