## 指令说明

```
左移指令,包括逻辑左移指令、算术左移指令。
```

shl 指令表示逻辑左移指令。

shl 指令分为8位 shlb、16位 shlw、32位 shll、64位 shlq。

shl 指令可以操作寄存器、内存。

sal 指令表示算术左移指令。

sal 指令分为 8 位 salb、16 位 salw、32 位 sall、64 位 salq。

sal 指令可以操作寄存器、内存。

逻辑左移指令,右侧补 0。 算术左移指令,右侧补 0。

# 用汇编代码分析

```
编写代码: left.s
. data
num32:
   .long 0x0
num64:
   .quad 0x0
str_num32 :
   .string " int32 = \%#X \n"
str_num64 :
    .string " int64 = \%#11X \n"
str num32 cmp : # 对比
    .string " int32 sh1 = %\#X sa1 = \%\#X \setminus n"
.text
.global main
main:
    pushq %rbp
   movq %rsp, %rbp
   subq $64 , %rsp
```

```
#32位。操作寄存器
mov1 $0x88888888, %r8d
sh11 $8, %r8d
                    #逻辑左移
movq $str_num32 , %rdi
mov1 %r8d , %esi
callq printf
# 32 位。操作栈内存
mov1 $0x77777777, -4(%rbp)
shll $8, -4(%rbp)
                # 逻辑左移
movq $str_num32 , %rdi
mov1 - 4 (\%rbp) , %esi
callq printf
# 32 位。操作数据段内存
shll $8, num32(%rip) # 逻辑左移
movq $str_num32 , %rdi
mov1 num32(%rip) , %esi
callq printf
# 64 位。移动 32 位。操作寄存器
movq $0x33333335555555, %rcx
sh11 $8 , %ecx
                    #逻辑左移。高位清0
movq $str_num64 , %rdi
movq %rcx , %rsi
callq printf
#64位。移动32位。操作数据段
movq $0x33333335555555, %rcx
movq %rcx , num64(%rip)
shll $8 , num64(%rip)
                   #逻辑左移。
movq $str num64, %rdi
movq num64(%rip), %rsi
callq printf
# 32 位。操作寄存器。右侧低位为 1
mov1 $0x111111111, %ebx
sh11 $8 , %ebx
                    #逻辑左移
mov1 $0x111111111, %r8d
sall $8 , %r8d
                    # 算术左移
movq $str num32 cmp , %rdi
mov1 %ebx , %esi
mov1 %r8d , %edx
callq printf
#64位。操作寄存器
movq $0x222222233333333, %rcx
                     #逻辑左移。
shlq $16, %rcx
```

```
movq $str_num64 , %rdi
movq %rcx , %rsi
callq printf
# 16 位。操作寄存器
mov1 $0x55667788, %ebx
shlw $4, %bx
                      #逻辑左移。
movq $str_num32, %rdi
mov1 %ebx, %esi
callq printf
#8位。操作寄存器
mov1 $0x55667788, %ebx
sh1b $4, %b1
                      #逻辑左移。
movq $str_num32, %rdi
mov1 %ebx, %esi
callq printf
addq $64 , %rsp
popq %rbp
retq
```

#### 编译代码:

gcc left.s -o left

## 运行代码:

[root@local shift]#./left
int32 = 0X88888800

int32 = 0X77777700

int32 = 0X66666600

int64 = 0X55555500

int64 = 0X333333355555500

int32 sh1 = 0X111111100 sa1 = 0X111111100

int64 = 0X2222333333330000

int32 = 0X55667880

int32 = 0X55667780

## 分析结果:

汇编代码	结果和分析
# 32 位。操作寄存器	int32 = 0X88888800
mov1 \$0x888888888, %r8d	
shll \$8, %r8d # 逻辑左移	shll 指令,逻辑左移。
	操作寄存器 r8d。
	0x88888888 逻辑左移 8 位,结果为 0X88888800。
# 32 位。操作栈内存	int32 = 0X77777700
movl \$0x77777777, -4(%rbp)	
shll \$8 , -4(%rbp) # 逻辑左移	shll 指令,逻辑左移。
	操作栈内存-4(%rbp)。
	0x7777777 逻辑左移 8 位,结果为 0X77777700。

# 32 位。操作数据段内存	int32 = 0X66666600
mov1 \$0x666666666666666666666666666666666666	
shll \$8 , num32(%rip) # 逻辑左移	shll 指令,逻辑左移。
	操作数据段内存 num32。
	0x666666666 逻辑左移 8 位,结果为 0X66666600。
# 64 位。移动 32 位。操作寄存器	int64 = 0X55555500
movq \$0x333333355555555, %rcx	
shl1 \$8, %ecx # 逻辑左移。高位清 0	shll 指令,逻辑左移。
	操作寄存器 ecx。
	sh11 操作通用寄存器,触发高位清 0。
	0x3333333355555555 的低 32 位逻辑左移 8 位,结果为
	0X55555500°
# 64 位。移动 32 位。操作数据段	int64 = 0X333333355555500
movq \$0x3333333355555555, %rcx	
movq %rcx , num64(%rip)	shl1 指令,逻辑左移。
shll \$8 , num64(%rip) # 逻辑左移。	操作数据段 num64。操作低 32 位。
	0x3333333355555555 的低 32 位逻辑左移 8 位,结果为
	0X333333355555500。
	高 32 位,没有变化,都为 333333333。
	低 32 位,发生变化,从 55555555 变为 55555500。
# 32 位。操作寄存器。右侧低位为 1	int32 sh1 = 0X111111100 sa1 = 0X111111100
mov1 \$0x111111111, %ebx	1 11 HC A NIII + 14
shll \$8 , %ebx # 逻辑左移	sh11 指令,逻辑左移。
movl \$0x111111111, %r8d sall \$8 , %r8d # 算术左移	sall 指令,算术左移。
Sall \$6 , Mrou # 异小工的	0x11111111 逻辑左移 8 位、算术左移 8 位,结果相同,都为 0X11111100。
# 64 位。操作寄存器	int64 = 0X2222333333330000
movq \$0x2222222333333333, %rcx	
shlq \$16 , %rcx # 逻辑左移。	shlq 指令,逻辑左移。操作 64 位。
	0x2222222333333333 逻辑左移 16 位,结果为
	0X2222333333330000。
# 16 位。操作寄存器	int32 = 0X55667880
mov1 \$0x55667788, %ebx	
shlw \$4, %bx # 逻辑左移。	shlw 指令,逻辑左移。
	0x55667788 的低 16 位逻辑左移 4 位,结果为 0X55667880。
	高 16 位,没有变化,都为 5566。
	低 16 位,发生变化,从 7788 变为 7880。
#8位。操作寄存器	int32 = 0X55667780
mov1 \$0x55667788, %ebx	Las Ne A Simple Laste
shlb \$4, %bl # 逻辑左移。	shlb 指令,逻辑左移。
	0x55667788 的低 8 位逻辑左移 4 位,结果为 0X55667780。
	高 24 位,没有变化,都为 556677。
	低 8 位,发生变化,从 88 变为 80。

64 位 0x3333333555555555,sh11 逻辑左移 8 位,操作寄存器、操作内存,结果不同。

操作寄存器,结果为0X55555500。

操作内存,结果为 0X3333333555555500。

sh11 是 32 位指令,操作通用寄存器,触发 64 位寄存器高位清零。

左移指令,操作对应的位数。 比如,32位0x55667788,写到32位寄存器ebx。 shlb \$4,%bl 操作低8位,结果为0X55667780。 高24位,没有变化,都为556677。 低8位,发生变化,从88变为80。