## percpu 的含义和示意图


percpu 是 per cpu param 的缩写,表示每个 CPU 有独立的变量空间,实现 CPU 隔离。(这里的 CPU 指 CPU 核) percpu 是提高并发、优化性能的重要方式。1 inux 把任务调度到 CPU 执行,每个 CPU 操作自己的 percpu 变量。因为 percpu 变量不会被多个 CPU 共享,所以不需要互斥锁。

linux 源码使用了很多 percpu, 实现极致性能优化。

上层软件也可以使用自定义 percpu, 关键在于找到 CPU 编号, 分配 percpu 变量。

percpu 分为静态 percpu、动态 percpu 等。这里分析静态 percpu。

### percpu 的示意图:



percpu 的实现过程:

使用 LDS 脚本, 收集 percpu 变量, 放入 percpu section。

使用 CPU 数量和 percpu section 大小, 生成 percpu 数组。

使用当前的 CPU 编号和 percpu 变量的地址偏移,获得 percpu 变量的指针,就能读写 percpu 变量。

### linux 源码中的 percpu

文件 linux-5.6.3/include/asm-generic/percpu.h。

```
#define PER_CPU_BASE_SECTION ".data..percpu"
```

/\*

- \* per cpu offset() is the offset that has to be added to a
- \* percpu variable to get to the instance for a certain processor.

\*

- \* Most arches use the \_\_per\_cpu\_offset array for those offsets but
- \* some arches have their own ways of determining the offset (x86\_64, s390).

\*/

```
#ifndef __per_cpu_offset
extern unsigned long __per_cpu_offset[NR_CPUS];
#define per_cpu_offset(x) (__per_cpu_offset[x])
#endif
#define my cpu offset per cpu offset(raw smp processor id())
#define arch_raw_cpu_ptr(ptr) SHIFT_PERCPU_PTR(ptr, __my_cpu_offset)
文件 linux-5.6.3/include/linux/percpu-defs.h。
#define DEFINE PER CPU(type, name)
    DEFINE_PER_CPU_SECTION(type, name, "")
#define DEFINE_PER_CPU_SECTION(type, name, sec)
    __PCPU_ATTRS(sec) __typeof__(type) name
#define __PCPU_ATTRS(sec)
    __percpu __attribute__((section(PER_CPU_BASE_SECTION sec))) \
   PER_CPU_ATTRIBUTES
#define SHIFT PERCPU PTR( p, offset)
    RELOC_HIDE((typeof(*(__p)) __kernel __force *)(__p), (__offset))
#define per_cpu_ptr(ptr, cpu)
({
    __verify_pcpu_ptr(ptr);
    SHIFT PERCPU PTR((ptr), per cpu offset((cpu)));
})
#define per cpu(var, cpu) (*per cpu ptr(&(var), cpu))
文件 linux-5.6.3/drivers/clocksource/timer-riscv.c。
static DEFINE_PER_CPU(struct clock_event_device, riscv_clock_event) = {
                   = "riscv timer clockevent",
                   = CLOCK_EVT_FEAT_ONESHOT,
   . features
   .rating
                   = 100,
    .set_next_event = riscv_clock_next_event,
};
/* called directly from the low-level interrupt handler */
void riscv timer interrupt(void)
    struct clock_event_device *evdev = this_cpu_ptr(&riscv_clock_event);
    csr_clear(CSR_IE, IE_TIE);
    evdev->event handler(evdev);
```

# 使用 C 和汇编实现自定义的 percpu

```
编写代码: percpu.c
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sched.h>
#include <stdint.h>
#include <string.h>
#include <pthread.h>
// cpu 核的总数
#define cpu_total_count() sysconf(_SC_NPROCESSORS_ONLN)
// 当前的 cpu 编号
#define cpu_current_no() sched_getcpu()
struct cat_t
   uint32_t color;
   uint32_t speed;
};
// 自定义 section
attribute ((section("my percpu"))) struct cat t per cat;
__attribute__((section("my_percpu"))) uint64_t per_load;
```

```
uint32 t per begin; // 记录 section 的开始地址
uint32_t per_end; // 记录 section 的结束地址
int cpu_total; // cpu 核的总数
int section size; // 自定义 section 的大小
void *array_ptr; // 数组
// 生成数组
void build_array()
   // 自定义 section 的大小
   section_size = (uint64_t)&per_end - (uint64_t)&per_begin;
   // 数组大小
   int array_size = section_size * cpu_total;
   // 申请整块内存
   array_ptr = malloc(array_size);
   memset (array ptr, 0, array size);
   printf(" cpu_total = %d \n", cpu_total);
   printf(" section_size = %d \n", section_size);
   printf(" array_ptr = %p \n\n", array_ptr);
// 获得 percpu 的变量
struct cat_t *get_per_cat()
   // 获得当前的 CPU 编号
   int cpu_curr = cpu_current_no();
   // 找到 CPU 编号对应的 percpu 数组元素
   void *array_element = array_ptr + section_size * cpu_curr;
   // 找到变量的地址偏移
   int offset = (uint64_t)&per_cat - (uint64_t)&per_begin;
   // 找到变量的地址
   void *cat addr = array element + offset;
   // 获得变量指针
   return (struct cat t *) cat addr;
// 获得 percpu 的变量
uint64_t *get_per_load()
   // 当前 CPU 编号
   int cpu curr = cpu current no();
   // 找到 CPU 编号对应的数组元素
   void *array_element = array_ptr + section_size * cpu_curr;
   // 找到地址偏移
   int offset = (uint64_t)&per_load - (uint64_t)&per_begin;
   // 找到变量地址
   void *count_addr = array_element + offset;
   // 转换类型
```

```
return (uint64_t *)count_addr;
// 打印 percpu 的数组
void print array()
   printf("\n");
   // 遍历每个 CPU
   for (int n = 0; n < cpu_total; ++n)
       // 数组元素
       void *array_element = array_ptr + section_size * n;
       // 找到地址偏移
       int offset_cat = (uint64_t)&per_cat - (uint64_t)&per_begin;
       int offset_load = (uint64_t)&per_load - (uint64_t)&per_begin;
       // 找到变量地址
       struct cat t *cat = (struct cat t *) (array element + offset cat);
       uint64_t *load = (uint64_t *) (array_element + offset_load);
       printf(" CPU = %d array_element = %p load = %llu cat.speed = %u \n",
              n, array_element, *load, cat->speed);
// 线程的函数
void *thread_func(void *param)
   char *name = (char *)param;
   for (int m = 0; m < 3; ++m)
       // 当前 CPU 编号
       int cpu curr = cpu current no();
       printf(" %s on CPU = %d .", name, cpu_curr);
       // 增加负载
       uint64 t *load = get per load();
       printf(" load = %p .", load);
       ++(*load);
       // 和上一步相同操作,方便对比。
       struct cat_t *cat = get_per_cat();
       printf(" cat = p \ n", cat);
       ++(cat->speed);
       // 手动触发线程调度。可能调度到不同的 CPU
       sleep(1);
int main()
```

```
cpu_total = cpu_total_count();
// 构建数组
build_array();

pthread_t t1;
pthread_create(&t1, NULL, thread_func, "Thread-1");
pthread_t t2;
pthread_create(&t2, NULL, thread_func, "Thread-2");

pthread_join(t1, NULL);
pthread_join(t2, NULL);

print_array();
free(array_ptr);
return 0;
}
```

```
编写脚本: percpu.lds
```

```
SECTIONS {
    section_my_percpu : /* 自定义 section */
    {
        per_begin = . ; /* 开始地址 */
        *(my_percpu) ; /* 收集符号 */
        per_end = . ; /* 结束地址 */
    }
}
```

### 编译代码:

```
gcc percpu.c percpu.lds -1pthread -std=gnu99 -o percpu
readelf -a percpu > percpu.elf.txt
```

#### 运行代码:

```
[root@local percpu]# ./percpu
cpu_total = 3
section_size = 16
array_ptr = 0x13a5010

Thread-1 on CPU = 0 . load = 0x13a5018 . cat = 0x13a5010
Thread-2 on CPU = 2 . load = 0x13a5038 . cat = 0x13a5030
Thread-2 on CPU = 1 . load = 0x13a5028 . cat = 0x13a5020
Thread-1 on CPU = 1 . load = 0x13a5028 . cat = 0x13a5020
Thread-2 on CPU = 1 . load = 0x13a5028 . cat = 0x13a5020
Thread-2 on CPU = 1 . load = 0x13a5028 . cat = 0x13a5020
Thread-1 on CPU = 2 . load = 0x13a5038 . cat = 0x13a5030

CPU = 0 array_element = 0x13a5010 load = 1 cat.speed = 1
CPU = 1 array_element = 0x13a5020 load = 3 cat.speed = 3
CPU = 2 array_element = 0x13a5030 load = 2 cat.speed = 2
```

### 分析结果:

查看文件 percpu. elf. txt, 找到 percpu 的 section 和 symbol。

section\_my\_percpu 的编号是 27。变量 per\_begin\per\_cat\per\_end\per\_load 所在的 section 的编号是 27。section 正常匹配。

#### Section Headers: [Nr] Name Type Address Offset Size EntSize Flags Link Info Align 0000000000a020a0 000020a0 [27] section\_my\_percpu PROGBITS 000000000000010 000000000000000 WA Symbol table '.symtab' contains 85 entries: Value Size Type Num: Vis Ndx Name 58: 0000000000a020a0 4 OBJECT GLOBAL DEFAULT 27 per\_begin 62: 0000000000a020a0 8 OBJECT GLOBAL DEFAULT 27 per cat 75: 0000000000a020b0 4 OBJECT GLOBAL DEFAULT 27 per end 82: 0000000000a020a8 8 OBJECT GLOBAL DEFAULT 27 per load

#### 查看运行结果。

CPU 数量为 3, percpu section 的大小为 16 字节, percpu 数组的地址为 0x13a5010。

线程 1 在 CPU 0、CPU 1、CPU 2 上面运行。线程 2 在 CPU 1、CPU 2 上面运行。

CPU 运行次数不均匀。CPU 0运行了1次,CPU 1运行了3次,CPU 2运行了2次。

每个 CPU 的 percpu 变量, load 等于 cat. speed, 读写过程没有加锁,没有发生覆盖写。

#### percpu 的实现步骤:

第一步,生成 percpu section。

使用 section 标记修饰 percpu 变量, attribute ((section("my percpu"))) struct cat t per cat; 。

使用 lds 脚本 \*(my\_percpu) ,把 percpu 变量放入一个 section。

使用变量 per\_begin 记录 section 的开始地址, per\_begin = . ; 。

使用变量 per\_end 记录 section 的结束地址, per\_end = . ; 。

第二步,生成 percpu 数组。

计算 section 占用的大小, section size = (uint64 t)&per end - (uint64 t)&per begin 。

获得 CPU 数量, #define cpu\_total\_count() sysconf(\_SC\_NPROCESSORS\_ONLN) 。

计算 percpu 数组的大小, int array size = section size \* cpu total; 。

分配 percpu 数组, array\_ptr = malloc(array\_size); 。

清零 percpu 数组, memset (array ptr, 0, array size); 。

第三步,获得 percpu 变量。

获得当前的 CPU 编号, #define cpu current no() sched getcpu() 。

找到 CPU 编号对应的 percpu 数组元素, void \*array element = array ptr + section size \* cpu curr; 。

找到 percpu 变量的地址偏移, int offset = (uint64\_t)&per\_cat - (uint64\_t)&per\_begin; 。

找到 percpu 变量的地址, void \*cat addr = array element + offset; 。

获得 percpu 变量指针, (struct cat\_t \*)cat\_addr; 。

之后就可以用变量指针来读写变量。