指令说明

```
右移指令,包括逻辑右移指令、算术右移指令。
```

```
shr 指令表示逻辑右移指令。
shr 指令分为 8 位 shrb、16 位 shrw、32 位 shr1、64 位 shrq。
shr 指令可以操作寄存器、内存。
```

sar 指令表示算术右移指令。 sar 指令分为 8 位 sarb、16 位 sarw、32 位 sarl、64 位 sarq。 sar 指令可以操作寄存器、内存。

逻辑右移指令,左侧补0。 算术右移指令,左侧补符号位。

用汇编代码分析

```
编写代码: right.s
. data
num32:
   .long 0x0
num64:
   .quad 0x0
str_num32 :
   .string " int32 = \%#19X \n"
str_num64 :
   .string " int64 = \%#1911X \n"
str num32 cmp :
   .string " int32 shr = \%#10X sar = \%#10X \n"
.text
.global main
main:
   pushq %rbp
   movq %rsp, %rbp
   subq $64 , %rsp
```

```
#32位。操作寄存器
mov1 $0x88888888, %r8d
shrl $8, %r8d # 逻辑右移
movq $str_num32 , %rdi
mov1 %r8d , %esi
callq printf
# 32 位。操作栈
mov1 $0x77777777, -4(%rbp)
                # 逻辑右移
shrl $8, -4(%rbp)
movq $str_num32 , %rdi
mov1 - 4 (\%rbp) , %esi
callq printf
#32位。操作数据段
shrl $8, num32(%rip) # 逻辑右移
movq $str_num32 , %rdi
mov1 num32(%rip) , %esi
callq printf
# 64 位。移动 32 位。操作寄存器
movq $0x33333335555555, %rcx
shrl $8 , %ecx
                   #逻辑右移。高位清0
movq $str_num64 , %rdi
movq %rcx , %rsi
callq printf
#64位。移动32位。操作数据段
movq $0x33333335555555, %rcx
movq %rcx , num64(%rip)
shrl $8 , num64(%rip) # 逻辑右移。
movq $str num64 , %rdi
movq num64(%rip) , %rsi
callq printf
# 32 位。操作寄存器。左侧高位为 0
mov1 $0x33333333, %ebx
shrl $8, %ebx
                    #逻辑右移。左侧补0
mov1 $0x33333333, %r8d
sarl $8 , %r8d
                    # 算术右移。左侧补符号位
movq $str num32 cmp , %rdi
mov1 %ebx , %esi
mov1 %r8d , %edx
callq printf
# 32 位。操作寄存器。左侧高位为1
mov1 $0x88888888, %ebx
shrl $8, %ebx
                   #逻辑右移。左侧补0
```

```
mov1 $0x88888888, %r8d
sarl $8 , %r8d
                     # 算术右移。左侧补符号位
movq $str_num32_cmp , %rdi
movl %ebx , %esi
mov1 %r8d , %edx
callq printf
# 16 位。操作寄存器
mov1 $0x55667788, %ebx
shrw $4, %bx
                     #逻辑右移。
movq $str_num32, %rdi
mov1 %ebx, %esi
callq printf
#8位。操作寄存器
mov1 $0x55667788, %ebx
                     #逻辑右移。
shrb $4, %b1
movq $str_num32, %rdi
mov1 %ebx, %esi
callq printf
addq $64, %rsp
popq %rbp
retq
```

编译代码:

gcc right.s -o right

运行代码:

```
[root@local shift]# ./right
 int32 =
                   0X888888
 int32 =
                   OX777777
 int32 =
                   0X666666
 int64 =
                   0X555555
 int64 = 0X3333333300555555
 int32 shr = 0X333333 sar = 0X333333
 int32 shr = 0X888888 sar = 0XFF888888
 int32 =
                 0X55660778
 int32 =
                 0X55667708
```

分析结果:

| 汇编代码 | 结果和分析 |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| # 32 位。操作寄存器 | int32 = 0X888888 |
| mov1 \$0x888888888, %r8d | |
| shrl \$8 , %r8d # 逻辑右移 | shrl 指令,逻辑右移。 |
| | 操作寄存器 r8d。 |
| | 0x88888888 逻辑右移 8 位,结果为 0X888888。 |
| # 32 位。操作栈 | int32 = 0X777777 |
| mov1 \$0x77777777, -4(%rbp) | |

| shrl \$8 , -4(%rbp) # 逻辑右移 | shrl 指令,逻辑右移。 |
|---------------------------------|--|
| | 操作栈内存-4(%rbp)。 |
| | 0x77777777 逻辑右移 8 位,结果为 0X777777。 |
| # 32 位。操作数据段 | int32 = 0X666666 |
| mov1 \$0x666666666, num32(%rip) | |
| shr1 \$8 , num32(%rip) # 逻辑右移 | shrl 指令,逻辑右移。 |
| SHII \$6, Hullio2(MIIP) # 2四個 | 操作数据段内存 num32。 |
| | |
| | 0x666666666 逻辑右移 8 位,结果为 0X6666666。 |
| # 64 位。移动 32 位。操作寄存器 | int64 = 0X555555 |
| movq \$0x333333355555555, %rcx | |
| shrl \$8 , %ecx # 逻辑右移。高位清 0 | shrl 指令,逻辑右移。 |
| | 操作寄存器 ecx。 |
| | shr1 操作通用寄存器,触发高位清 0。 |
| | 0x3333333355555555 的低 32 位逻辑右移 8 位,结果为 |
| | 0X555555。 |
| # 64 位。移动 32 位。操作数据段 | int64 = 0X3333333300555555 |
| * *** | 111104 - 0V99999999000000000 |
| movq \$0x333333355555555, %rex | 1 1 He A DIMMER Lists |
| movq %rcx , num64(%rip) | shrl 指令,逻辑右移。 |
| shr1 \$8 , num64(%rip) # 逻辑右移。 | 操作数据段 num64。操作低 32 位。 |
| | 0x3333333355555555 的低 32 位逻辑右移 8 位,结果为 |
| | 0X333333300555555。 |
| | 高 32 位,没有变化,都为 33333333。 |
| | 低 32 位,发生变化,从 55555555 变为 00555555。 |
| | int32 shr = 0X333333 sar = 0X333333 |
| mov1 \$0x333333333, %ebx | 111102 Siii - 0x000000 Sai - 0x000000 |
| | 1 1 HC A NIII + 1 TA |
| shr1 \$8 , %ebx # 逻辑右移。左侧补 0 | |
| mov1 \$0x333333333, %r8d | sarl 指令,算术右移。 |
| sar1 \$8 , %r8d # 算术右移。左侧补符 | 左侧高位为 0。 |
| 号位 | 0x33333333 逻辑右移 8 位、算术右移 8 位,结果相同,都为 |
| | 0X333333. |
| # 32 位。操作寄存器。左侧高位为1 | int32 shr = 0X888888 sar = 0XFF888888 |
| mov1 \$0x88888888, %ebx | |
| shrl \$8, %ebx # 逻辑右移。左侧补 0 | shrl 指令,逻辑右移。 |
| mov1 \$0x88888888, %r8d | sarl 指令,算术右移。 |
| sarl \$8, %r8d # 算术右移。左侧补符 | Sall 161 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| | |
| 号位 | 逻辑右移。左侧补 0。结果为 0X888888。 |
| | 算术右移。左侧补符号位。结果为 0XFF888888。 |
| # 16 位。操作寄存器 | int32 = 0X55660778 |
| mov1 \$0x55667788, %ebx | |
| shrw \$4, %bx # 逻辑右移。 | shrw 指令,逻辑右移。 |
| | 0x55667788 的低 16 位逻辑右移 4 位,结果为 0X55660778。 |
| | 高 16 位,没有变化,都为 5566。 |
| | 低 16 位,发生变化,从 7788 变为 0778。 |
| #8位。操作寄存器 | int32 = 0X55667708 |
| | 111102 - 0700001100 |
| mov1 \$0x55667788, %ebx | 1 1 H/ A NIII + 144 |
| shrb \$4, %bl # 逻辑右移。 | shrb 指令,逻辑右移。 |
| | 0x55667788的低8位逻辑右移4位,结果为0X55667708。 |
| | 高 24 位,没有变化,都为 556677。 |
| | 低 8 位,发生变化,从 88 变为 08。 |
| L | |

64 位 0x3333333355555555, shrl 逻辑右移 8 位,操作寄存器、操作内存,结果不同。操作寄存器,结果为 0X555555。操作内存,结果为 0X3333333300555555。 shrl 是 32 位指令,操作通用寄存器,触发 64 位寄存器高位清零。

右移指令,操作对应的位数。

比如,32 位 0x55667788,写到32 位寄存器 ebx。 shrb \$4, %b1 操作低 8 位,结果为 0X55667708。高 24 位,没有变化,都为 556677。低 8 位,发生变化,从 88 变为 08。