作者: 代兴 邮箱: 503268771@qq.com Vx 公众号: 东方架构师

低位转高位,使用零扩展、符号扩展。

高位转低位,使用 mov 指令截取。

低位转高位

零扩展,把 0 扩展到高位,使用 movzX 指令。 X 表示对应的位数。 movzbw 指令,把 8 位零扩展为 16 位。比如, movzbw %al,%bx 。 movzbl 指令,把 8 位零扩展为 32 位。比如, movzbl %al,%eax 。 movzbq 指令,把 8 位零扩展为 64 位。比如, movzbq %al,%rax 。

movzwl 指令,把 16 位零扩展为 32 位。比如, movzwl %bx, %eax 。

movzwq 指令,把 16 位零扩展为 64 位。比如, movzwq %bx, %rax。 movl 指令,把 32 位零扩展为 64 位。比如, movl %eax, %ebx。

符号扩展,把符号位扩展到高位,使用 movs X 指令。 X 表示对应的位数。

movsbw 指令,把 8 位符号扩展为 16 位。比如, movsbw %al, %bx。

movsbl 指令,把 8 位符号扩展为 32 位。比如, movsbl %al, %eax。


movsbq 指令, 把 8 位符号扩展为 64 位。比如, movsbq %al, %rax。


movswl 指令,把 16 位符号扩展为 32 位。比如, movswl %bx, %eax。

movswq 指令,把 16 位符号扩展为 64 位。比如, movswq %bx, %rax。

movslq指令,把 32 位符号扩展为 64 位。比如, movslq %eax, %rax 。


如果某个数的最高位是 0,则零扩展、符号扩展都把 0 扩展到高位,两者结果相同。如果某个数的最高位是 1,则零扩展把 0 扩展到高位,符号扩展把 1 扩展到高位,两者结果不相同。





高位转低位

高位转低位,使用 mov 指令截取。对于有符号数、无符号数,都适用。如果高位数据大,转低位可能导致数据丢失。比如 16 位 0xA2B3 转 8 位 0xB3。



用汇编代码分析

编写代码: int_cvt.s

```
str_int32 : # 查看 16 进制
   .string " int32 movsX = %\#X movzX = \%\#X \n"
            # 查看 16 进制
str_int64 :
   .string " int64 movsX = \%#11X movzX = \%#11X \n"
str_64to16 : # 64 位转 16 位
   .string " to_small int64 = %11d %#11X int16 = %d %#X \n"
str_64to32 : # 64位转 32位
   .string "to_small int64 = %11d %#11X int32 = %d %#X \n"
.text
.global main
main:
   pushq %rbp
   movq %rsp , %rbp
   subq $64, %rsp
   #8位转32位。操作寄存器
   movb $0x41, %c1 # 8 位。最高位是 0
   movsbl %cl, %eax # 符号扩展
   movzbl %cl, %ebx # 零扩展
   movq $str_int32, %rdi
   mov1 %eax, %esi
   mov1 %ebx, %edx
   callq printf
   #8位转32位。操作寄存器
   movb $0x81, %c1 # 8 位。最高位是 1
   movsbl %cl, %eax # 符号扩展
   movzbl %cl, %ebx
                  # 零扩展
   movq $str_int32, %rdi
   mov1 %eax, %esi
   mov1 %ebx, %edx
   callq printf
   # 16 位转 64 位。操作寄存器
   movw $0x8221, %cx # 16 位。最高位是 1
   movswq %cx, %rax # 符号扩展
   movzwq %cx, %rbx # 零扩展
   movq $str_int64, %rdi
   movq %rax, %rsi
   movq %rbx, %rdx
   callq printf
  # 16 位转 64 位。操作内存
   movw $0x8331, -2(%rbp) # 16 位。最高位是 1
```

```
movswq -2(%rbp), %r8 # 符号扩展
movzwq -2(%rbp), %r9 # 零扩展
movq $str_int64, %rdi
movq %r8, %rsi
movq %r9, %rdx
callq printf
# 32 位转 64 位。操作寄存器
mov1 $0x81111551, %ecx # 32 位。最高位是 1
movslq %ecx, %rax # 符号扩展
mov1 %ecx, %ebx
                    # 零扩展
movq $str int64, %rdi
movq %rax, %rsi
movq %rbx, %rdx
callq printf
# 64 位转 16 位。操作寄存器
movq $-99, %rax # 64 位。最高位是 1
movw %ax, %bx
                 # 截取 16 位
movq $str_64to16, %rdi
movq %rax, %rsi
movq %rax, %rdx
movsw1 %bx, %ecx
mov1 %ecx, %r8d
callq printf
# 64 位转 32 位。操作内存
movq $77, -32 (%rbp)
                    # 64 位。最高位是 0
                      # 截取 32 位
mov1 -32(%rbp), %eax
movq $str_64to32, %rdi
movq -32(%rbp), %rsi
movq %rsi, %rdx
mov1 %eax, %ecx
mov1 %ecx, %r8d
callq printf
addq $64, %rsp
popq %rbp
retq
```

编译代码:

gcc int_cvt.s -o int_cvt

运行代码:

```
[root@local cvt]# ./int_cvt
int32  movsX = 0X41  movzX = 0X41
int32  movsX = 0XFFFFFF81  movzX = 0X81
int64  movsX = 0XFFFFFFFFFF8221  movzX = 0X8221
int64  movsX = 0XFFFFFFFFFFFF8331  movzX = 0X8331
```

int64 movsX = 0XFFFFFFF81111551 movzX = 0X81111551 to_small int64 = -99 0XFFFFFFFFFFFPD int16 = -99 0XFFFFFPD to_small int64 = 77 0X4D int32 = 77 0X4D

分析结果:

分析结果:	/+ B 1g /\ IC
汇编代码	结果和分析
#8位转32位。操作寄存器	int32 movsX = 0X41 movzX = 0X41
movb \$0x41, %c1 # 8 位。最高位是 0	
movsbl %cl, %eax # 符号扩展	8 位数字 0x41 的最高位是 0。
movzbl %cl, %ebx # 零扩展	符号扩展,高位扩展为0,结果为0X41。
	零扩展,高位扩展为0,结果为0X41。
#8位转32位。操作寄存器	int32 movsX = 0XFFFFFF81 movzX = 0X81
movb \$0x81, %cl # 8 位。最高位是 1	
movsbl %cl, %eax # 符号扩展	8位数字 0x81 的最高位是 1。
movzbl %cl, %ebx # 零扩展	符号扩展,高位扩展为1,结果为0XFFFFF81。
	零扩展,高位扩展为0,结果为0X81。
# 16 位转 64 位。操作寄存器	int64 movsX = 0XFFFFFFFFFFF8221 movzX = 0X8221
movw \$0x8221, %cx # 16 位。最高位是 1	
movswq %cx, %rax # 符号扩展	16 位数字 0x8221 的最高位是 1。
movzwq %cx, %rbx # 零扩展	符号扩展,高位扩展为1,结果为0XFFFFFFFFFF8221。
	零扩展,高位扩展为0,结果为0X8221。
# 16 位转 64 位。操作内存	int64 movsX = 0XFFFFFFFFFFF8331 movzX = 0X8331
movw \$0x8331, -2(%rbp) # 16位。最高位是1	
movswq -2(%rbp), %r8 # 符号扩展	16 位数字 0x8331 的最高位是 1。
movzwq -2(%rbp), %r9 # 零扩展	符号扩展,高位扩展为1,结果为0XFFFFFFFFF8331。
	零扩展,高位扩展为0,结果为0X8331。
# 32 位转 64 位。操作寄存器	int64 movsX = 0XFFFFFFF81111551 movzX = 0X81111551
movl \$0x81111551, %ecx # 32 位。最高位是 1	
movslq %ecx, %rax # 符号扩展	32 位数字 0x81111551 的最高位是 1。
movl %ecx, %ebx # 零扩展	符号扩展,高位扩展为 1,结果为 0XFFFFFFF81111551。
	零扩展,高位扩展为 0, 结果为 0X81111551。
# 64 位转 16 位。操作寄存器	to_small int64 = -99 0XFFFFFFFFFFFD int16 = -99
movq \$-99, %rax # 64 位。最高位是 1	OXFFFFFF9D
movw %ax, %bx # 截取 16 位	
MAN TO LE	64 位数字-99 的最高位是 1。
	高位包含很多 1,表示为 0XFFFFFFFFFFFF9D。
	截取 32 位,表示为 OXFFFFFF9D。
# 64 位转 32 位。操作内存	to small int64 = 77 0X4D int32 = 77 0X4D
movq \$77, -32(%rbp) # 64 位。最高位是 0	vo_small lifter it only lifted it only
mov1 -32(%rbp), %eax # 截取 32 位	 64 位数字 77 的最高位是 0。
mov1 32(MIDP), weak # 撰來 32 位	高位包含很多 0,表示为 0X4D。
	截取 32 位,表示为 0X4D。