

Licence Fondamentale:

SMI-S6


A.U: 2020-2021 Module: Réseaux II

TP: Les services TELNET, FTP, DHCP, DNS, Email

Objectif:

Configuration des services client-serveur.

Topologie.



A. Configuration du serveur DHCP dédié

- 1. Rappeler du principe du serveur DHCP et du principe du serveur DNS.
- 2. Configurer les équipements selon le plan d'adressage de la topologie.
- 3. Configurer le service DHCP sur un serveur de votre choix sur le réseau 10.0.0.0/8, puis configurer la machine PC0 comme un client DHCP. Et à quel cas ?
- 4. Nommer le pool d'adresses LUS10 (10.0.0.0) et LUS11 (11.0.0.0)
- 5. Utiliser le routeur comme un relais DHCP

Sur l'interface 10.0.0.1 du routeur Kénitra, on indique que les trames de diffusion sont relayées au serveur DHCP soit à 11.0.0.2. Taper la commande **OSPF(config-if)#ip helper-address 11.0.0.2**.

6. Tester la connectivité entre la machine PC0 et la machine PC1

B. Configuration d'un routeur comme serveur DHCP

Configurer le routeur OSPF comme un serveur DHCP et à quel cas ?

1. OSPF#configure terminal

OSPF(config)#ip dhcp pool LUS10 OSPF(dhcp-config)#network 10.0.0.0 255.0.0.0 OSPF(dhcp-config)#dns-server 11.0.0.3 OSPF(dhcp-config)#default-router 10.0.0.1

Pr. Ibrahimi

```
OSPF(dhcp-config)#exit
OSPF(config)#ip dhcp excluded-address 10.0.0.1
```

2. OSPF(config)#ip dhcp pool LUS11

```
OSPF(dhcp-config)#network 11.0.0.0 255.0.0.0
OSPF(dhcp-config)#dns-server 11.0.0.3
OSPF(config)#ip domain-name uti.ac.ma
OSPF(dhcp-config)#default-router 11.0.0.1 (gw)
OSPF(dhcp-config)#exit
OSPF(config)#ip dhcp excluded-address 11.0.0.1, 11.0.0.2, 11.0.0.3
```

3. Tester la connectivité entre la machine PC0 et la machine PC1.

C. Configuration du DNS

- 1. Ajouter un serveur nommé DNS sur le réseau **11.0.0.0** avec une adresse IP **11.0.0.3** statique.
- 2. Dans config, cliquer sur DNS du serveur, puis activer le bouton On.
- Dans la partie Name, mettez nom de domaine : www.uit.ac.ma. Ensuite donnez l'adresse de votre nom de domaine 11.0.0.3. (A rappelez que cette adresse doit toujours être conforme à l'adresse du DNS server).
- 4. Dans config, cliquer sur le service http, puis modifier le fichier indexe.html par <html>

```
<center><font size='+2' color='blue'>IBN Tofail Domaine</font></center>
<hr>Welcome to Ibn Tofail University.
Quick Links:
<br><a href='helloworld.html'>A small page</a>
<br><a href='copyrights.html'>Copyrights</a>
</html>
```

- 5. Sur la machine PCO du réseau 10.0.0.0, dans Desktop, cliquer sur le Web Browser (HTTP) en insérant l'adresse www.uit.ac.ma/http://11.0.0.3. Que remarquer sur l'effet de la question 4?
- 6. Sur la machine PCO, taper la commande **PCO>nslookup** pour afficher la liste des noms de domaines avec leur IPs.

D. Configuration du serveur Email et client

- 1. Créer un serveur Email sur le réseau 11.0.0.0 avec l'adresse IP 11.0.0.5.
- 2. Créer sur le serveur deux comptes admin et invite avec un mot de passe de votre choix.
- 3. Ssaisissez votre nom de domaine sans le www : uit.ac.ma.
- 4. Sur la machine PCO, configurer le compte de l'admin avec une adresse admin@uit.ac.ma, Serveur de messagerie entrant (Incoming Mail Server) : 11.0.0.5 Serveur de messagerie sortant (Outgoing Mail Server) : 11.0.0.5
- 5. Faire la même chose pour le compte invite sur PC1.

Pr. Ibrahimi

- 6. Pour tester, envoyer (composer) un email de l'admin avec l'invite avec l'entête «Premier contact» et le corps «Vous êtes le premier à recevoir notre courrier au sein du domaine uit.ac.ma » .
- 7. Vérifier l'échange des emails.
- 8. Créer un autre serveur de messagerie local au réseau 10.0.0.0 avec l'adresse 10.0.0.2.
- Créer un comte pour PCO et échanger des Emails avec PC1. Ensuite, afficher la liste des noms de domaines PCO>nslookup.

E. Configuration du FTP

- 1. Créer un serveur FTP (11.0.0.4), créer un compte administrateur (name :admin, password :fsk, tous les droits).
- 1. Créer un serveur FTP, créer un compte invité (name :invite, password :lus, uniquement LIST).
- 2. Sur PCO, connecté sur le compte administrateur sur le serveur FTP. PCO>ftp 11.0.0.4
- 3. Créer un fichier sur PC0 nommé **README.txt**, puis le copier sur le serveur (**ftp> put README.txt**). Le fichier contient le texte «*Bonjour, Ma première connexion au serveur FTP*.

Le fichier est intitulé README.txt à le mettre sur le serveur FTP. Merci.»

- 4. Vérifier à partir du PCO si le fichier se trouve sur le serveur avec la commande >ftp dir
- 5. Ensuite le télécharger (ftp> GET README.txt) sur le PC1. Afficher la date de téléchargement.
- 6. A partir du PCO, connecté sur le compte invité et refaire les questions précédentes.

F. Configuration du Telnet (terminal network ou telecommunication network)

1. Configuration d'accès à distance au routeur

Router(config)#hostname 21 (port 21 telnet)

- 21(config)#username admin password lus (compte admin)
- 21(config)#enable secret lus
- 21(config)#line vty 0 4
- 21(config-line)#login local
- 21(config-line)#transport input telnet
- 2. A partir du PC0, taper la commande PC0>telnet 10.0.0.1

G. SSH est le protocole le plus sécurisé pour établir une communication avec un équipement distant.

1. Configuration de session SSH avec un compte

Router(config)#crypto key generate rsa

Router(config)#hostname Kenitra

Kenitra(config)#ip domain-name uit.ac.ma

Kenitra(config)#ip ssh version 2

Kenitra(config)#line vty 0 4

Pr. Ibrahimi

Kenitra(config-line)#no login local

Kenitra(*config-line*)#*transport input ssh*

2. Tester la connexion sur le poste client PC0 avec la commande suivante: PC0>ssh –l admin 10.0.0.1 On a pas besoin de passer du mode > au mode privilégié #, car on la session SSH.