# 一. 设计

# 1. 报文格式:

报文的组成: 命令字~内容~

## 2. 报文的详细设计:

功能描述						
功能序	号	1				
名称		扫	描参数更新通知(配置文件)			
命令字	命令字 0:					
描述	描述 UI			进程 向 SCAN 进程通知,扫描参数发生变化.		
方向		UI	UI 进程 ->SCAN 进程			
客户端刻	数据帧描	i述				
字节序号	序号 功能描述		数据类型	描述		
BYTE 0 命令字		Unsigned char	该数据包命令字 0x21			
BYTE 1	配置文	件路径	Char[]	配置文件的路径		

功能描述	述				
功能序	号	2			
名称		校准			
命令字		0x22			
描述	UI 进程 通知 SCAN 进行校准.				
方向		UI 进	程 ->SCAN 进程		
客户端	客户端数据帧描述				
字节序号	功能描述	描述 数据类型 描述			
BYTE 0	命令字		Unsigned char	该数据包的命令字	0x22

功能描述	术				
功能序	号	3			
名称		模板			
命令字		0x23			
描述		UI 进	UI 进程 通知 SCAN 进程 模板路径所在.		
方向		UI 进程 ->SCAN 进程			
客户端刻	数据帧描述	5			
字节序号	功能描述		数据类型	描述	

BYTE 0	命令字	Unsigned char	该数据包的命令字 0x23
BYTE 1	模板路径	Char[]	模板文件所在路径

功能描述					
功能序	号	4			
名称		共享区	内存指定数据块的	回收	
命令字		0x24			
描述		UI 进	程 将 处理完后的数据块通知 SCAN 进程回收.		
方向		UI 进	程 ->SCAN 进程		
客户端	数据帧描	i述			
字节序号	功能描	述	数据类型	描述	
BYTE 0	命令字		Unsigned char	该数据包的命令字	
BYTE 1 传递给 UI 共享内		Unsigned int	该数据内容在共享内存中的偏移量		
存的偏移量数					
	据.				

功能描述	龙				
功能序	号	5			
名称		图片文件路径通知(非模板扫描)			
命令字		0xA0			
描述		SCAN 进程 向 UI 进程发送 扫描后的文件路径.			
方向		SCAN 进程 -> UI 进程			
客户端	数据帧描述				
字节序号	功能描述	数据类型	描述		
BYTE 0	命令字	Unsigned char	该数据包的命令字		
BYTE 1	文件的路径	Char []	该上传文件的绝对路径		

功能描述	
功能序号	6
名称	模板数据块传输(模板扫描)
命令字	0xA1
描述	SCAN 进程 向 UI 进程发送扫描完成后的数据. (模板数据内

		容:表1)			
方向		SCAN :	进程 -> UI j	进程	
客户端	数据帧描	述			
字节序号	功能描述	述	数据类型		描述
BYTE 0	命令字		Unsigned c	char	该数据包的命令字
BYTE 1	共享内	存的偏移	Unsigned i	int	该数据内容在共享内存中的偏移量
	量				

功能描述	述				
功能序	号	7			
名称		校准	准		
命令字		0xA2	xA2		
描述	描述 SCAN		CAN 进程 将校准后 结果通知 UI 进程.		
方向		SCAN	CAN 进程 -> UI 进程		
客户端数据帧描述		述			
字节序号	功能描述		数据类型	描述	
BYTE 0	命令字		Unsigned char	该数据包的命令字	
BYTE 1	校准结果	果	int	SCAN 进程校准结果	

功能描述					
功能序	号	8	8		
名称		SCAN :	SCAN 进程故障描述		
命令字		0xA3	0xA3		
描述		SCAN	CAN 进程 通知 UI 进程故障问题描述.		
方向	方向 SCAN		CAN 进程 -> UI 进程		
客户端刻	数据帧描	述			
字节序号	功能描述		数据类型	描述	
BYTE 0	命令字		Unsigned char	该数据包的命令字	
BYTE 1	故障描述	述	int	故障描述	

功能描述			
功能序号	9		

名称 SCAN		SCAN -	设置扫描间隔		
命令字		0xA4			
描述 SCAN		SCAN	设置扫描间隔后,	向 UI 进程通知;	
方向		SCAN	进程 -> UI 进程		
客户端	数据帧描	述			
字节序号	功能描述	述	数据类型	描述	
BYTE 0	命令字		Unsigned char	该数据包的命令字	
BYTE 1	故障描述	述	2 个字节(单位	扫描间隔时间	
			ms)		

# 二. 模板扫描数据描述

//传输的模板数据结构 SCAN --> UI

//该结构的大小: 128 + 400 + 500 + 1 + 1 + 500 = 1530 字节

### typedef struct \_templateScanElement{

char identifyID[128];
char objectAnswer[400];
unsigned char totalNumberPaper;
char toalPaperName[10][50];
unsigned char subMapCoordNum;

CoordsArray coordsDataToUi;

### }templateScanElement;

### typedef Coords CoordsArray[50];

#### 表 1:

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
BYTE 0	考生考号(ID)	Char [128]	该考生的考号 ID,C字符串. 最大 128 字节
BYTE 128	当前试卷的客观 体答案.	Char [400]	当前试卷的客观题答案,最大400字节
BYTE 528	试卷的总份数	Unsigned Char	该考生所有试卷的总 份数
BYTE 529	所有试卷的名称	Char [10][50]	试卷所有图片的名称, 最大 10 张图片,每张 图片名称最大50个字 节

BYTE 1029	切图个数	Unsigned char	试卷的切图个数.
BYTE 1030	切图的所有坐标 点数据	Coords CoordsArray[50]	自定义结构体的数组; 包含当前坐标标识,左 上角,右下角坐标. 最大50个.

坐标组结构(自定义结构体):

//切图坐标点与对应的标识符

//2\*5=10

typedef struct \_Coords{

 unsigned short MapID;

 unsigned short TopX;

 unsigned short TopY;

 unsigned short DownX;

 unsigned short DownY;

## }Coords;

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
BYTE 0	坐标组标识	Unsigned short	当前坐标组的标识 ID.
BYTE 2	左上角横坐标点	Unsigned short	坐标组: 左上角 横坐标点
BYTE 4	左上角纵坐标点	Unsigned short	坐标组: 左上角 纵坐标点
BYTE 6	右下角横坐标点	Unsigned short	坐标组:右下角 横坐标点
BYTE 8	右下角纵坐标点	Unsigned short	坐标组: 右下角 纵坐标点

# 三. 程序设计

#### 1. IPC 通信键值:

a) 共享内存: 键值 0x1235

b) 消息队列: 键值 0x1234

#### 2. SCAN 端 IPC 程序设计:

- a) 设计四项业务: 1. 普通扫描数据发送; 2. 模板数据发送; 3. 其他命令的发送; 4. 信息接收;
- b) 程序设计思路:
  - 1. 先初始化, 创建共享内存池和消息队列
  - 2. 对于普通扫描文件信息,调用 create\_file\_send\_filepath(); 创建该扫描文件,并发送该文件路径给 UI 进程;
  - 3. 对于模板扫描,需 SCAN 主动创建扫描后的所有文件,然后调用 alloc\_shmory\_block()从内存池申请内存,并获取该地址相对于内存池的偏移量,然后将模板结构体赋值,存入该地址;调用 Tape\_template\_sendData(),将获得偏移量传入,发送信息给 UI 进程;
  - 4. 对于普通其他信息发送,只需将该信息的命令,信息(需 遵循规定报文的格式)传入该 scan\_send\_msgque()方法,即发送给 UI 进程;
  - 5. 调用 scan\_recv\_msgque()方法, 接收信息并进行处理;
  - 6. 调用 insert\_node(), 注册命令对应的处理方法;以使接收到信息后, 有对应的处理方法, 如果接收到的命令无处理方法, 会报错;

7. 调用 destroy\_IPC\_QueAndShm()销毁消息队列和共享内存;

#### 3. UI 端 IPC 通信程序设计:

- a) 设计两项业务: 1. 接收消息; 2. 发送消息; 3. 释放消息内存
- b) 程序设计思路:
  - 1. 先初始化, 获取指定键值的消息队列和共享内存;
  - 2. 发送信息,调用 ui\_send\_fun\_mesque()方法;以指定的信息格式,发送消息至 SCAN 进程;
  - 3. 接收信息,调用 ui\_recv\_fun\_mesque()方法,接收指定格式的信息,然后进行处理;
  - 4. 对接收的信息, 需要调用 ui\_free\_fun\_mesque(), 释放该信息的内存;
  - 5. 调用 destroy\_ipc\_Que\_Shm(), 销毁消息队列和共享内存;