
Fisiologia: Ventilação Pulmonar - Maria Rita Bessa XXVII

- * a função do sistema respiratório é, primeiro, a de suprir oxigênio para os tecidos e, segundo, de remover o gás carbônico
- * etapas da respiração
- ⇒ ventilação pulmonar: influxo e efluxo de ar entre a atmosfera e os alvéolos pulmonares
- difusão alveolar: difusão de O2 e CO2 entre os alvéolos e o sangue
- ⇒ transporte de gases pelo sangue
- ⇒ regulação da ventilação



a difusão de gases depende da espessura da membrana alvéolo-capilar

* ventilação pulmonar x alveolar (renovação contínua de ar nos alvéolos)

Nariz

- * não atua apenas na condução do ar, também o pré-condiciona ao aquecimento, umidificação e limpeza
- * as conchas nasais superior, média e inferior permitem a turbulência do ar: permite que o ar sofra esses processos

Músculos que produzem a expansão e a contração pulmonar

- * os pulmões podem ser expandidos e contraídos de duas maneiras
- (1) movimentos de subida e descida do m. diafragma para aumentar ou diminuir o volume da cavidade torácica
- (2) elevação e depressão das costelas para aumentar ou diminuir o diâmetro anteroposterior da cavidade torácica
- * a respiração tranquila normal é realizada quase que inteiramente pela ação do diafragma que, durante a inspiração, puxa as superfícies inferiores do pulmão para baixo e, na expiração, esse músculo simplesmente relaxa

* durante a respiração vigorosa, a rápida expiração necessária é obtida a partir da contração da musculatura abdominal, que empurra o conteúdo abdominal para cima, contra a parte inferior do diafragma, comprimindo os pulmões

Músculos da inspiração

- * diafragma e intercostais externos (elevam as costelas)
- * musculatura acessória: ECM, serrátil anterior e escalenos

Movimentos inspiratórios

- * movimento de braço de bomba: ocorre quando o esterno se desloca para frente e para cima, elevando as costelas e aumentando o diâmetro AP
- * movimento de alça de balde: ocorre quando as costelas se movem lateralmente e para cima, aumentando o diâmetro AP

	Sequence of events	Changes in anterior-posterior and superior-inferior dimensions	Changes in lateral dimensions
Inspiration	Inspiratory muscles contract (diaphragm descends; rib cage rises) Thoracic cavity volume increases Lungs stretched; intrapulmonary volume increases Intrapulmonary pressure drops (to –1 mm Hg) Air (gases) flows into lungs down its pressure gradient until intrapulmonary pressure is 0 (equal to atmospheric pressure)	Ribs elevated and sternum flares as external intercostals contract Diaphragm moves inferiorly during contraction	External intercostals contract

Músculos da expiração

- * nenhum músculo atua na expiração basal
- * atuam na expiração forçada os músculos abdominais e intercostais internos

Pressões que causam o movimento do ar para dentro e para fora dos pulmões

- * os pulmões são estruturas que colapsam, como um balão, e expele todo o ar pela traqueia toda vez que não existe forma para mantê-lo inflado
- * o pulmão flutua na cavidade torácica, cercado por uma fina camada de líquido pleural que lubrifica o movimento dos pulmões dentro da cavidade
- * a sucção contínua do excesso de líquido pleural para os canais linfáticos mantém leve tração entre a superfície visceral da pleura pulmonar e a superfície parietal da pleura da cavidade torácica → pulmões presos à parede torácica

Parte do vídeo sobre pressão intrapleura: https://youtu.be/tdl2FtophW4?si=69QyleTxBDHwJgtr&t=883

Pressão intrapleural

- * pressão do líquido no estreito espaço entre a pleura visceral e parietal
- * a leve sucção entre os folhetos pleurais já citada resulta em uma pressão negativa
- * a pressão intrapleural sempre permanece menor que a alveolar, em cerca de -5cmH2O
- * durante a inspiração, a expansão da caixa torácica cria mais pressão negativa, que chega a cerca de -7,5cmH2O
- * essa crescente negatividade resulta em um aumento de 0,5L no volume pulmonar
- * na expiração os eventos são essencialmente revertidos: pressão na pleura durante a expiração = -5cmH2O

Pressão alveolar

- * corresponde a pressão do ar dentro dos alvéolos pulmonares
- * pressão intralveolar na inspiração é cerca de 759cmH2O e na expiração
 761cmH2O
- * durante a inspiração normal, a pressão alveolar diminui para cerca de -1cmH2O a fim de causar o influxo de ar para o interior dos pulmões: essa pressão negativa é capaz de puxar 0,5L de ar para o interior dos pulmões
- * durante a expiração, a compressão da caixa torácica eleva a pressão alveolar para cerca de +1cmH2O, e força a saída do 0,5L de ar inspirado dos pulmões
- * se uma pessoa respira com o nariz e a boca fechada, a pressão pode chegar a -80 mmHg ou a +100 mmHg

Pressão transpulmonar

* corresponde a diferença entre a pressão alveolar e a pressão pleural, ou seja, entre os alvéolos e as superfícies externas dos pulmões

índice de distensibilidade de estruturas elásticas

- * complacência pulmonar: grau de extensão dos pulmões por cada unidade de aumento da pressão transpulmonar
- * no adulto normal, sempre que a pressão transpulmonar aumentar 1cmH2O, o volume pulmonar se expandirá 200mL




Figura 37-2 Mudanças no volume pulmonar, da pressão alveolar, da pressão pleural e da pressão transpulmonar durante a respiração normal.

Surfactante nos alvéolos

- * tensão superficial: atração forte de moléculas de água na superfície quando esta está em contato com o ar, formando uma firme membrana contrátil
- * no caso dos alvéolos, a superfície da água também está tentando se contrair, resultando em uma tentativa de forçar o ar para fora do alvéolo e induzir o seu colapso

* o surfactante, secretado por células epiteliais alveolares II, é um agente ativo da superfície da água: reduz a tensão superficial da água e impede o colabamento


ESQUEMINHA NO RESUMO DA NYARA

Volumes pulmonares

- * volume corrente (VC): 500mL
- quantidade de ar que sai e entra nos pulmões a cada ciclo respiratório
- * volume de reserva inspiratória (VRI): 3000mL
- quantidade de ar capaz de ser inspirada mesmo após a inspiração do volume corrente normal
- * volume de reserva expiratória (VRE): 1100mL
- quantidade de ar capaz de ser expirada mesmo após a expiração do volume corrente normal
- * volume residual (VR): 1200mL
- quantidade de ar que fica nos pulmões após a expiração mais forçada
- não pode ser medido pelo espirômetro

Capacidades pulmonares

- * capacidade inspiratória: 3500mL
- volume corrente + volume de reserva inspiratório
- * capacidade residual funcional: 2300mL
- volume de reserva expiratório + volume residual
- quantidade de ar que fica nos pulmões após uma expiração normal
- * capacidade vital: 4600mL
- volume de reserva inspiratório + volume corrente + volume de reserva expiratório
- quantidade máxima que a pessoa pode expelir dos pulmões
- * capacidade pulmonar total: 5800mL
- capacidade vital + volume residual
- volume máximo a que os pulmões podem ser expandidos



Espaço morto

- * parte do ar respirado nunca alcança as áreas de trocas gasosas, preenchendo a parte condutora como nariz, laringe e traqueia → espaço morto
- * 500mL entra, 150mL fica na parte condutora e 350mL chega nos alvéolos

Ventilação alveolar

- * volume total de novo ar que entra nos alvéolos e áreas adjacentes de trocas gasosas por minuto
- * é igual a frequência respiratória vezes a quantidade de novo ar que entra nessas áreas a cada respiração (VC VM)
 - VC é o volume corrente e VM é o volume de espaço morto fisiológico
- * aproximadamente 4200mL por minuto

A hematose depende da existência de uma ventilação-perfusão (VQ) adequada

- * em (B): no caso de um obstáculo na ventilação, a composição do ar alveolar se aproxima da do sangue venoso, e a relação V/Q tende para 0
- * em (A): em uma situação normal, a razão V/Q é 1
- * em (C): no caso de uma redução do fluxo sanguíneo, a composição do ar alveolar se aproxima da do ar inspirado, e a relação V/Q tende ao infinito

