(5) --- 融合框架

- 0x00 摘要
- 0x01 架构图
- 0x02 统一层
- 0x03 Horovod OP 类体系
 - o 3.1 基类 HorovodOp
 - o 3.2 派生类 AllreduceOp
 - o 3.3 适配类 MPIAllreduce
 - 。 3.4 后台线程如何使用
 - 3.4.1 具体collective 操作
 - 3.4.2 调用不同类型的OP
 - 3.4.3 取一个适配层
 - 3.4.4 适配层构建
- 0x04 与通讯框架融合
 - o 4.1 TensorFlow 定义Op
 - 4.2 Horovod 实现 --- HorovodAllreduceOp
 - 4.2.1 定义 Op 的接口
 - 4.2.2 为 Op 实现 kernel
 - 4.2.3 注册OP到 TensorFlow 系统
 - 4.2.4 注意点
 - 4.3 如何使用
 - 4.3.1 EnqueueTensorAllreduce
 - 4.3.2 提交命令
 - 4.3.3 TensorQueue
- 0x05 总结
- 0xEE 个人信息
- 0xFF 参考

0x00 摘要

我们需要一些问题来引导分析:


- Horovod 不依托于某个框架,自己通过MPI建立了一套分布式系统,完成了allreduce, allgather等 collective operations通信工作,但是如何实现一个大统一的分布式通信框架?
- Horovod是一个库,怎么嵌入到各种深度学习框架之中?比如怎么嵌入到Tensorflow, PyTorch, MXNet, Keras?
- Horovod 因为需要兼容这么多学习框架,所以应该有自己的 OP 操作,在此基础上添加适配层,这样就可以达到兼容目的;
- 如何将梯度的同步通信完全抽象为框架无关的架构?
- 如何将通信和计算框架分离,这样,计算框架只需要直接调用hvd接口,如HorovodAllreduceOp来进行梯度求平均即可。

我们接下来看看 Horovod 如何融合。

0x01 架构图

我们通过架构图来看看。

以下是网上一位同学的架构图<u>带你了解当红炸子鸡Horovod分布式训练框架</u>,为了尽力保持风格统一, 我重新绘制如下:



他分层思路如下:

- 统一层: 用来整合各个框架层, hvd将通信和计算框架分离之后, 计算框架只需要直接调用hvd接口, 如HorovodAllreduceOp 来进行梯度求平均即可。
- **框架层**:支持Tensorflow, PyTorch, MXNet, Keras四个热门的深度学习框架,对众多热门框架的训练支持是Horovod的优势之一。
- **多卡通信层(集合通信层)**: 主要是集成一些通信框架,包括: NCCL, MPI, GLOO, CCL, 主要就是完成前面说到的AllReduce的过程。
- 网络通信层:主要是优化网络通信,提高集群间的通信效率。

MPI在Hovorod的角色比较特殊:

- 一方面Horovod内集成了基于MPI的AllReduce,类似于NCCL,都是用作梯度规约;
- 另一方面, MPI可以用来启动多个进程(Hovorod里用Rank表示), 实现并行计算;

0x02 统一层

我们现在知道,Horovod 内部实现(封装)了 allreduce 功能,借以实现梯度规约。

但是,hvd.allreduce又是如何实现对不同通信library的调用的呢? Horovod 使用一个统一层来完成。

首先,我们看看每个 rank 节点的运行机制,这样知道统一层的实现需要考虑哪些因素:

- 每个rank有两个thread: Execution thread 和 Background thread。
- Execution thread 是用来做机器学习计算的。
- Background thread 是通讯和做allreduce的。
 - 。 后台线程中 有一个消息队列接收AllReduce, AllGather以及Broadcast等op的请求;
 - 。后台线程会每隔一段时间轮询消息队列,拿到一批op之后,会对op中的tensor进行融合,再进行相应的操作。
 - o 如果tensor在显存中,那么它会使用NCCL库执行。而如果是在内存中,则会使用MPI或者Gloo执行。

其次,统一层的实现是:

• 构建一个Operation 类体系,首先定义基类HVD OP,然后在此基础上定义子类AllReduceOP,并以此延伸出多个基于不同通信library的collective OP(就是适配层),比如说 GlooAllreduce 和

MPIAllReduce.

- 构建一个消息队列。所有的适配层 最后都是发出一些 Op + Tensor 的 Message 到队列中,后台初始化的时候会构建一个专门的线程(Background thread)专门消费这个队列。因此有一个同步消息的过程,相当于"某个 tensor"在所有节点上都就绪以后就可以开始计算了。
- Horovod 定义的这套HVD OP是跟具体深度学习框架无关的, Horovod 针对各个框架定义了不同的HVD OP实现。比如使用 TensorFlow时候,是无法直接插到TF Graph中执行的,所以还需要注册TF的HVD OP。


我们下面就逐一分析下这几个方面。

0x03 Horovod OP 类体系

Horovod OP 类体系如下:

- 首先定义基类HVD OP;
- 然后在次基础上定义子类AllReduceOP;
- 并以此延伸出多个基于不同通信library的collective OP,比如说 GlooAllreduce 和 MPIAllReduce;

逻辑如下:



3.1 基类 HorovodOp

HorovodOp 是所有类的基类,其主要作用是:

- 拥有 HorovodGlobalState,这样可以随时调用到总体state;
- NumElements 函数负责获取本 OP 拥有多少 tensor;
- 一个虚函数 Execute 用以被派生类实现,就是具体派生类需要实现的算法操作;

```
class HorovodOp {
public:
    HorovodOp::HorovodOp(HorovodGlobalState* global_state)
        : global_state_(global_state) {}

int64_t HorovodOp::NumElements(std::vector<TensorTableEntry>& entries) {
    int64_t num_elements = 0;
    for (auto& e : entries) {
        num_elements += e.tensor->shape().num_elements();
    }
    return num_elements;
}
```

3.2 派生类 AllreduceOp

HorovodOp 的派生类有几个,其功能望文生义,比如:AllreduceOp ,AllgatherOp,BroadcastOp,AlltoallOp,JoinOp(弹性训练使用)。

我们以 AllreduceOp 为例, 其定义如下, 主要函数是:

- Execute 需要其派生类实现,就是具体进行算法操作;
- Enabled 需要其派生类实现;
- MemcpyInFusionBuffer: 用来拷贝 input Fusion tensor 多个entries;
- MemcpyOutFusionBuffer: 用来拷贝 output Fusion tensor 多个entries;
- MemcpyEntryInFusionBuffer: 用来拷贝 input Fusion tensor;
- MemcpyEntryOutFusionBuffer: 用来拷贝 output Fusion tensor;

3.3 适配类 MPIAllreduce

接下来是具体的实现类,和具体通讯框架有关,比如: MPIAllreduce, GPUAllreduce, AdasumMPIAllreduceOp, GlooAllreduce。在 common/ops 中可以看到具体种类有 NCCL/Gloo/MPI 等等。

这些 op 由 op_manager 管理,op_manager 会根据优先级找到可以用来计算的 op 进行计算,比如:

- MPI 用的就是 MPI_Allreduce, 具体 scatter-gather 和 all-gather openMPI 有现成的实现;
- NCCL 就直接调用 ncc1A11Reduce, 比较新的 nccl 也支持跨节点的 allreduce 了, 不用自己再套一层;

我们以 MPIAllreduce 为例进行说明, 其定义如下:

具体 Execute 就是调用 MPI Allreduce 来完成操作,比如:

- 从内存中拷贝到 fusion buffer;
- 调用 MPI_Allreduce 实现归并;
- 从 fusion buffer 拷贝出去;

```
Status MPIAllreduce::Execute(std::vector<TensorTableEntry>& entries, const
Response& response) {
  // Copy memory into the fusion buffer.
  MemcpyInFusionBuffer(entries, fused_input_data, buffer_data, buffer_len);
  // Do allreduce.
  timeline.ActivityStartAll(entries, MPI_ALLREDUCE);
  const void* sendbuf = entries.size() > 1 || fused_input_data == buffer_data
                        ? MPI_IN_PLACE : fused_input_data;
  int op = MPI_Allreduce(sendbuf, buffer_data,
                         (int) num_elements,
                         mpi_context_->GetMPIDataType(first_entry.tensor),
                         mpi_context_->GetMPISumOp(first_entry.tensor->dtype()),
                         mpi_context_-
>GetMPICommunicator(Communicator::GLOBAL));
  // Copy memory out of the fusion buffer.
  MemcpyOutFusionBuffer(buffer_data, entries);
}
```

3.4 后台线程如何使用

因为 Horovod 主要是由一个后台线程完成梯度操作,所以让我们看看这个后台线程之中如何调用到 Hovorod OP。

Horovod的工作流程比较简单:

- HorovodGlobalState 之中有一个消息队列接收AllReduce, AllGather以及Broadcast等op的请求。
- 有一个后台线程会每隔一段时间轮询消息队列,拿到一批op之后,会对op中的tensor进行融合, 再进行相应的操作。


• 如果tensor在显存中,那么它会使用NCCL库执行。而如果是在内存中,则会使用MPI或者Gloo执行。

3.4.1 具体collective 操作

Horovod 的后台线程拿到需要融合的tensor 之后,会调用 PerformOperation 进行具体的collective 操作。在 PerformOperation 之中有调用

```
void PerformOperation(Response response, HorovodGlobalState& state) {
    ......
Status status;
try {
    // 进行collective的操作
    status = op_manager->ExecuteOperation(entries, response);
} catch (const std::exception& ex) {
    status = Status::UnknownError(ex.what());
}
......
}
```

逻辑如下:



3.4.2 调用不同类型的OP

然后 status = op_manager->ExecuteOperation(entries, response) 会调用不同的 op->Execute(entries, response) 执行reduce 运算。

比如 ALLREDUCE 就调用了 ExecuteAllreduce(entries, response)。

```
Status OperationManager::ExecuteOperation(std::vector<TensorTableEntry>& entries,


const Response& response) const {

if (response.response_type() == Response::ALLREDUCE) {

return ExecuteAllreduce(entries, response); // 这里
} else if (response.response_type() == Response::ALLGATHER) {
```

```
return ExecuteAllgather(entries, response);
} else if (response.response_type() == Response::BROADCAST) {
    return ExecuteBroadcast(entries, response);
} else if (response.response_type() == Response::ALLTOALL) {
    return ExecuteAlltoall(entries, response);
} else if (response.response_type() == Response::JOIN) {
    return ExecuteJoin(entries, response);
}
.....
}
```

逻辑如下:



3.4.3 取一个适配层

具体就是从 allreduce_ops_ 之中选取一个合适的 op, 调用其Execute。

allreduce_ops_是从哪里来的?在 OperationManager 构建函数中有。

```
allreduce_ops_(std::move(allreduce_ops)),
```

所以我们看看allreduce_ops 如何构建。

3.4.4 适配层构建

在 CreateOperationManager 之中对 allreduce_ops 进行添加。


可以看到,添加的类型大致如下:

- MPI GPUAllreduce
- NCCLHierarchicalAllreduce
- NCCLAllreduce
- DDLAllreduce
- GlooAllreduce
- GPUAllreduce
- MPIAllreduce
-

```
OperationManager* CreateOperationManager(HorovodGlobalState& state) {
 // Order of these operations is very important. Operations will be checked
 // sequentially from the first to the last. The first 'Enabled' operation will
  // be executed.
  std::vector<std::shared_ptr<AllreduceOp>> allreduce_ops;
  std::vector<std::shared_ptr<AllgatherOp>> allgather_ops;
  std::vector<std::shared_ptr<BroadcastOp>> broadcast_ops;
  std::vector<std::shared_ptr<AllreduceOp>> adasum_ops;
  std::vector<std::shared_ptr<AlltoallOp>> alltoall_ops;
#if HAVE_MPI && HAVE_GPU // 如果配置了MPI
  if (mpi_context.IsEnabled()) {
#if HOROVOD_GPU_ALLREDUCE == 'M'
    allreduce_ops.push_back(std::shared_ptr<AllreduceOp>(
        new MPI_GPUAllreduce(&mpi_context, &gpu_context, &state)));
    allreduce_ops.push_back(
        std::shared_ptr<AllreduceOp>(new NCCLHierarchicalAllreduce(
            &nccl_context, &mpi_context, &gpu_context, &state)));
#elif HAVE_DDL && HOROVOD_GPU_ALLREDUCE == 'D' //如果配置了DDL
    allreduce_ops.push_back(std::shared_ptr<AllreduceOp>(
        new DDLAllreduce(&ddl_context, &gpu_context, &state)));
#endif
#if HAVE_NCCL && HOROVOD_GPU_ALLREDUCE == 'N'//如果配置了NCCL
  allreduce_ops.push_back(std::shared_ptr<AllreduceOp>(
      new NCCLAllreduce(&nccl_context, &gpu_context, &state)));
#endif
. . . . . .
```

因此我们知道,如何使用这些 Operation。

流程如下:



回顾下每个 rank 节点的运行机制,每个rank有两个thread:

- Execution thread 是用来做机器学习计算的。
- background thread 是负责通讯和allreduce。

到目前为止,我们其实分析的是第二部分:background thread 是负责通讯和allreduce。

下面我们要看看第一部分的某些环节,即 Tensorflow 这样的框架是如何把 tensor & op 发送给 后台线程。

0x04 与通讯框架融合

Horovod 定义的这套HVD OP是跟具体深度学习框架无关的,比如使用 TensorFlow时候,是无法直接 insert到TF Graph中执行的,所以还需要注册TF的OP。

Horovod 针对各个框架定义了不同的实现。

针对 TensorFlow 模型分布式训练,Horovod 开发了 TensorFlow ops 来实现 Tensorflow tensor 的 AllReduce。而且这些 op 可以融入 TensorFlow 的计算图中,利用 TensorFlow graph 的 runtime 实现计算与通信的 overlapping,从而提高通信效率。

以 TensorFlow 模型的 AllReduce 分布式训练为例,Horovod 开发了 allreduce ops 嵌入 TensorFlow 的反向计算图中,从而获取 TensorFlow 反向计算的梯度并进行梯度汇合。allreduce ops 可以通过调用 gloo 提供的 allreduce API 来实现梯度汇合的。

比如 在 horovod/tensorflow/mpi_ops.cc 之中,就针对 tensorflow 定义了 HorovodAllreduceOp。

4.1 TensorFlow 定义Op

对于 TensorFlow,可以自定义 Operation,即如果现有的库没有涵盖你想要的操作, 你可以自己定制一个。

为了使定制的 Op 能够兼容原有的库, 你必须做以下工作:

- 在一个 C++ 文件中注册新 Op. Op 的注册与实现是相互独立的. 在其注册时描述了 Op 该如何执行. 例如,注册 Op 时定义了 Op 的名字,并指定了它的输入和输出.
- 使用 C++ 实现 Op. 每一个实现称之为一个 "kernel", 可以存在多个 kernel, 以适配不同的架构 (CPU, GPU 等)或不同的输入/输出类型.
- 创建一个 Python 包装器(wrapper). 这个包装器是创建 Op 的公开 API. 当注册 Op 时, 会自动生成一个默认 默认的包装器. 既可以直接使用默认包装器, 也可以添加一个新的包装器.
- (可选) 写一个函数计算 Op 的梯度.

- (可选) 写一个函数, 描述 Op 的输入和输出 shape. 该函数能够允许从 Op 推断 shape.
- 测试 Op, 通常使用 Pyhton。如果你定义了梯度,你可以使用Python的GradientChecker来测试它。

4.2 Horovod 实现 --- HorovodAllreduceOp

HorovodAllreduceOp 就是一种TF Async OP,然后其内部实现中调用了 HVD OP,这是比较巧妙的**组合模式**。显然继承了TP Aysnc OP的HorovodAllReduce 是可以插入到TF Graph里面,然后被正常执行的。

添加新的OP需要3步,我们具体看看。

4.2.1 定义 Op 的接口

第一步是定义Op 的接口,使用REGISTER_OP()向 TensorFlow 系统注册来定义 Op 的接口,该OP就是HorovodAllreduceOp。

```
// 1. 定义 Op 的接口
     REGISTER_OP()向 TensorFlow 系统注册来定义 Op 的接口,该OP就是HorovodAllreduceOp.
     在注册时, 指定 Op 的名称: REGISTER_OP("HorovodAllreduce")
//
                     输入(类型和名称): Input("tensor: T")
//
//
                     输出(类型和名称): Output("sum: T")
                     和所需要任何 属性的文档说明Doc(R"doc(...)doc");
//
//
     该 Op 接受一个 T 类型 tensor 作为输入, T 类型可以是{int32, int64, float32,
float64}
           输出一个 T 类型 tensor sum, sum是在所有的MPI进程中求和
REGISTER_OP("HorovodAllreduce")
    .Attr("T: {int32, int64, float16, float32, float64}")
   .Attr("reduce_op: int")
    .Attr("prescale_factor: float")
   .Attr("postscale_factor: float")
    .Attr("ignore_name_scope: bool = False")
   .Input("tensor: T")
   .Output("sum: T")
   .SetShapeFn([](shape_inference::InferenceContext* c) {
     c->set_output(0, c->input(0));
     return Status::OK();
   });
```

4.2.2 为 Op 实现 kernel

第二步是为 Op 实现 kernel。在定义接口之后,每一个实现称之为一个 "kernel",提供一个或多个 Op 的实现,即可以存在多个 kernel。

HorovodAllreduceOp 类继承 AsyncOpKernel,覆盖 其ComputeAsync() 方法。ComputeAsync()方法 提供一个类型为 OpKernelContext* 的参数 context, 用于访问一些有用的信息, 例如输入和输出的 tensor。

在 ComputeAsync 里,会把这一 AllReduce 的请求入队。可以看到,在 TensorFlow 支持的实现上, Horovod 与百度大同小异。都是自定义了 AllReduce Op,在 Op 中把请求入队。

```
// 2. 为 Op 实现 kernel。
// 在定义接口之后,每一个实现称之为一个 "kernel",提供一个或多个 Op 的实现,即可以存在多个kernel。
```

```
// 为这些 kernel 的每一个创建一个对应的类,继承 AsyncOpKernel,覆盖 ComputeAsync 方
法。
     ComputeAsync 方法提供一个类型为 OpKernelContext* 的参数 context, 用于访问一些有用
//
的信息, 例如输入和输出的 tensor
class HorovodAllreduceOp : public AsyncOpKernel {
public:
 // 防止类构造函数的隐式自动转换,只能显示调用该构造函数
  explicit HorovodAllreduceOp(OpKernelConstruction* context)
      : AsyncOpKernel(context) {
   OP_REQUIRES_OK(context, context->GetAttr("reduce_op", &reduce_op_));
   OP_REQUIRES_OK(context, context->GetAttr("prescale_factor",
&prescale_factor_));
   OP_REQUIRES_OK(context, context->GetAttr("postscale_factor",
&postscale_factor_));
   OP_REQUIRES_OK(context, context->GetAttr("ignore_name_scope",
&ignore_name_scope_));
  }
  // 重写ComputeAsync()方法
  void ComputeAsync(OpKernelContext* context, DoneCallback done) override {
   OP_REQUIRES_OK_ASYNC(context, ConvertStatus(common::CheckInitialized()),
                        done);
   auto node_name = name();
   if (ignore_name_scope_) {
     auto pos = node_name.find_last_of('/');
     if (pos != std::string::npos) {
       node_name = node_name.substr(pos + 1);
     }
   }
   auto device = GetDeviceID(context);
   auto tensor = context->input(0);
   horovod::common::ReduceOp reduce_op = static_cast<horovod::common::ReduceOp>
(reduce_op_);
   Tensor* output;
   OP_REQUIRES_OK_ASYNC(
       context, context->allocate_output(0, tensor.shape(), &output), done);
   // ReadyEvent makes sure input tensor is ready, and output is allocated.
   // shared_ptr 是一个标准的共享所有权的智能指针,允许多个指针指向同一个对象
   auto ready_event = std::shared_ptr<common::ReadyEvent>
(RecordReadyEvent(context));
   // 模板函数 std::make_shared 可以返回一个指定类型的 std::shared_ptr
   auto hvd_context = std::make_shared<TFOpContext>(context);
   auto hvd_tensor = std::make_shared<TFTensor>(tensor);
   auto hvd_output = std::make_shared<TFTensor>(*output);
   // 将张量的Allreduce操作OP加入队列
   auto enqueue_result = EnqueueTensorAllreduce(
       hvd_context, hvd_tensor, hvd_output, ready_event, node_name, device,
       [context, done](const common::Status& status) {
         context->SetStatus(ConvertStatus(status));
         done();
       }, reduce_op, (double) prescale_factor_, (double) postscale_factor_);
   OP_REQUIRES_OK_ASYNC(context, ConvertStatus(enqueue_result), done);
  }
private:
```

```
int reduce_op_;
// Using float since TF does not support double OP attributes
float prescale_factor_;
float postscale_factor_;
bool ignore_name_scope_;
};
```

4.2.3 注册OP到 TensorFlow 系统

第三步是注册OP到 TensorFlow 系统。

4.2.4 注意点

具体可以参考 add new op, 里面规范了 Tensorflow 自定义算子的实现。

请注意,生成的函数将获得一个蛇形名称(以符合 PEP8)。因此,如果您的操作在 C++ 文件中命名为 ZeroOut,则 Python 函数将称为 zero_out。

C++ 的定义是驼峰的,生成出来的 python 函数是下划线小写的,所以最后对应的是,适配Op的代码在 horovod/tensorflow 目录下面。

C++	Python
HorovodAllgather	horovod_allgather
HorovodAllreduce	horovod_allreduce
HorovodBroadcast	horovod_broadcast

所以,在 python 世界中,当 _DistributedOptimizer 调用 compute_gradients 来优化的时候,会通过 _allreduce 来调用到 MPI_LIB.horovod_allreduce,也就是调用到 HorovodAllreduceOp 这里。

具体 _DistributedOptimizer 如何调用到 _allreduce,我们在后续文章中会讲解。

```
def _allreduce(tensor, name=None, op=Sum):
    if name is None and not _executing_eagerly():
        name = 'HorovodAllreduce_%s' % _normalize_name(tensor.name)
    return MPI_LIB.horovod_allreduce(tensor, name=name, reduce_op=op)
```

4.3 如何使用

4.3.1 EnqueueTensorAllreduce

HorovodAllreduceOp 类会调用 EnqueueTensorAllreduce() 方法,将张量的Allreduce操作OP加入 HorovodGlobalState的队列中。

EnqueueTensorAllreduce 位于: /horovod/common/operations.cc。

具体方法就是构建contexts, callbacks等各种支撑数据, 然后调用 EnqueueTensorAllreduces 进行处理。

```
// Contexts and controller must be initialized and the background thread
// must be running before this function is called.
Status EnqueueTensorAllreduce(std::shared_ptr<OpContext> context,
                              std::shared_ptr<Tensor> tensor,
                              std::shared_ptr<Tensor> output,
                              std::shared_ptr<ReadyEvent> ready_event,
                              std::string name, const int device,
                              StatusCallback callback,
                              ReduceOp reduce_op,
                              double prescale_factor,
                              double postscale_factor) {
  // Wrap inputs in std::vector and pass onto multi tensor implementation
  std::vector<std::shared_ptr<OpContext>> contexts;
  std::vector<std::shared_ptr<Tensor>>> tensors;
  std::vector<std::shared_ptr<Tensor>> outputs;
  std::vector<std::shared_ptr<ReadyEvent>> ready_events;
  std::vector<std::string> names;
  std::vector<StatusCallback> callbacks;
  contexts.emplace_back(std::move(context));
  tensors.emplace_back(std::move(tensor));
  outputs.emplace_back(std::move(output));
  ready_events.emplace_back(std::move(ready_event));
  names.emplace_back(std::move(name));
  callbacks.emplace_back(std::move(callback));
  return EnqueueTensorAllreduces(contexts, tensors, outputs, ready_events,
                                 names, device, callbacks, reduce_op,
                                 prescale_factor, postscale_factor);
}
```

4.3.2 提交命令

EnqueueTensorAllreduces 主要就是调用 AddToTensorQueueMulti 向 tensor queue 提交操作,方法逻辑为:

- 把需要 reduce 的 tensor 组装成一个Request。
- 针对每个 tensor,会创建对应 TensorTableEntry,用于保存tensor 的权重,message 主要是一些 元信息 metadata。
- 把 request 和 TensorTableEntry往 GlobalState 的 tensor_queue 里面塞,这是一个进程内共享的全局对象维护的一个队列。
- 等待后台线程去读取这些allreduce 的请求。后台进程,会一直在执行一个循环 RunLoopOnce 。 在其中,后台线程会利用 MPIController 来处理入队的请求。 MPIController 可以理解为是协调不

同的 Rank 进程,处理请求的对象。这个抽象是百度所不具备的,主要是为了支持 Facebook gloo 等其他的集合计算库。因此 Horovod 也有 GlooController 等等实现。

具体代码如下:

```
Status EnqueueTensorAllreduces(std::vector<std::shared_ptr<OpContext>>&
contexts,
                               std::vector<std::shared_ptr<Tensor>>& tensors,
                               std::vector<std::shared_ptr<Tensor>>& outputs,
                               std::vector<std::shared_ptr<ReadyEvent>>&
ready_events,
                               std::vector<std::string>& names,
                               const int device,
                               std::vector<StatusCallback>& callbacks,
                               ReduceOp reduce_op,
                               double prescale_factor,
                               double postscale_factor) {
  Status status;
  . . . . . .
  std::vector<Request> messages;
  std::vector<TensorTableEntry> entries;
  messages.reserve(tensors.size());
  entries.reserve(tensors.size());
  for (int n = 0; n < tensors.size(); ++n) { // 遍历需要 reduce 的 tensor
   // 把tensor组装成一个Request
   Request message;
   message.set_request_rank(horovod_global.controller->GetRank());
   message.set_tensor_name(names[n]);
   message.set_tensor_type(tensors[n]->dtype());
   message.set_device(device);
   message.set_prescale_factor(prescale_factor);
   message.set_postscale_factor(postscale_factor);
   if (reduce_op == ReduceOp::ADASUM) {
     message.set_request_type(Request::ADASUM);
    } else {
     message.set_request_type(Request::ALLREDUCE);
    message.set_tensor_shape(tensors[n]->shape().to_vector());
   messages.push_back(std::move(message));
   TensorTableEntry e;
   e.tensor_name = names[n];
    e.context = std::move(contexts[n]);
   // input and output can be the same, only move when safe
   if (tensors[n] != outputs[n]) {
      e.tensor = std::move(tensors[n]);
      e.output = std::move(outputs[n]);
    } else {
     e.tensor = tensors[n];
      e.output = outputs[n];
    e.ready_event = std::move(ready_events[n]);
```

```
e.device = device;
   e.callback = std::move(callbacks[n]);
   // 针对每个 tensor, 会创建对应 TensorTableEntry, 用于保存tensor 的权重, message 主要
是一些 元信息 metadata
   entries.push_back(std::move(e));
 }
 std::string tensors_enqueued;
 for (const auto& n : names) {
   tensors_enqueued += n + "; ";
 }
 // Only create groups larger than 1 tensor, unless disable_group_fusion is
requested.
 // In that case, even single tensor groups are created to enforce disabling
fusion.
 if (tensors.size() > 1 || horovod_global.disable_group_fusion) {
   auto group_id = horovod_global.group_table.RegisterGroup(std::move(names));
   for (auto& message : messages) {
     message.set_group_id(group_id);
   }
 }
 // 往 GlobalState 的 tensor_queue 里面添加
 status = horovod_global.tensor_queue.AddToTensorQueueMulti(entries, messages);
 return status;
}
```

4.3.3 TensorQueue

Tensor 和 op 主要是添加到 TensorQueue, 具体就是调用 如下:

```
status = horovod_global.tensor_queue.AddToTensorQueueMulti(entries, messages);
```

AddToTensorQueue 和 AddToTensorQueueMulti 函数基本逻辑类似,只不过后者是处理多个 message,具体如下:

- 将MPI Request message请求加入 horovod_global.message_queue;
- 将TensorTableEntry e 加入horovod_global.tensor_table;

```
std::lock_guard<std::mutex> guard(mutex_);

for (int i = 0; i < entries.size(); ++i) {
   if (tensor_table_.find(entries[i].tensor_name) != tensor_table_.end()) {
     return DUPLICATE_NAME_ERROR;
   }
   tensor_table_.emplace(entries[i].tensor_name, std::move(entries[i]));
   message_queue_.push(std::move(messages[i]));
}
return Status::OK();
}</pre>
```

这样就添加到了 message queue, 我们的逻辑也完成了。

0x05 总结

总结Horovod的梯度同步更新以及AllReduce操作的全过程如下:

- 首先HVD定义TF异步的AllReduce OP,通过wrap optimizer将AllReduce OP插入到TF execution Graph中;
- OP内部主要就是把All Reduce需要的信息打包成Request,发送给coordinator (RankO);
- 由RankO协调所有Rank的request,并在所有Rank都Ready后,发送Response让各个Rank执行AllReduce操作。

具体如下图:

