16. NFS

16.1.- Introducción



NFS (Network File System) es un protocolo estándar de los sistemas Unix/Linux para compartir archivos en una red TCP/IP. Fue desarrollado en 1984 por Sun Microsystems que años más tarde se liberó bajo licencia GPL.

Permite a un usuario en un sistema acceder a los archivos de otro sistema a través de la red de igual forma a como lo hace con los archivos del sistema local, soportando de forma nativa los permisos y características de un sistema de archivos de Unix/Linux.

Las operaciones son síncronas, esto es que la operación sólo retorna cuando el servidor ha completado todo el trabajo asociado a esa operación; así se garantiza la integridad del archivo usado.

La última versión de NFS es NFSv4 (RFC 3530) que permite seguridad a través de Kerberos, trabajar con firewall, ACLs y utiliza operaciones con descripción de estado. Utiliza TCP para comunicar con el servidor, a diferencia de versiones anteriores que usaban TCP o UDP.

NFS exporta los datos en "claro", por lo que no se recomienda exportar datos sin usar seguridad en autenticación y encriptación Kerberos.

Otros sistemas similares son: Samba, Andrew File System, SSHFS, Apple Talk, ...

→ Ventajas de usar NFS:

- Los sistemas locales utilizan menos espacio de disco ya que los datos están centralizados en un servidor, evitando tener que replicar la información.
- Los datos del servidor NFS pueden ser modificados y/o accedidos por varios clientes.
- Los directorios *home* de los usuarios pueden crearse en el servidor NFS y montarse en cualquier máquina desde donde el usuario se conecte, eliminando la necesidad de crear un *home* para el usuario en cada sistema de la organización.

El sistema NFS se divide en dos partes:

- Parte servidor: 1 servidor que exporta uno o más directorios (recursos) con los datos a compartir.
- Parte cliente: 1 o más clientes que acceden de forma remota a los datos almacenados en el servidor, montando en su sistema de archivos local el recurso exportado por el servidor.

16.2.- Configurar un servidor NFS

Los pasos a seguir son:

- **1.** Instalar el paquete *nfs-utils*. Normalmente en una instalación estándar está incluido no así en una instalación mínima.
- **2.-** Crear el directorio a exportar. El usuario propietario debe ser *nfsnobody*.
- **3.-** Configuración en el archivo /etc/exports:

Añadiremos una línea por recurso a exportar con el formato:

<dir_exportar> <cliente>(opciones)

donde:

<dir_exportar>: directorio creado para almacenar los datos a exportar.

<cli>cliente>: puede ser un nombre resoluble por DNS, una dirección IPv4 o IPv6, una dirección de red IPv4 o IPv6. Se pueden usar los comodines *, para representar cualquier número de caracteres alfanuméricos (incluido el nulo), o ?, para representar cualquier carácter alfanumérico, o un rango entre [].

Se pueden poner varios clientes en la misma línea del recurso a exportar separados por un espacios en blanco.

(opciones): pueden ser de acceso, de propiedad de los archivos o de seguridad.

- De acceso: *ro* sólo lectura, *rw* (por defecto) para lectura y escritura.
- De propiedad de los archivos: no_root_squash respeta el uid/gid 0 de root, root_squash (por defecto) cambia el uid/gid 0 de root por el del usuario nfsnobody y all_squash los archivos de todos los usuarios aparecen con el uid/gid nfsnobody.
- De seguridad: se pone sec=<op_seguridad>. Las opciones de seguridad posibles son:
 none: acceso anónimo a los archivos, los archivos creados por un usuario remoto aparecen con usuario propietario nfsnobody. Para esto se necesita activar el booleano de SELinux nfsd_anon_write.

sys (por defecto): acceso a los archivos basado en los permisos estándar Linux.

krb5: el cliente proporciona una identidad basada en Kerberos y los permisos estándar de Linux.

krb5i: añade a krb5 integridad de los datos.

krb5p: añade a krb5i encriptación entre las peticiones cliente-servidor.

Estas tres últimas opciones necesitan el servicio *nfs-secure-server* arrancado y activado en el servidor y un archivo de keytab en /etc/krb5.keytab.

4.- Abrir el firewall para permitir los accesos por NFS: puerto **2049/tcp** para *nfsd*.

La versión NFSv4 dejó de depender del servicio de mapa de puertos (portmap) y de los servicios complementarios (mountd, lockd, ...) que están ahora incluidos en el propio NFS, con lo que sólo es necesario abrir el puerto 2049/tcp. En versiones anteriores NFSv2 yNFSv3 era necesario también abrir 111/udp 111/tcp, 662/tcp, 662/udp, 875/tcp, 875/udp, 892/tcp, 892/udp, 2049/tcp, 2049/udp, 32803/tcp y 32769/udp que son los puertos correspondientes a los mencionados servicios complementarios de *lockd*, *mountd*, *rquotad* y *statd*

5.- *Configuración* SELinux:

Se necesita configurar NFS para que exporte los directorios con los contextos de SELinux apropiados, para ello, en su archivo de configuración /etc/sysconfig/nfs, hay que indicar que se use la versión 4,2; para esto, se configura esta línea así: RPCNFSDARGS="-V 4.2" y tras los cambios en el archivo de configuración, se debe reiniciar el servicio nfs-server. En el caso de estar utilizando seguridad Kerberos, también se debe reiniciar el servicio nfs-secure-server.

En los directorios exportados, hay que ponerles el contexto de SELinux adecuado para NFS, pudiendo ser *nfs_t* o *public_content_t*. Con ambos contextos se garantiza la lectura pero para permitir la escritura en el recurso exportado, se debe usar *nfs_t* o el contexto *public_content_rw_t* con el booleano *nfsd_anon_write* activo.

6.- Arranque y activación del servicio *nfs-server* y, si se usa autenticación Kerberos, también el servicio *nfs-secure-server*.

16.3.- Configurar un cliente NFS

Los pasos a seguir son:

1.- Identificar los recursos exportados por el servidor NFS.

En un punto de montaje provisional, p.e., /mnt se monta con el comando mount el root del servidor NFS y con *ls* del punto de montaje provisional se ve qué recursos está exportando el servidor.

En el caso de usar versiones anteriores a NFSv4, se puede utilizar el comando *showmount -e* <*servidor_nfs>* para ver los recursos que exporta el servidor.

- 2.- Crear el punto de montaje donde se montará el recurso exportado.
- 3.- Montar el recurso remoto.

Se puede hacer de forma manual con el comando *mount*, pero no es persistente, si el sistema se reinicia perderíamos este montaje. Para hacerlo persistente, se puede hacer un montaje

automático con el archivo /etc/fstab o con automonter.

→ Manual: usaremos el comando *mount* de la forma:

mount -t nfs -o **<ops> <server_nfs>**:**<recurso_exportado> <pto_montaje>** donde:

<server_nfs>: sistema remoto que hace de servidor NFS.

<recurso_exportado>: directorio que exporta el servidor NFS.

<pto_montaje>: punto de montaje local creado en el punto anterior.

<ops>: opciones de montaje. Pueden ser:

- sync o async (por defecto) para indicar modo de funcionamiento síncrono o asíncrono respectivamente.
- sec=<*modo*>: opciones de seguridad, donde <*modo*> será *none,sys* (por defecto), *krb5*, *krb5p* o *krb5i* (visto en la parte servidor). Y si se quieren ver en el cliente los contextos SELinux que haya exportado el servidor, añadiremos *v4.2* en estas opciones de seguridad, separando con una coma, p.e., *sec=krb5,v4.2*.
- → <u>Automático</u>: usando el archivo /etc/fstab: donde se añade una línea por recurso remoto con el formato:

<server_nfs>:/<recurso_exportado> <pto_montaje> nfs <ops> 0 0
donde:

<server_nfs>: sistema remoto que hace de servidor NFS.

<*recurso_exportado*>: directorio que exporta el servidor NFS.

<pto_montaje>: punto de montaje local creado en el punto anterior.

<ops>: opciones de montaje. Las mismas usadas en el montaje manual.

→ <u>Automonter</u>: usando el servicio *autof*s que de forma automática monta bajo demanda recursos NFS compartidos y los desmonta cuando no están en uso.

Sus ventajas principales son:

- Los usuarios no necesitan tener privilegios de root para los comandos *mount* y *umount* y está accesible a todos los usuarios del sistema.
- No es necesario estar permanentemente conectado al recurso, dejando libres recursos de red y de sistema.
- Soporta mapeo de punto de montaje directo e indirecto proporcionando flexibilidad en las localizaciones de los puntos de montaje.
- Sólo necesita configuración en el lado cliente y usa las mismas opciones de

montaje que el comando mount.

- Los puntos de montaje indirectos se crean y borran por *autofs* eliminando la necesidad de gestionarlos manualmente.
- Soporta otros tipos de sistemas de archivos distintos a NFS como p.e. Samba.
- Es un servicio del sistema y se puede gestionar como tal.

16.3.1.- Crear un automontaje

Los pasos a seguir son:

- 1.- Instalar el paquete *autof*s en el cliente NFS
- 2.- Añadir un archivo de mapeo principal en /etc/auto.master.d/

El nombre no es relevante, (mejor si es descriptivo) y debe tener la extensión .autofs. En este archivo añadir una entrada de mapeo de la forma:

- para mapeo indirecto: /<dir> /etc/auto.<detalles_montaje>
- para mapeo directo: /- /etc/auto.<detalles_montaje>
- **3.** Crear el archivo con los detalles del montaje con el nombre *auto*. < *detalles_montaje* > en /*etc* con la línea:
 - para mapeo indirecto: * <ops> <server_nfs>:<recurso_exportado>/&
 - para mapeo directo: <pto_montaje> <ops> <server_nfs>:<recurso_exportado>

donde:

<server_nfs>: es el sistema remoto que hace de servidor NFS.

<recurso_exportado>: directorio que exporta el servidor NFS.

<pto_montaje>: punto de montaje local que debe existir previamente.

<ops>: opciones de montaje. Son las mismas que las que hemos visto en el montaje manual. Existen dos opciones especiales de automonter: fstype cuando el sistema de archivos exportado no es nfs y strict para tratar errores cuando se monte el sistema de archivos.

4.- Arrancar y activar el servicio *autofs* en el cliente.

16.4.- Caso práctico

Tenemos el sistema que estamos configurando **server1** que hará de servidor NFS exportando el recurso /*publico* para que los sistemas de su propia red puedan tener acceso de lectura y escritura y el sistema con la IP 172.25.6.18 sólo tenga acceso de lectura. Se configurará NFS para que el acceso a los archivos se base en los permisos estándar Linux, exporte los contextos de SELinux

adecuados y se abrirá el *firewall* para poder permitir el acceso de los clientes.

Además como cliente NFS, el sistema **server1** montará en su sistema de archivos local /*corporativo* el recurso exportado por el sistema *central* de /*shares/corp* con la información accesible para toda la organización usando automonter y el recurso /*shares/marketing* de forma automática en /*folletos*. Los recursos que exporta **central**, se exportan en sólo lectura y securizados con kerberos.

RESOLUCIÓN

- → Configuración de *central* como servidor NFS:
- Instalamos el paquete *nfs-utils*:

[root@central ~]# yum install -y nfs-utils

- Creamos los directorios que contendrán los recursos a exportar *corp* y *marketing*:

[root@central ~]# mkdir -p /shares/{corp,marketing}

[root@central ~]# chown nfsnobody /shares/{corp,marketing}

Creamos algo de contenido en ellos para luego poder verlo desde el cliente server1:

[root@central ~]# mkdir /shares/corp/{viajes,normativa,vacaciones}

[root@central ~]# touch /shares/corp/viajes/plantilla-{dietas,despl,aloja}.xls

[root@central ~]# touch /shares/corp/normativa/iso-900{0,1,2}.pdf

[root@central ~]# touch /shares/corp/vacaciones/oferta{1,2}.txt

[root@central ~]# touch /shares/marketing/folleto{1..5}.pdf

- Configuración en el archivo /etc/exports:

[root@central ~]# echo '/shares/corp 10.11.1.0/24(ro) ' >> /etc/exports

[root@central ~]# echo '/shares/marketing 10.11.1.0/24(rw) ' >> /etc/exports

[root@central ~]# exportfs -r (no es necesario ya que aun no se ha arrancado el servicio)

- Configuramos el firewall:

[root@central ~]# firewall-cmd --permanent --add-service=nfs --zone=internal

[root@central ~]# firewall-cmd --reload

[root@central ~]# firewall-cmd --list-services --zone=internal

mdns http dhcpv6-client kerberos **nfs** ssh dns ldap tftp samba-client

- Configuramos SELinux: se debe indicar la versión 4.2 en el archivo de configuración para que se puedan cargar los contextos SELinux en los recursos exportados:

[root@central ~]# sed 's/^RPCNFSDARGS=\"\"/RPCNFSDARGS=\"-V 4.2\"/g" /etc/sysconfig/nfs

Añado a las políticas de SELinux la política para que el directorio *publico* tenga el contexto *nfs_t* y la aplico:

```
[root@central ~]# semanage fcontext -a -t nfs_t '/shares/corp(/.*)?'
[root@central ~]# semanage fcontext -a -t nfs_t '/shares/marketing(/.*)?'
[root@central ~]# restorecon -vvFR /shares
```

- Arrancamos y activamos el servicio *nfs-server*:

[root@central ~]# systemctl enable nfs-server

Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-server.service to /usr/lib/systemd/system/nfs-server.service.

- Verificamos que el recurso se ha exportado:

```
[root@central ~]# exportfs -s
   /shares/corp
   10.11.1.0/24(ro,wdelay,root_squash,no_subtree_check,sec=sys,ro,secure,root_squash,n
   o_all_squash)
   /shares/marketing
   10.11.1.0/24(rw,wdelay,root_squash,no_subtree_check,sec=sys,rw,secure,root_squash,
   no_all_squash)
```

- → Configuración de *server1* como servidor NFS:
- Instalamos el paquete *nfs-utils*:

```
[root@server1 ~]# yum install -y nfs-utils
```

- Creamos el directorio a exportar *publico*:

```
[root@server1 ~]# mkdir /publico
[root@server1 ~]# chown nfsnobody /publico
```

- Configuración en el archivo /etc/exports:

```
[root@server1 ~]# echo '/publico 172.25.1.0/24(rw) 172.25.6.18(ro) ' >> /etc/exports [root@server1 ~]# exportfs -r (no es necesario ya que aun no se ha arrancado el servicio)
```

- Configuramos el firewall:

```
[root@server1 ~]# firewall-cmd --permanent --add-service=nfs
```

[root@server1 ~]# firewall-cmd -- reload

- Configuramos SELinux: se debe indicar la versión 4.2 en el archivo de configuración para que se puedan cargar los contextos SELinux en los recursos exportados:

[root@server1 ~]# sed 's/^RPCNFSDARGS=\"\"/RPCNFSDARGS=\"-V 4.2\"/g" /etc/sysconfig/nfs Añadimos a las políticas de SELinux la política para que el directorio *publico* tenga el contexto *nf*s_*t* y la aplicamos:

[root@server1 ~]# semanage fcontext -a -t nfs_t '/publico(/.*)?'
[root@server1 ~]# restorecon -vvFR /publico

- Arrancamos y activamos el servicio nfs-server:

[root@server1 ~]# systemctl start nfs-server; systemctl enable nfs-server

- Verificamos que el recurso se ha exportado:

[root@server1 ~]# exportfs -s

- → Configuración de *server1* como cliente NFS de *central*:
- Instalamos el paquete *nfs-utils* (ya realizado en el punto anterior) y el paquete *autofs*:

[root@server1 ~]# yum install -y autofs

Comprobamos que accedo a los recursos de central montando el root de central en un punto de montaje provisional, p.e., /mnt:

[root@server1 ~]# mount central:/ /mnt [root@server1 ~]# tree /mnt /mnt — shares corp normativa · iso9000.pdf iso9001.pdf iso9002.pdf vacaciones oferta1.txt oferta2.txt viajes platilla-aloja.xls platilla-despl.xls platilla-dietas.xls marketing folleto1.pdf folleto2.pdf folleto3.pdf - folleto4.pdf

folleto5.pdf

[root@server1 ~]# umount /mnt

- Creamos el directorio local /folletos: corporativo no hace falta → automonter

[root@server1 ~]# mkdir /folletos

 Para el montado automático del recurso /shares/marketing del servidor NFS central con el archivo /etc/fstab, añadimos la siguiente línea:

[root@server1 ~]# echo 'central:/shares/marketing /folletos nfs sync,sec=sys,v4.2 0 0' >>/etc/fstab

[root@server1 ~]# Is /folletos

folleto1.pdf folleto2.pdf folleto3.pdf folleto4.pdf folleto5.pdf

 Para el montado indirecto del recurso /shares/corp de central usando automonter, creamos el archivo de mapeo principal con la configuración que apunta al archivo con la descripción del montaje:

[root@server1 ~]# echo '/corporativo /etc/auto.corporativo' >

/etc/auto.master.d/corporativo.autofs

y creamos el archivo con la descripción del montaje:

[root@server1 ~]# echo '* -ro,sync,sec=sys,v4.2 central:/shares/corp/&' >

/etc/auto.corporativo

- Arrancamos y activamos el servicio *autofs*:

[root@server1 ~]# systemctl start autofs; systemctl enable autofs

Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/autofs.service to /usr/lib/systemd/system/autofs.service.

[root@server1 ~]# Is /corporativo/{viajes,vacaciones,normativa}

/corporativo/normativa:

iso9000.pdf iso9001.pdf iso9002.pdf

/corporativo/vacaciones:

oferta1.txt oferta2.txt

/corporativo/viajes:

platilla-aloja.xls platilla-despl.xls platilla-dietas.xls