
MXNet源码分析

MXNet源码分析 基本结构 Context Storage Allocator Resource Manager Runtime Dependency Engine NDArray NNVM Runtime Dependency Engine 运算库mshadow 其他基础库 dmlc-core

基本结构



- Runtime Dependency Engine: Schedules and executes the operations according to their read/write dependency.
- Storage Allocator: Efficiently allocates and recycles memory blocks on host (CPU) and devices (GPUs).
- Resource Manager: Manages global resources, such as the random number generator and temporal space.
- NDArray: Dynamic, asynchronous n-dimensional arrays, which provide flexible imperative programs for MXNet.
- Symbolic Execution: Static symbolic graph executor, which provides efficient symbolic graph execution and optimization.
- Operator: Operators that define static forward and gradient calculation (backprop).
- SimpleOp: Operators that extend NDArray operators and symbolic operators in a unified

fashion.

- Symbol Construction: Symbolic construction, which provides a way to construct a computation graph (net configuration).
- KVStore: Key-value store interface for efficient parameter synchronization.
- Data Loading(IO): Efficient distributed data loading and augmentation.

Context

Context维护每个任务的上下文,构造的时候需要传递设备信息。包含如下四种主要类型的Context:

- cpu: 运行于普通CPU对应的RAM分配
- pinned_cpu[1]: GPU模式下, 主机分配CPU Pinned Memory[2];
- gpu: GPU模式下, 主机分配可分页;
- cpushared: Android Shared Memory分配;

Storage Allocator

Allocator是内存分配器, 其提供的方法如下:

storage.cc/StorageImpl 在实现Storage接口的时候,需要首先加载对应的内存管理器(storage_manager.h/StorageManager),然后由管理器实现的实际的Alloc/Free/DirectFree操作。

内存管理器根据不同设备类型,实现不同实现了7种不同的内存管理器。主要实现为:

- NaiveStorageManager
 - 。 CPUDeviceStorage: <u>地址对齐</u>的内存分配. 对应Context::kCPU.
 - o GPUDeviceStorage: 调用 cudaMalloc/cudaFree 进行内存分配和释放; 对应 Context::kGPU.
 - o PinnedMemoryStorage: 调用 cudaAllocHost/cudaFreeHost 进行主机锁页分配和释放; 对应Context::kCPUPinned.
- CPUSharedStorageManager: 对应Context::kCPUShared.
- PooledStorageManager: 使用内存池进行内存分配和管理。根据Round方式不同, 采用不同的Container索引不同状态的内存。

Resource Manager

ResourceManager主要针对随机数生成器资源以及临时空间资源管理进行分配。其提供的方法如下:

默认实现是 resource::ResourceManagerImpl。

Request()根据用户需要的资源类型返回对应的资源,主要资源包括:

- kRandom:对应mshadow::Random object。就是在不同设备上提供的随机数生成器的封装。
 - o CPU: C++ mt19937
 - o GPU: cuRADN
- kTempSpace: 任意长度的动态内存分配。使用前面提到的Storage Allocator分配;

- kParallelRandom: 异步随机数分配,参考依赖引擎里面的解释。
- kCuDNNDropoutDesc: 参考 <u>3.1.1.3. cudnnDropoutDescriptor_t</u>。提供dropout操作。


Runtime Dependency Engine

运行时依赖引擎(简称RDE)主要负责计算图的全生命周期管理,目标是最大程度的实现并行计算。 计算图也就是训练任务/通用计算任务的数据流图。

Mxnet在构建数据流通的时候,还要充分考虑内存的复用,因此,mxnet增加了一个特殊的节点: Object::__del___节点。当当前对象Object不在被使用的时候,就会自动插入这个del节点,对齐独占的内存进行释放。另外就是对于随机数分配,考虑到随机数分配器是线程不安全的,因此要串行化分配随机数资源。

有了以上约束,我们就可以开始构建依赖关系。按照正常的思路,基于数据流的依赖关系,可以借助MVCC的思路,引入版本控制,对于写产生新的版本且标记其引用的版本,对于读标记其引用的版本。然后基于这些依赖关系,构建出一个DAG。然后对DAG进行拓扑排序,然后通过遍历叶子节点找出所有不同的根节点(逆拓扑遍历),找出独立子图。 独立子图之间是可以交给多个线程独立计算。但是,对于机器学习任务,要支持动态计算图的话,就不能这么简单的计算全局的独立子图了。于是乎,。。。。。

以上就是依赖引擎的基本原理,<u>官网</u>给出了很生动的解释。 首先Mxnet定义了 VarHandle(Engine/Var)表示变量,OprHandle(Engine/Opr)表示操作。那么依赖关系就是以Opr为点, Var为边。在实际执行的时候,OprBlock会对Opr进行封装,作为基本的执行单元。VersionedVarBlock 维护VarHandle的版本信息,给同一个VarHandle的不同优先级(依赖关系作为最高优先级)的 OprBlock建立一个队列。对应的关系对象如如下:



其中最关键的部分是ThreadedVar,成员变量解释如下:

- num_pending_reads_: 当前Var被读依赖的次数;
- pending_write_: 当前被写依赖的的Var, 并且执行该Var所维护的依赖操作队列的头部; _
- head_: 队列尾部;

其次是OprBlock,成员,会有一个wait成员,标记当前Var的依赖操作的个数,如果为0,那么就可以执行当前节点的操作 PushToExecute。


实际处理变量的Push的时候,对于只读变量(const_vars),

在 ThreadedVar::AppendReadDependency 中如果发现该变量队列中没有等待写入的操作 (pending_write_ == nullptr), 那么增加 num_pending_reads_,并且减少wait,表示当前读依赖 就绪。否则将当前const_var转换成VersionedVarBlock,并且插入到其关联的队列后面。对于写入,直接在当前变量对应的队列的尾部(head_)插入新的VersionedVarBlock,如果此时发现 num_pending_reads_ == 0,也就是所有的读依赖都完成了,减少wait,表示当前写依赖就绪。

当一个实际的读操作完成的时候,就会触发 CompleteReadDependency 方法,减少 num_pending_reads_,并且判断 num_pending_reads_ == 0 && pending_write_!= nullptr 的时候,触发该 pending_write 执行。

写操作完成的时候,就会相应触发 CompleteWriteDependency ,首先要递增该Var的**版本**,然后找到后继的读依赖,——触发,直到找到一个新的写依赖,并且触发该操作。

示意图如下:



Mxnet::Engine具体提供了3个操作建立DAG:

• Engine::Push

```
virtual void Push(OprHandle op, Context exec_ctx, int priority = 0, bool
profiling = false) = 0;
```

作为最后实际执行op的地方。

Engine::PushAsync

构建OprBlock, 更新const_vars(只读)和mutable_vars(可写)的VersionedVarBlock维护的队列;

• Engine::PushSync

调用PushAsync, 但是wait=true.

Mxnet提供了多种执行引擎,不同的执行引擎因为功能不一样,实现的Engine的接口的功能也不一样:

- NativeEngine: 其实是个同步执行引擎。
- CreateThreadedEnginePooled: 多设备共享的多线程池执行引擎;
- CreateThreadedEnginePerDevice: 设备独立的多线程池执行引擎;

NDArray

NNVM

Runtime Dependency Engine

运算库mshadow

- 延迟计算: 在"="操作符上执行真正的计算。默认将计算定向到MKL或者BLAS
- 复合模板和递归计算: 通过模板(Unary/Binary)表达式支持多种类型(scalar/vector/matrix等tensor)的运算。TBlob是一种shape可动态改变的数据结构。
- 支持在异构硬件(xpu)上计算/随机数生成等

其他基础库

dmlc-core

https://dmlc-core.readthedocs.io/en/latest/parameter.html

参考

- 1. https://lwn.net/Articles/600502/
- 2. https://blog.csdn.net/chenxiuli0810/article/details/90899014