

# Numération-Codage

**G.Berthelot** 

### Plan



- sytèmes de numération binaire et hexadécimal
- conversion
- codage
- complément à 1, complément à 2
- représentation des "réels"
- quantité d'information
- codage de Huffman

### introduction



- rappel : informatique = science du traitement automatisé de l'information.
- Qu'est ce que l'information : connaissance d'un choix parmi un ensemble de valeurs. Ces valeurs peuvent être représentée à l'aide de suites de symboles
- unité élémentaire d'information : le bit
   (un bit permet de faire un choix entre 2 valeurs possibles)

```
kibi bit 2^{10} = 1024
             10^3
kilobit
                         mebi bit 2^{20} = 1024^2
megabit 10<sup>6</sup>
                         gibi bit 2^{30} = 1024^3
            10^{9}
gigabit
                          tibi bit 2^{40} = 1024^4
            10^{12}
terabit
                         pebi bit 2^{50} = 1024^5
            10^{15}
petabit
                          exbi bit 2^{60} = 1024^6
            10^{18}
exabit
```



- opérations principales
  - addition, soustraction
  - multiplication
  - division
  - modulo
- propriétés des opérateurs
  - division entière interne dans N
  - soustraction non interne dans N
  - soustraction interne dans Z
  - division réelle non interne
  - modulo non définie dans R
  - division par 0 non définie



- Numération (représentation des entiers)
  - décimale
  - hexadécimale
  - octale
  - binaire
- représentation (formule indépendante de la base b):

...
$$a_2 a_1 a_0, q_1 q_2 \dots = \sum_{i=0}^{\infty} a_i b^i + \sum_{i=1}^{\infty} q_i b^{-i}$$

 Remarques : les règles de l'arithmétique sont indépendantes des bases, seules les tables changent.



- Base 10
  - $a,q \in \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$
  - □ b=10
  - arithmétique
    - table d'addition:

	ı			3					8	9
				3					8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	01
2	2	3	4	5	6	7	8	9	01	1 <sup>1</sup>
•										
•										
8	8	9	01	$1^{1}_{1}$	21	3 <sup>1</sup>	41	5 <sup>1</sup>	6 <sup>1</sup>	$7^{1}$
9	$9^{1}$	01	1 <sup>1</sup>	2 <sup>1</sup>	3 <sup>1</sup>	41	5 <sup>1</sup>	6 <sup>1</sup>	71	81

+ tables pour les autres opérations



- Base 8 (octal)
  - a,q  $\in$  {0,1,2,3,4,5,6,7}
  - □ b=8
  - arithmétique
    - table d'addition:

+	0	1		3		5	6	7
0	0	1	2	3	4	5	6	
1	1	2	3	4		6	7	
2	2	3	4	5	6	7	01	11
3	3	4	5	6	7	01	11	21
4	4	5	6	7	01	11		3 <sup>1</sup>
5	5	6	7	01	$1^{1}$	21	3 <sup>1</sup>	41
6	6	7	01	11	21	3 <sup>1</sup>	41	5 <sup>1</sup>
7	7	01	1 <sup>1</sup>	21	3 <sup>1</sup>	41	5 <sup>1</sup>	6 <sup>1</sup>



- Base 16
  - $a,q \in \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F\}$
  - □ b=16
  - table d'addition:

+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	D	Ε	F
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Ε	F
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Ε	F	01
2	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	D	E	F	01	$1^{1}$
•																
•																
A	А	В	С	D	Ε	F	$0^{1}$	$1^{1}$	$2^{1}$	3 <sup>1</sup>	$4^{1}$	$5^{1}$	6 <sup>1</sup>	$7^{1}$	81	9 <sup>1</sup>
В	В	С	D	E	F	01	$1^{1}$	$2^{1}$	3 <sup>1</sup>	$4^{1}$	5 <sup>1</sup>	6 <sup>1</sup>	$7^{1}$	81	$9^{1}$	$A^1$
С	С	D	Ε	F	$0^{1}$	$1^{1}$	2 <sup>1</sup>	3 <sup>1</sup>	$4^{1}$	$5^{1}$	6 <sup>1</sup>		81	$9^{1}$	$\mathbb{A}^1$	$B^1$
D	D	E	F	01	11	21	3 <sup>1</sup>	41	$5^{1}$	6 <sup>1</sup>		81		$A^1$	$B^1$	$C^1$
Ε	E	F	01	$1^{1}$	21	3 <sup>1</sup>	_	5 <sup>1</sup>	6 <sup>1</sup>	$7^{1}$		$9^{1}$		$B^1$	$C^1$	$D^1$
F	F	01	1 <sup>1</sup>	2 <sup>1</sup>	3 <sup>1</sup>	41	5 <sup>1</sup>	6 <sup>1</sup>	71	81	9 <sup>1</sup>	$A^1$	$B^1$	$C^1$	$F^1$	$E^1$



- Base 2
  - □  $a,q \in \{0,1\}$
  - □ b=2
  - table d'addition:

+	0	1
0	0	1
1	1	01

#### avec retenue entrante et sortante:


$x_1$	$x_2$	re	S	rs
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1




Demi-additionneur

A	В	S=A+B	С
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Additionneur complet







- Remarque: pour la réalisation d'une colonne d'un d'additionneur
  - 100 cas à considérer pour la base 10
  - 4 cas à considérer pour la base 2
  - 16 x 16 = 256 cas pour la base 16
  - il faut considérer aussi la retenue entrante, donc le nombre de cas est multiplié par 2

#### Conclusion

 les opérateurs sont plus simples à réaliser en binaire, même s'il faut plus de chiffres pour représenter un nombre (répétition seulement)

### Conversion entiers



#### conversion

- hexadécimal
- binaire
- octal

→ décimal

calcul du polynome selon les coefficients et base utilisée (calcul en décimal)

$$100_h \rightarrow 1 \times 16^2 + 0 \times 16^1 + 0 \times 16^0 = 256_d$$

$$2B3_h \rightarrow 2 \times 16^2 + 11 \times 16^1 + 3 \times 16^0 = 691_d$$

### Conversion entiers



- algorithme de base
  - les restes des divisions successives par la base constituent la suite des chiffres à partir de la droite
- conversion décimal → binaire
  - soit un nombre N = 85

b = 2

représentation en binaire:

101010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

101010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

101010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

101010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

101010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

101010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

101010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

101010101

1010101

1010101

1010101

1010101

1010101

101010101

101010101

101010101

101010101

101010101


101010101

10101010101


### Conversion entiers



- conversion décimal => hexadécimal
  - exemple N = 327 (division en décimal)



- □ conversion hexadécimal → binaire
  - chaque chiffre hexadécimal est remplacé par sa valeur binaire sur 4 chiffres



### Conversion réels



 $0.10111_{b}$ 

- conversion partie entière : idem nombres entiers
- converstion partie fractionnaire
  - on procéde à des multiplications successives par la base pour obtenir les chiffres à partir de la virgule
  - exemple  $0.71875_d \rightarrow binaire$

$$0,71875 \times 2 = 1,43750$$

- $0,4375 \times 2 = 0.8750$
- $0,875 \times 2 = 1,750$
- $0.75 \times 2 = 1.50$
- $0,5 \times 2 = 1,0$
- A quelle condition la suite obtenue est-elle finie ?

### Conversion réels



- □ conversion partie fractionnaire binaire → décimal
  - calcul du polynome selon les coefficients et les puissances décroissantes de la base utilisée (calcul en décimal)
  - exemple 0,1 0 1 1 1<sub>b</sub> → décimal

$$1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4}$$

$$= 0.5 + 0 + 0.125 + 0.0625 + 0.03125$$

- □ 0,71875<sub>d</sub>
- A quelle condition la suite obtenue est-elle finie ?

### caractères




- nombreuses variantes locales
  - latins non accentués (cultures anglophones)
  - latins accentuées (europe occidentale, amérique centrale et sud, vietnam)
  - grecs/cyrilliques (europe orientale)
  - arabes
  - persans
  - indiens (sanscrit)
  - thaïlandais
  - chinois (mandarin)
  - japonais (kanji)

### codage



- système de représentation de valeurs à l'aide de suite de symboles
- pour des raisons pratiques (caractéristiques des processeurs)
   on souhaite souvent avoir des suites de longueurs fixes
- problème du codage des nombres: les ensembles sont infinis!




- réduction
- approximation


### codages




réduction



approximation



réduction + approximation



=> les "réels" informatiques sont des fractionnaires !

### codages



- différents types de codage
  - codage de travail
    - objectif : faciliter les opérations sur les éléments
  - codage de stockage ou codage compressif
    - objectif : stocker en moyenne le minimum de symboles
  - codage pour transmission ou code à détection d'erreur (EDC)
    - objectif : transmettre le moins de symboles tout en gardant une certaine redondance pour détecter/corriger les erreurs de transmission
  - Codage destructif : ne peut être inversé sans perte

20

### codages des entiers naturels



- codage naturel
  - choix d'une longeur de représentation → exemple:
     4,8,16,32,64 bits (suivant le processeur et les besoins)
  - réduction :
    - pour n bits de représentation on ne peut représenter que les entier compris entre 0 et 2<sup>n</sup>-1
    - 4 bits  $0 \rightarrow 15$
    - $\bullet$  8 bits 0  $\rightarrow$  256
    - 16 bits  $0 \rightarrow 65535$
    - 32 bits  $0 \rightarrow 4294967295$
- codage d'un ensemble de M éléments : longueur ?
  - prendre le plus petit n tel que M ≤ 2<sup>n</sup>
  - osoit:  $log_{10}(M) < log_{10}(2^n) = n log_{10}(2)$
- remarque : si M =  $10^m$  alors m  $\log_{10}(10) \le n \log_{10}(2) \Leftrightarrow n \ge 3{,}32m$
- approximation:  $10^{3k} \approx 2^{10k}$  (1000 ≈ 1024, 1000 000 ≈ 1 048 576, ...)

### codages des entiers naturels



 codage BCD (binary coded decimal) : chaque chiffre décimal est codé sur 4 bits :

chiffre∹	>code	chiffre-	→code	chiffre-	→code
0	0000	4	0100	8	1000
1	0001	5	0101	9	1001
2	0010	6	0110		
3	0011	7	0111		

1010,1011,1100,1101,1111 sont interdits d'emploi

#### conclusion

- □ facilité de traduction décimal ↔ binaire
- perte de place (4 bits par chiffre, 5 codes inutilisés)
- opérations arithmétiques complexes
- → peu utilisé en dehors de processeurs spéciaux


### codages des entiers naturels



- codage de Gray
- Propriété: un seul bit change en passant à la valeur suivante
- Exemple sur 3 bits (valeurs de 0 à 7)

val	code	val	code	val	code	val	code
0	000	2	011	4	110	6	101
1	001	3	010	5	111	7	100

utilisé pour indiquer des secteurs angulaires



on peut affiner avec 4, 5,... bits



- codage naturel: idem codage des entiers plus bit de signe
  - avec *n* bits:

$$sa_{n-1}.a_2a_1a_0 = \sum_{i=0}^{\infty} a_i b^i$$

- exemple sur 5 bits :  $s a_3 a_2 a_1 a_0$
- réduction au domaine [  $-2^4$ -1,  $+2^4$ -1 ] soit [-15, +15]
- $_{1}$  14  $\rightarrow$  01110  $_{1}$  -14  $\rightarrow$  11110

#### inconvénient

- addition et soustraction sont deux opérations différentes
- → il faut constuire deux circuits différents
- il faut soustraire les nombres négatifs au lieu de les additionner
- deux zéros : un positif (00000) et un négatif (10000)



- complément à 10
  - o soit un nombre N représenté sur m digits.
  - Son complément à 10 est  $\overline{N} = 10^{\text{m}}$  N
  - Aussi: complémenter à 9 chaque chiffre et ajouter 1 au résultat exemple N=14 sur 2 chiffres  $\overline{N} = 100-14 = 86 = \lceil (9-1)(9-4) \rceil + 1$
- Propriété du complément à 10
  - $\overline{\overline{N}} = N$
  - $N + \overline{N} = 0$
  - avantage : addition usuelle et soustraire un nombre revient à ajouter son complément à 10. Le résultat est sur m digits

ces propriétés sont les mêmes pour toutes les bases!



#### complément à 2

- o soit un nombre N représenté sur m bits.
- Son complément à 2 est  $\overline{N} = 2^m N$
- remarque on peut aussi inverser chaque bit et ajouter 1 au résultat exemple  $N=14_d=0000\ 1110\ \text{sur }8\ \text{bits}$   $\overline{N}=1111\ 0001+1=1111\ 0010$

#### Propriétés

- addition identique au codage binaire usuel (sur m bits)
- soustraction = addition du complément à 2
- un seul zéro (0000 000 sur 8 bits)
- Exemple:  $0001\ 0000 16$   $0001\ 0000 16$   $\frac{1111\ 0010}{10000\ 0010} = \frac{-14}{02}$   $\frac{+0000\ 1100}{0001\ 1100} = \frac{+14}{30}$



- complément à 2, avantages
  - odomaine de valeurs pour m bits: [-2<sup>n-1</sup>, 2<sup>n-1</sup>-1]
  - exemple pour n=4

valeur	code	valeur	code
-8	1000	0	0000
-7	1001	1	0001
-6	1010	2	0010
-5	1011	3	0011
-4	1100	4	0100
-3	1101	5	0101
-2	1110	6	0110
-1	1111	7	0111

- attention aux dépassements de capacité (overflow)
  - Exemple : 6+6 ou -5-5



- Codage des Réels vers une partie des nombres fractionnaires par réduction et approximation
  - BCD
  - Virgule fixe
  - Virgule flottante (format IEEE)



#### Codage BCD

 On reprend le codage BCD des entiers et on utilise les combinaisons inutilisées pour le point et le signe

point : 1010

signe + : 1011

signe - :1100

exemple:

Signe		Partie	entière	Point	Partie	fract.	
+ /-	8	7	3	6		5	7

#### Avantages et inconvénients

- Réduction : selon partie entière, approximation : selon partie fractionnaire
- Complexité des opérations (parties fract. de longueurs différentes)
- Adaptable à la longueur des nombre (longueur variable)
- Même arrondis qu'en comptabilité

29



- Virgule fixe sur N bits dont M bits partie fractionnaire
  - Les M bits de droite constituent la partie fractionnaire
  - Le bit de gauche indique le signe (1 : négatif)
  - Si négatif le nombre est codé en complément à 2 exemple (N=8, M=6):

Signe		Partie entière								Pa	rtie	fra	.ct.	
1/0	$a_{13}$	$a_{12}$	$a_{11}$	$a_{10}$	a <sub>9</sub>	$a_8$	$a_7$	$a_6$	$a_5$	$a_4$	$a_3$	$a_2$	$a_1$	$a_0$

Valeur : soit 
$$X = \sum_{i=0}^{N-1} a_i 2^i$$

si 
$$a_{N-1} = 0$$
 alors valeur =  $X \times 2^{-M}$   
si  $a_{N-1} = 1$  alors valeur =  $-(\overline{X} \times 2^{-M})$ 

Réduction des Réels à  $[-2^{N-1}/2^M, (2^{N-1}-1)/2^M]$ , approximation à  $2^{-M}$ 



#### Problème

- Nombres très grands avec de nombreux zéros non significatif à droite
- Nombre très petits avec de nombreux zéros non significatifs à gauche
- Représenter ces zéros prendrait de la place
- Solution représenter la partie significative d'un coté et ajouter un exposant pour la situer dans le domaine de valeurs.



- IEEE 754-1985 (standard floating point format)
  - Trois champs: signe, exposant, mantisse
  - Simple précision (32 bits)

31	30 23	22 0
S	Exposant (8 bits)	Mantisse (23 bits)

Représentation normalisée

représenter le nombre sous la forme :   
+/- 
$$1, a_{23}a_{22}a_{21}....a_0 \times 2^e$$
 Non mémorisé

- Exposant = e +127 (translation pour codage exposant négatif)
- Mantisse =  $a_{23}a_{22}a_{21}....a_0$
- Approximation à  $2^{-23}$
- Réduction des Réels à ?





- exemple: -118.625
  - traduire en binaire : 1110110.101
  - normaliser: laisser un seul 1 avant virgule:
     1.110110101 × 2<sup>6</sup>
  - ne garder bits qu'après virgule et remplissage de 0: 1101101010000000000000
  - L'exposant est 6, positif, codé par 127+6= 133:
     10000101
  - Le nombre est négatif: le champ s est 1.



- IEEE 754-1985 (standard floating point format)
  - Représentation dénormalisée (si valeur < à 2<sup>-23</sup>)
  - représenter le nombre sous la forme

$$+/-0$$
,  $a_{23}a_{22}a_{21}....a_0 \times 2^{-126}$ 

- Exposant = 0
- Mantisse =  $a_{23}a_{22}a_{21}....a_0$
- réduction à ]-2 x 2<sup>exp-127</sup>, -2 x 2<sup>exp-127</sup>[
- Approximation de 2<sup>-23</sup> à 1

#### exemples

		notation utilisé	exposant	mantisse (23b)
N	$1 \times 2^{12}$	$1.0 \times 2^{12=139-127}$	139	00000
N	$3 \times 2^{12}$	$1.1 \times 2^{13=140-127}$	140	10000
D	$3 \times 2^{230}$	$0.0011 \times 2^{-126}$	0	001100



- IEEE 754-1985 (standard floating point format)
  - Résumé (simple précision)

	exp.	fract.	valeur
N	>0, <255	$a_{22}a_0$	$(1 + \sum_{i=0}^{22} a_i 2^{i-23}) \times 2^{\exp(-127)}$
D	0	a <sub>22</sub> a <sub>0</sub>	$(\sum_{i=0}^{22} a_i 2^{i-23}) \times 2^{-126}$
D	0	0	0
D	255	0	+∞, -∞
	255	<b>≠</b> 0	NaN (Not a Number)



- IEEE 754-1985 (standard floating point format)
  - double précision

63	62 52	51 0
S	Exposant (11 bits)	Mantisse (52 bits)

Exposant : 11 bits, translation : +1023

Mantisse: 52 bits



- IEEE 754-1985 (standard floating point format)
  - Avantages et inconvénient
    - Implantation complexe mais processeurs spécialisés
    - Overflow,  $-\infty$ ,  $+\infty$  sont définis dans la norme
    - Les valeurs dénormalisées permettent d'approcher du zéro
    - Norme de plus en plus utilisée
    - Portabilité des programmes
  - Domaines de valeurs:

		simple préc.	double préc.
	Partie fract	23 bits	52 bits
	Normalisé	10 <sup>-38</sup> à 10 <sup>+38</sup>	10 <sup>-308</sup> à 10 <sup>+308</sup>
	Dénormalisé	10 <sup>-45</sup> à 10 <sup>+38</sup>	10 <sup>-324</sup> à 10 <sup>+308</sup>

### Codage des caractères



- Opérations sur les caractères
  - Comparaison selon l'ordre alphabétique
  - □ Transformation minuscule ⇔ capitales
  - Caractères ASCII
    - 7 bits (ISO-7) : 128 caractères
    - étendu 8 bits (ISO 8859-1 latin) : les 128 caractères ajoutés comprennent les caractères accentués
  - Caractères UNICODE (16 bits) : contiennent les caractères des alphabets les plus répandus

# Codage des caractères



### ASCII (IS0-7 bits)

American Standard Code for Information Interchange								
6,5,4,3	bits 2,1,0							
	000	001	010	011	100	101	110	111
0000	NUL	SOH	STX	ETX	EOT	ENQ	ACK	BEL
0001	BS	HT	NL	VT	NP	CR	SO	SI
0010	DLE	DC1	DC2	DC3	DC4	NAK	SYN	ETB
0011	CAN	EM	SUB	ESC	FS	GS	RS	US
0100	SP	!	66	#	\$	%	&	,
0101	(	)	*	+	,	-	•	/
0110	0	1	2	3	4	5	6	7
0111	8	9	•	•	<	Ш	>	?
1000	<u>a</u>	A	В	С	D	Е	F	G
1001	Н	I	J	K	L	M	N	О
1010	P	Q	R	S	T	U	V	W
1011	X	Y	Z	[	\		†	-
1100	6	a	b	С	d	e	f	g
1101	h	i	j	k	1	m	n	О
1110	p	q	r	S	t	u	V	W
1111	X	y	Z	{		}	~	DEL

### Quantité d'information



Lorsqu'une source émet des messages composés sur un alphabet A de N symboles on définit la quantité d'information contenue dans chaque symbole s<sub>i</sub> par :

$$q_i = -\log_2 p_i$$

où p<sub>i</sub> est la probabilité d'émission du symbole s<sub>i</sub>

- Remarque : puisque  $p_i$  est ≤ 1,  $q_i$  est positive
- L'unité de mesure de q<sub>i</sub> est le bit
- un symbole s contient alors en moyenne la quantité d'information :

$$q_{s} = -\sum_{i=0}^{n-1} p_{i} \log_{2} p_{i}$$

### Quantité d'information



 Si A est un alphabet contenant N symboles équiprobables on définit la quantité d'information contenue dans chaque symbole ai par

$$q_i = log_2 N$$
 (bits)

un symbole s contient alors en moyenne la quantité d'information

$$q_s = \log_2 N$$

- Propriété:  $\log_2 N \ge -\sum_{i=0}^{N-1} p_i \log_2 p_i$
- Un message  $M = a_0 a_1 a_2 \dots a_m$  contient alors en moyenne une quantité d'information :  $Q_M = m \times q_s$

# Quantité d'information



### conséquence

- Soit des messages M composés de symboles de A
- Soit I le nombre moyen de bits mesurant l'information contenue dans un symbole s
- Soit un codage des symboles de A à l'aide de suites de bits
- soit B le nombre moyen de bits utilisés en moyenne pour coder les symboles de A.
- L'efficacité du codage choisi peut être évaluée en considérant la relation entre B et I

# Codage compressifs



- Codage de Huffman (longueur variable) (symboles non équiprobables seulement)
  - Principe : assigner des codes plus courts aux symboles les plus fréquents : on diminue ainsi la quantité de bits à utiliser
  - Problème : les codes doivent être reconnus pour que le décodage se fasse sans ambiguité

exemple : A  $\rightarrow$  1, B  $\rightarrow$ 10, C  $\rightarrow$ 11

pas de différence entre AA et C!

# Codage compressifs



- Codage de Huffman (longueur variable)
  - Exemple
    - Symbole A B C D
    - Fréquence 8/16 4/16 2/16 2/16
    - Probablité 0,5 0,25 0,125 0,125
    - Codage:

$$A \rightarrow 0$$
  $B \rightarrow 10$   $C \rightarrow 110$   $D \rightarrow 111$ 

- Longueur moyenne d'un message contenant un symbole: L<sub>m</sub>= 1x0,5+ 2x0,25+3x0,125+3x0,125=1,75
- Avec le codage naturel : L<sub>m</sub>= 2

# Code détecteur d'erreur (CDE)



- Code redondant avec bit de parité
  - Principe : pour chaque paquet de n bits, on complète par un bit de plus dont la valeur est calculée pour que le nombre total de bits égaux à 1 soit pair.
  - Exemples :
  - $0 110101 \rightarrow 0$

 $110001 \rightarrow 1$ 

 Lorsqu'on relit ou reçoit le paquet complet, on recalcule le bit de parité. S'il est différent de celui reçu alors une erreur est détectée