# MyCat 搭建

1. 前提:需要配置 JDK

2. 在主数据库和从数据库都需要完成

   2.1 放开 3306 端口

   2.2 保证 root 用户可以被 mycat 访问

```
grant all privileges on *.* to 'root'@'%' identified by 'smallming' with grant option;
```

3. 解压上传的 Mycat-server-1.6-RELEASE-20161028204710-linux.tar.gz

   3.1 把解压后的文件夹 mycat 复制到/usr/local/mycat

4. 配置 rule.xml

   mycat/conf/rule.xml

   4.1 添加表规则

   不同表的主键不一样，给所有的表都配置上对应的 TableRule

   保留<tableRule name=”crc32slot”>下面添加下面内容




```
<tableRule name="crc32slot1">
<rule>
<columns>id</columns>
<algorithm>crc32slot</algorithm>
</rule>
</tableRule>

<tableRule name="crc32slot2">
<rule>
<columns>id</columns>
<algorithm>crc32slot</algorithm>
</rule>
</tableRule>
```

```
<tableRule name="crc32slot3">
<rule>
<columns>id</columns>
<algorithm>crc32slot</algorithm>
</rule>
</tableRule>


<tableRule name="crc32slot4">
<rule>
<columns>item_id</columns>
<algorithm>crc32slot</algorithm>
</rule>
</tableRule>

<tableRule name="crc32slot5">
<rule>
<columns>id</columns>
<algorithm>crc32slot</algorithm>
</rule>
</tableRule>

<tableRule name="crc32slot6">
<rule>
<columns>id</columns>
<algorithm>crc32slot</algorithm>
</rule>
</tableRule>

<tableRule name="crc32slot7">
<rule>
<columns>order_id</columns>
<algorithm>crc32slot</algorithm>
</rule>
</tableRule>

<tableRule name="crc32slot8">
<rule>
<columns>id</columns>
<algorithm>crc32slot</algorithm>
</rule>
</tableRule>
```

```
<tableRule name="crc32slot9">
<rule>
<columns>order_id</columns>
<algorithm>crc32slot</algorithm>
</rule>
</tableRule>

<tableRule name="crc32slot10">
<rule>
<columns>id</columns>
<algorithm>crc32slot</algorithm>
</rule>
</tableRule>
<tableRule name="crc32slot11">
<rule>
<columns>id</columns>
<algorithm>crc32slot</algorithm>
</rule>
</tableRule>
```

5. 继续修改 rule.xml，找到下面<function>修改 name=”crc32slot”中<property name=”count”>

取值为 3

```
<function name="crc32slot"
                  class="io.mycat.route.function.PartitionByCRC32PreSlot">
        <property name="count">3</property><!-- 要分片的数据库节点数量，必须指定，否则没法分片 -->
</function>
```

6. 配置 mycat 的 schemal.xml,配置成如下效果

5.1 <schema> name 属性逻辑库名称

5.2 checkSQLschema 是否自动检查模式(模式名.表名)

5.3 sqlMaxLimit 如果 sql 语句中没有 limit 平时测试时自动添加 limit 100

5.4 <table>

5.4.1 name 配置逻辑库名称

5.4.2 dataNode 值来源于<dataNode>的 name 属性

5.4.3 rule 设置切分规则,值来源于 rule.xml<tableRule>name 属性

5.5 <dataNode> 配置数据节点

5.5.1 dataHost 值来源于<dataHost>的 name 属性

5.6<dataHost>

5.6.1 <writeHost> 负责写的主机信息

5.6.2 <readHost>负责读的主机信息

5.6.3 实现读写分离的配置

<dataHost>中 balance 属性取值

balance: 默认 0。writeHost 负责读写。

balance="1" 表示 readHost 或没有 readHost 的 writeHost 负责读。

balance="2" 表示随机 writeHost 或 readHost 进行读。

balance="3" 表示 readHost 负责读，如果没有配置 readHost 报错。

**注意：<?xml version="1.0"?>必须在第一行，如果上面有回车空格等会导致 mycat 启动后无效果。**

```
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE mycat:schema SYSTEM "schema.dtd">
<mycat:schema xmlns:mycat="http://io.mycat/">
	<schema name="ego" checkSQLschema="false" sqlMaxLimit="100">
		<table name="tb_content" dataNode="dn1,dn2,dn3" rule="crc32slot" />
		<table name="tb_content_category" dataNode="dn1,dn2,dn3" rule="crc32slot1"/>
		<table name="tb_item" dataNode="dn1,dn2,dn3" rule="crc32slot2" />
		<table name="tb_item_cat" dataNode="dn1,dn2,dn3" rule="crc32slot3" />
		<table name="tb_item_desc" dataNode="dn1,dn2,dn3" rule="crc32slot4"    />
		<table name="tb_item_param" dataNode="dn1,dn2,dn3" rule="crc32slot5"    />
		<table name="tb_item_param_item" dataNode="dn1,dn2,dn3" rule="crc32slot6" />
		<table name="tb_order" dataNode="dn1,dn2,dn3" rule="crc32slot7" />
		<table name="tb_order_item" dataNode="dn1,dn2,dn3" rule="crc32slot8" />
		<table name="tb_order_shipping" dataNode="dn1,dn2,dn3" rule="crc32slot9" />
		<table name="tb_user" dataNode="dn1,dn2,dn3" rule="crc32slot10" />
		<table name="manager" dataNode="dn1,dn2,dn3" rule="crc32slot11" />
	</schema>
```

```
    <dataNode name="dn1" dataHost="localhost1" database="db1" />
    <dataNode name="dn2" dataHost="localhost1" database="db2" />
    <dataNode name="dn3" dataHost="localhost1" database="db3" />

    <dataHost name="localhost1" maxCon="1000" minCon="10" balance="1"
                    writeType="0"    dbType="mysql"    dbDriver="native"    switchType="1"
slaveThreshold="100">
        <heartbeat>select user()</heartbeat>

        <writeHost host="hostM1" url="192.168.8.133:3306" user="root"
                    password="smallming">

            <readHost    host="hostS2"    url="192.168.8.134:3306"    user="root"
password="smallming" />
        </writeHost>

    </dataHost>

</mycat:schema>
```

7. 配置 mycat/conf/server.xml

6.1 找到<user>标签(两个<user>都需要改,第二个只需要修改 schemas 为 ego 即可)

6.2 <user>的 name 表示 mycat 用户名

6.3 <property>配置用户属性.password 表示密码

6.4 schemas:逻辑库名称,多个逻辑库使用逗号分割

```
<user name="root">
        <property name="password">smallming</property>
        <property name="schemas">ego</property>

        <!-- 表级 DML 权限设置 -->
        <!--
        <privileges check="false">
                <schema name="TESTDB" dml="0110" >
                        <table name="tb01" dml="0000"></table>
                        <table name="tb02" dml="1111"></table>
                </schema>
        </privileges>
         -->
</user>
```

8. 进入到 mycat/bin 下,使用下面命令启动 mycat

# ./mycat start

9. 使用命令,查看是否启动成功

8.1 **如果启动失败,去 mycat/logs/wrapper.log 查看异常信息**(重点 Cause By)

#./mycat status

9. 修改防火墙,放行 8066 端口

10. 使用 navicat 连接 mycat(把 mycat 当成数据库使用即可.)

10.1 主机 ip 地址 mycat 的所有服务器的 ip 地址

10.2 端口写 mycat 端口

10.3 用户名写 mycat/conf/server.xml 中<user>配置的用户名


mycat - 连接属性
常规
高级
SSL
SSH
HTTP
连接名:
mycat
主机名或 IP 地址:
192.168.17.134
端口:
8066
用户名:
root
密码:
保存密码
连接测试
确定
取消