Nginx 安装

一、 上传并安装 fastdfs-nginx-module

上传 01 资料/08 nignx 安装（包含 fastdfs 模块）/fastdfs-nginx-module_v1.16.tar.gz 到 /usr/local/tmp 中

进入 tmp 目录

cd /usr/local/tmp

解压

tar zxf fastdfs-nginx-module_v1.16.tar.gz

二、 修改配置文件

进入解压目录中 src 目录

cd fastdfs-nginx-module/src

编辑 config 文件，

vim config

修改配置文件中第四行，把路径中 local 去掉（一共有两个 local）。参数是用于配置安装 nginx 中的 FastDFS 组件的时候，在什么位置查找 FastDFS 核心代码。

修改结果如下：

```
ngx_addon_name=ngx_http_fastdfs_module
HTTP_MODULES="$HTTP_MODULES ngx_http_fastdfs_module"
NGX_ADDON_SRCS="$NGX_ADDON_SRCS $ngx_addon_dir/ngx_http_fastdfs_module.c"
CORE_INCS="$CORE_INCS /usr/include/fastdfs /usr/include/fastcommon/"
CORE_LIBS="$CORE_LIBS -L/usr/local/lib -lfastcommon -lfdfsclient"
CFLAGS="$CFLAGS -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -DFDFS_OUTPUT_CHUNK_SIZE='256*1024' -DFDFS_MOD_C
dfs.conf\"'"
```

三、 安装 nginx 的依赖

yum install -y gcc gcc-c++ make automake autoconf libtool pcre pcre-devel zlib zlib-devel openssl openssl-devel

四、 上传 Nginx 并解压

上传 nginx-1.16.1.tar.gz 到/usr/local/tmp 中

```
# cd /usr/local/tmp
# tar zxf nginx-1.16.1.tar.gz
```

五、 修改 Nginx 配置

1 进入到 nginx 文件夹

```
# cd nginx-1.16.1
```

2 创建临时目录

修改配置文件中好多位置都使用了/var/temp/nginx 目录 ,但是默认不会自动创建这个目录的，需要手动创建。

```
# mkdir -p /var/temp/nginx
```

3 修改配置文件参数

```
./configure \
--prefix=/usr/local/nginx \
--pid-path=/var/run/nginx/nginx.pid \
--lock-path=/var/lock/nginx.lock \
--error-log-path=/var/log/nginx/error.log \
--http-log-path=/var/log/nginx/access.log \
--with-http_gzip_static_module \
--http-client-body-temp-path=/var/temp/nginx/client \
--http-proxy-temp-path=/var/temp/nginx/proxy \
--http-fastcgi-temp-path=/var/temp/nginx/fastcgi \
--http-uwsgi-temp-path=/var/temp/nginx/uwsgi \
--http-scgi-temp-path=/var/temp/nginx/scgi \
--add-module=/usr/local/tmp/fastdfs-nginx-module/src
```

--add-module 必须定义，此配置信息是用于指定安装 Nginx 时需要加载的模块，如果未指定，Nginx 安装过程不会加载 fastdfs-nginx-module 模块，后续功能无法实现。

六、 编译并安装

make
make install

七、 配置 fastdfs-nginx-module 模块配置文件

复制配置文件 fastdfs-nginx-module/src/mod_fastdfs.conf 到/etc/fdfs 目录中

cp /usr/local/tmp/fastdfs-nginx-module/src/mod_fastdfs.conf /etc/fdfs/

八、 修改 mod_fastdfs.conf

1 进入/etc/fdfs

cd /etc/fdfs

2 编辑配置文件

vim mod_fastdfs.conf

3 文件内容修改

需要修改文件中四处内容，这四处内容的含义：

connect_timeout=2 #连接超时时间，单位秒

tracker_server=tracker:22122 #tracker 服务结点

url_have_group_name = false #URL 中是否包含 group 名称

store_path0=/home/yuqing/fastdfs # storage 服务结点的存储位置，与配置 storage 结点一致

修改结果如下：

connect_timeout=10

```
tracker_server=192.168.9.136:22122
url_have_group_name = true
store_path0=/usr/local/fastdfs/storage/store
```

九、 提供 FastDFS 需要的 HTTP 配置文件

复制 FastDFS 安装包中的两个配置文件（http.conf 和 mime.types）到/etc/fdfs 目录中

```
# cp /usr/local/tmp/FastDFS/conf/http.conf /etc/fdfs/
# cp /usr/local/tmp/FastDFS/conf/mime.types /etc/fdfs/
```

十、 创建网络访问存储服务的软连接

在上传文件到 FastDFS 后，FastDFS 会返回 group1/M00/00/00/xxxxxxxxxx.xxx。其中 group1 是卷名，在 mod_fastdfs.conf 配置文件中已配置了 url_have_group_name，以保证 URL 解析正确。而其中的 M00 是 FastDFS 保存数据时使用的虚拟目录，需要将这个虚拟目录定位到真实数据目录上。

```
# ln -s /usr/local/fastdfs/storage/store/data/    /usr/local/fastdfs/storage/store/data/M00
```

十一、 修改 nginx 配置文件

1 进入到安装后 nginx 目录

注意**是安装目录，不是解压目录**

```
# cd /usr/local/nginx/conf
```

2 编辑配置文件

```
# vim nginx.conf
```

2.1 修改内容

需要修改三处。

2.1.1 第一处

user root; # Nginx 需要访问 linux 文件系统，必须有文件系统的权限。User root 代表 nginx 访问文件系统的权限是 root 用户权限。如果不开启权限，可能有 404 访问错误。

默认效果：此内容在文件最上面了

```
#user  nobody;
worker_processes  1;
```

修改后的效果：去掉注释，user 后面写上 root

```
user  root;
worker_processes  1;
```

2.1.2 第二处

修改文件的第九行，去掉 pid 前面的#注释，修改成下面效果。

如果不修改这个内容，第一次安装没问题，后面再次启动后会出现 nginx 无法启动问题

pid /usr/local/nginx/nginx.pid;

```
user  root;
worker_processes  1;

#error_log  logs/error.log;
#error_log  logs/error.log  notice;
#error_log  logs/error.log  info;

pid        /usr/local/nginx/nginx.pid;
```

2.1.3 第三处

找到 http 标记里面的 server，在 server 上面添加下面内容

```
server{
    listen          8888; # storage 配置中，有 http.server_port=8888 的配置信息，必须
一致。配置文件是/etc/fdfs/storaged.conf
    server_name   localhost;
    location ~/group([0-9])/M00{
        ngx_fastdfs_module;
    }
}
```

结果如下：

```
    sendfile        on;
    #tcp_nopush     on;

    #keepalive_timeout  0;
    keepalive_timeout  65;

    #gzip  on;

server{
    listen        8888; # storage配置中，有http.server_port=8888的配置信息，必须
    server_name  localhost;
    location ~/group([0-9])/M00{
        ngx_fastdfs_module;
    }
}

    server {
        listen       80;
        server_name  localhost;
```

十二、 启动 nginx

进入到 nginx 安装目录的 sbin 文件夹

cd /usr/local/nginx/sbin/

启动 nginx

./nginx

关闭 nginx

./nginx -s quit

十三、 在浏览器地址栏访问图片

使用浏览器查看 FastDFS 中保存的文件：

http://ip:8888/group1/M00/00/00/xxxxxxx.xxx

测试上传的文件： group1/M00/00/00/wKgJiF1mtCuAWIvPAAP0ht-y7J0224.png

测试 WEB 访问地址：

http://192.168.9.136:8888/group1/M00/00/00/wKgJiF1mtCuAWIvPAAP0ht-y7J0224.png