## Sentinel LDK 支持 Docker 的总结-20180905 更新版

目前,关于 Sentinel LDK 支持 Docker 的需求,经常有客户问起。

结合近来给客户远程操作实际部署的经验,总结如下。

从实际测试结果来看,AdminMode 的软锁和 Driverless 的硬锁部署在宿主机上,并且锁里边需要烧写带并发数的,也就是可以网络访问的 net Feature ID,是可以被 Docker 访问的。

【注意】由于宿主机安装的是网络锁,所以需要安装 RTE 驱动。 在 Docker 里边不需要安装 RTE 驱动,也不需要 hasplm.ini 配置文件,在 Docker 里运行的加密程序即可访问宿主机上的网络 Feature ID。

a. 如果在 Docker 里边运行的程序是 API 加密(CS0831958)则可以直接 login 或者 login\_scope 来登录宿主机上的网络 Feature ID(注意限定 scope 的范围是~localhost,也就是 Remote 远程找锁即可)API 加密的测试程序源代码,可以去百度网盘下载。

链接: https://pan.baidu.com/s/12Nc6lWkOOl9o8n9yDxQvNQ 密码: 2f5n

b. 如果在 Docker 里边运行的程序是外壳加密 (SM-30340)

有 3 种方式可以使用:

一是 run Docker 容器时加 privileged:

docker run -it --privileged ubuntu

比如,8932cb8b1f0d 这个 Docker 容器就是加了 privileged 启动的,所以可以直接运行外壳加密后的程序。

二是 docker run -it --rm --cap-add=SYS PTRACE ubuntu

比如, af56e211b017 这个 Docker 容器就是

加了参数--cap-add=SYS\_PTRACE 启动的,所以也可以直接运行外壳加密后的程序。

三是使用外壳工具 linuxenv 加密的时候,添加上--debug --memdump 参数,比如:

./linuxenv -v:DEMOMA.hvc -f:0 --msg-out:4 --debug --memdump hello helloDocker

比如,Container\_ID 为 6b955075824d 的这个容器,就是普通启动的一个容器,用的是这个命令 docker run -it ubuntu

在这个容器里,仅能运行外壳加密时添--debug --memdump 这个参数的加密程序。

## 【最新更新】

根据最新测试结果,宿主机上用 Driverless 的单机锁(不需要网络并发数的 Feature 了),在 Docker 里边也是可以访问的,

注: 启动 docker 的时候加上 privileged 才能访问 host 上的单机锁。

docker run -it --privileged ubuntu