

CHUNGNAM NATIONAL UNIVERSITY



시스템 프로그래밍

강의 4:3장. 어셈블리어 I 3.1 프로세서의 역사 3.2 프로그램의 코딩 3.3 데이터 이동 명령어 3.4 정보접근하기

2014년 9월 23일 http://eslab.cnu.ac.kr

* Some slides are from Original slides of RBE

전달사항

제주도 세미나에서...

기업에서 원하는 IT 인재

- 전문성: 많은 전공과목 이수를 기대
- Quick Adaptor with Basics
 - 패러다임 쉬프트에 적응하는 능력 보유
- 수레바퀴형 인재
 - 복합 경쟁력 보유
 - 시스템 전문가: SW + HW
 - SW 전문가 : App SW + System SW
- Core SW 역량
 - System SW + App SW
- 현재는 시스템 SW 역량 부족상황
 - 자바만 하고 C는 못하는 인재?


강의 일정

주	날짜	강의실 (화)	날짜	실습실 (목)
1	9월 2일	Intro	9월 4일	리눅스 개발환경 익히기
2	9월 16일	정수	9월 11일	소수 1
3	9월 23일	소수2, 어셈1 – move	9월 18일	GCC & Make
4	9월 30일	어셈2 – 제어문	9월 25일	Data lab
5	10월 7일	어셈3 - 프로시져 I	10월 9일	한글날/휴강
6	10월 14일	어셈3 - 프로시져 II	10월 16일	개천절(10월5일보강) GDB
7	10월 21일	보안	10월 23일	Binary bomb1
8	10월 28일	시험휴강	10월 30일	Binary bomb 2
9	11월 4일	프로세스 1	11월 6일	Tiny shell 1
10	11월 11일	프로세스 2	11월 13일	Tiny shell 2
11	11월 18일	시그널	11월 20일	Tiny shell 3
12	11월 25일	동적메모리 1	11월 27일	Malloc lab1
13	12월 2일	동적메모리 2	12월 4일	Malloc lab2
14	12월 9일	기말고사	12월 11일	Malloc lab3
15	12월 16일	Wrap-up/종강		

오늘 배울 내용

어셈블리어 프로그래밍 개관(교재 3.1~3.2) 데이터이동 명령어(MOV) (교재 3.3)

Intel i7 Quad-Core PC 머더보드



어셈블리어란?

어셈블리어란?

● 기계어에 <u>1:1 대응관계</u>를 갖는 명령어로 이루어진 low-level 프로그래밍 언어

어셈블리어와 프로그래머

- C 언어로 프로그램을 작성할 때는 프로그램이 어떻게 내부적으로 구현되는지 알기 어렵다
- 어셈블리어로 프로그램을 작성할 때는 프로그래머는 프로그램이 어떻게 메모리를 이용하는지, 어떤 명령어를 이용하는지를 정확히 표시해야 한다.
- 물론 고급 언어로 프로그램으로 프로그램할 때가 대개의 경우 보다 안전하고, 편리하다
- 게다가 최근의 Optimizing compiler들은 웬만한 전문 어셈블리 프로그래머가 짠 프로그램보다 더 훌륭한 어셈블리 프로그램을 생성해 준다.
- Q. 그렇다면, 왜 어셈블리어를 배워야 할까?

고급언어와 어셈블리어

고급언어의 특성

- 대형 프로그램을 개발하기에 편리한 구조체, 문법을 제공
- 이식성이 높음 High Portability
- 비효율적 실행파일이 생성될 가능성이 높음
- 대형 실용 응용프로그램 개발 시에 이용됨

어셈블리어의 특성

- 대형 프로그램을 개발하기에 불편함
- 속도가 중요한 응용프로그램 또는 하드웨어를 직접제어할 필요가 있는 경우에 이용
- 임베디드 시스템의 초기 코드 개발시에 이용
- 플랫폼마다 새롭게 작성되어야 함. 따라서 이식성이 매우 낮음
- 그러나, 많은 간접적인 응용이 있음 (?)

3장에서는

드디어 어셈블리어를 하나 배운다 - IA32 C 언어가 어떻게 기계어로 번역되는지 배운다 어셈블리어 프로그래밍 기술과 어셈블리어를 이해하는 방법을 배운다

IA32 프로세서 processors

PC 시장의 최강자!

진화형태의 설계 Evolutionary Design

- 1978년 8086 으로부터 시작 기억하는가 16비트 IBM PC
- 점차 새로운 기능을 추가
- 그러나, 예전의 기능들을 그대로 유지 (사용하지 않을지라도. 왜?)

Complex Instruction Set Computer (CISC)

- 다양한 명령어 형태의 다양한 명령어를 가짐
 - → 과연 다 배울 수 있을까?
- RISC와 비슷한 성능을 내기 어려움
- 그러나, Intel이 해냈다!

x86 변천사: 프로그래머의 관점에서

Name Date Transistors

8086 1978 29K

• 16-bit processor. IBM PC & DOS 사용


 1MB 주소공간 address space. DOS 는 640K만을 허용 (기억하나?)


80286 1982 134K

- 다양한 새로운 주소지정 방식 추가. 그러나 별로 쓸데 없음
- IBM PC-AT 와 Windows 에 많이 사용됨

386 1985 275K

- 32 비트 프로세서. "flat addressing" 기능 추가
- Unix 도 사용할 수 있음
- IA32라고 불림





x86 변천사: 프로그래머의 관점에서

프로세서의 진화

•486 1989 1.9M

Pentium 1993 3.1M

Pentium/MMX 1997 4.5M

PentiumPro 1995 6.5M

Pentium III 1999 8.2M


Pentium 4 2001 42M

Core Duo 2006 291M – first multicore


Core i7 2008 781M - Hyperthreading, multicore

추가된 특징

- ●멀티미디어 연산 지원 명령어
 - ◆1, 2, 4바이트 데이터의 병렬 처리 연산 가능
- ●효율적인 분기 명령어 => 이럴 필요가 있을까?



어셈블리 프로그래머의 시야



- 메모리 Memory
 - ◆바이트 주소 가능 데이터 배열
 - →명령어, 데이터가 저장
 - ◆스택이 위치

상태정보를 저장

◆ 조건형 분기명령에서 이용됨

C 프로그램의 목적코드로 변환과정

● 프로그램 파일들 p1.c p2.c ● 컴파일 명령: gcc -O2 p1.c p2.c -o p → 최적화 옵션 optimizations (-0) → 바이너리 데이터를 p 에 저장 C program (p1.c p2.c) text Compiler (gcc -s) Asm program (p1.s p2.s) text Assembler (gcc or as) Object program (p1.o p2.o) **Static libraries** binary (.a) Linker (gcc or 1d) Executable program (p) binary

C 프로그램을 어셈블리어로 컴파일하기

C Code

```
int sum(int x, int y)
{
  int t = x+y;
  return t;
}
```

생성된 어셈블리 프로그램

```
_sum:
    pushl %ebp
    movl %esp,%ebp
    movl 12(%ebp),%eax
    addl 8(%ebp),%eax
    movl %ebp,%esp
    popl %ebp
    ret
```

```
다음의 명령으로 생성
gcc -O -S code.c
code.s 파일이 만들어짐
```

어셈블리어의 특징

데이터 타입이 단순하다

- "Integer" data of 1, 2, or 4 bytes
 - → 데이터 값 Data values
 - → 주소 Addresses (untyped pointers)
- 실수형 데이터 Floating point data of 4, 8, or 10 bytes
- 배열이나 구조체가 없다 arrays or structures
 - → 메모리에서의 연속적인 바이트들로 표시

연산이 기초적이다

- 레지스터나 메모리의 데이터를 이용하여 산술연산을 수행한다
- 레지스터나 메모리간의 데이터를 이동한다
 - ◆ 메모리로부터 레지스터로 데이터를 이동
 - → 레지스터의 데이터를 메모리에 저장
- 제어기능
 - → 무조건형 점프 Unconditional jumps to/from procedures
 - ◆ 조건형 분기 Conditional branches

목적코드 Object code

Code for sum

0x401040 <sum>:

0x55

0x89

0xe5

d8x0

0x45

0x0c

0x03

0x45

0x08

0x89

0xec

0x5d

0xc3

- Total of 13 bytes
- Each instruction 1, 2, or 3 bytes
- Starts at address 0x401040

어셈블러 Assembler

- .s 파일을 .o 로 번역한다
- 각 명령어들을 이진수의 형태로 변경
- 거의 실행파일과 유사
- 다수의 파일의 경우 연결되지 않은 형태

링커 Linker

- 파일간의 상호참조를 수행
- 정적라이브러리를 연결해줌 static run-time libraries
 - E.g., code for malloc, printf
- 동적 링크 dynamically linked
 - → 프로그램 실행시 코드가 연결됨

목적코드의 역어셈블(disassembling)

Disassembled

00401040	<_sum>:		
0:	55	push	%ebp
1:	89 e5	mov	%esp,%ebp
3:	8b 45 0c	mov	0xc(%ebp),%eax
6:	03 45 08	add	0x8(%ebp),%eax
9:	89 ec	mov	%ebp,%esp
b:	5d	pop	%ebp
c:	c 3	ret	
d:	8d 76 00	lea	0x0(%esi),%esi

Disassembler

objdump -d p

- 목적코드의 분석에 유용한 도구
- 명령어들의 비트 패턴을 분석
- 개략적인 어셈블리언어로의 번역 수행
- a.out (실행파일) or .o file 에 적용할 수 있음

또 다른 Disassembly

Object

0x401040:0x550x890xe50x8b0x450x0c 0×0.3 0x450x080x890xec 0x5d0xc3

Disassembled

```
0x401040 < sum > :
                               %ebp
                       push
0x401041 < sum + 1 > :
                               %esp,%ebp
                       mov
0x401043 < sum + 3 > :
                               0xc(%ebp),%eax
                       mov
0x401046 < sum + 6 > :
                       add
                               0x8(%ebp),%eax
0x401049 < sum + 9>:
                               %ebp,%esp
                       mov
0x40104b < sum + 11>:
                               %ebp
                      pop
0x40104c < sum + 12>:
                       ret
                               Qx0(%esi),%esi
0x40104d <sum+13>:
                      lea
```

■ gdb 디버거의 사용

gdb p disassemble sum

Disassemble procedure

x/13b sum

● sum 에서 시작하여 13바이트를 표시하라는 명령

펜티엄의 정수 레지스터(IA32)

용도

범용레지스

%eax	%ax	%ah	%al	결과저장
%ecx	%CX	%ch	%cl	카운터
%edx	%dx	%dh	%dl	
%ebx	%bx	%bh	%bl	
%esi	%si			<i>소스인덱스</i>
%edi	%di			목적지 인덱스
%esp	%sp			스택포인터
%ebp	%bp			베이스포인터

16비트 가상 레지스터

데이터 이동명령

명령어	효과	설명
movl S, D	D <- S	Move double word
movw S, D	D <- S	Move word
movb S, D	D <- S	Move byte
movsbl S, D	D <- SignExtend(S)	Move sign- extended byte
movzbI S, D	D <- ZeroExtend(S)	Move zero- extended byte
pushI S	R[%esp] <- R[%esp]-4; M[R[%esp]] <- S	Push
popl D	D <- M[R[%esp]]; R[%esp] <- R[%esp]+4	Pop
	• • -	스택에 대해 알아야 한다!!!

데이터 이동명령 MOV

데이터 이동하기

movl Source, Dest.

- Move 4-byte ("long") word
- 자주 사용하는 명령어

오퍼랜드 형태 Operand Types

- Immediate: 상수 정수 데이터
 - ◆ '\$' 로 시작함
 - → E.g., \$0x400, \$-533
 - → 1, 2, or 4 바이트 가능
- Register: 우측의 8개의 레지스터를 이용
 - → %esp, %ebp 는 특별한 용도로 사용함(?)
- Memory: 4 바이트
 - ◆ 어드레스 모드에 따라 다름 "address modes"


%eax %edx %ecx %ebx %esi %edi %esp %ebp

movl 오퍼랜드 사용


```
C 언어
    Dest Src, Dest
  Source
```

명령어 한 개로 memory-memory 데이터 이동을 할 수 없다

스택 연산 Push & Pop



스택 연산 Push & Pop



스택 연산 Push & Pop

Initially

%eax	0x123
%edx	0
%esp	0x108


pushl %eax

%eax	0x123
%edx	0
%esp	0x104


popl %edx

%eax	0x123
%edx	0x123
%esp	0x108


Stack "bottom"



Stack "bottom"



Stack "bottom"



단순 어드레싱 모드 용어의 이해

- 일반 접근 (R) : Mem[Reg[R]]
 - 레지스터 R 은 메모리 주소를 저장하고 있다

```
movl (%ecx), %eax
```

이동 접근

- D(R) : Mem[Reg[R]+D]
- 레지스터 R 메모리 블럭의 시작주소를 저장하고 있다
- 상수 변위 D 는 오프셋offset을 의미한다

movl 8(%ebp),%edx

인덱스형 주소지정 모드

가장 일반적인 형태

D(Rb,Ri,S) : <- Mem[Reg[Rb]+S*Reg[Ri]+ D]

- D: 상수값 "변위"
- Rb: 베이스 레지스터: 8 개의 정수 레지스터중의 한 개
- Ri: 인덱스 레지스터 : %esp를 제외한 모든 레지스터
 - ♦ %ebp 도 거의 사용하지 않음
- •S: 배율: 1, 2, 4, or 8

예제

(Rb,Ri) Mem[Reg[Rb]+Reg[Ri]]

D(Rb,Ri) Mem[Reg[Rb]+Reg[Ri]+D]

(Rb,Ri,S) Mem[Reg[Rb]+S*Reg[Ri]]

주소계산 예제

%edx	0xf000
%ecx	0x100

Expression	Computation	Address
0x8(%edx)	0xf000 + 0x8	0xf008
(%edx,%ecx)	0xf000 + 0x100	0xf100
(%edx,%ecx,4)	0xf000 + 4*0x100	0xf400
0x80(,%edx,2)	2*0xf000 + 0x80	0x1e080

연습문제 1. 데이터의 접근

다음과 같은 값들이 표시된 메모리 주소와 레지스터에 저장되어 있다.

Address	Value	Register	Value
0x100	0xFF	%eax	0x100
0x104	OxAB	%ecx	0x1
0x108	0x13	%edx	0x3
0x10C	0x11		

다음에 나오는 표에 지시된 오퍼랜드의 값을 채우시오.

Operand	Value
%eax	
0x104	
\$0x108	
(%eax)	
4(%eax)	
9(%eax,%edx)	
260(%ecx,%edx)	
0xFC(,%ecx,4)	
(%eax,%edx,4)	

데이터이동 명령예제

```
void swap(int *xp, int *yp)
{
   int t0 = *xp;
   int t1 = *yp;
   *xp = t1;
   *yp = t0;
}
```

```
Q1. t0 = *xp ?
Q2. *xp = t1 ?
Q3. main()을 작성해 보시오.
```

swap:

```
pushl %ebp
                       Set
movl %esp,%ebp
                       Up
pushl %ebx
movl 12(%ebp),%ecx
mov1 8(%ebp),%edx
movl (%ecx),%eax
                       Body
movl (%edx),%ebx
movl %eax,(%edx)
movl %ebx,(%ecx)
movl -4(%ebp),%ebx
movl %ebp, %esp
                       Finish
popl %ebp
ret
```

데이터이동 명령예제


```
void swap(int *xp, int *yp)
{
  int t0 = *xp;
  int t1 = *yp;
  *xp = t1;
  *yp = t0;
}
```

```
swap:
   pushl %ebp
                          Set
   movl %esp,%ebp
                          Up
   pushl %ebx
   movl 12(%ebp),%ecx
   mov1 8(%ebp),%edx
   movl (%ecx),%eax
                          Body
   movl (%edx),%ebx
   movl %eax,(%edx)
   movl %ebx,(%ecx)
   movl -4(%ebp),%ebx
   movl %ebp,%esp
                          Finish
   popl %ebp
   ret
```


Swap 함수의 이해


```
void swap(int *xp, int *yp)
{
  int t0 = *xp;
  int t1 = *yp;
  *xp = t1;
  *yp = t0;
}
```


Register	Variable
%ecx	ур
%edx	хр
%eax	t1
%ebx	t0





```
movl 12(%ebp),%ecx # ecx = yp
movl 8(%ebp),%edx # edx = xp
movl (%ecx),%eax # eax = *yp (t1)
movl (%edx),%ebx # ebx = *xp (t0)
movl %eax,(%edx) # *xp = eax
movl %ebx,(%ecx) # *yp = ebx
```











0x124456 Swap 함수의 이해 456 0x1200x11c%eax 456 0x118Offset %edx 0x1240x11412 0x120yр 0x1100x120%ecx 8 0x124хp 0x10c%ebx 123 4 Rtn adr 0x108%esi %ebp 0x104%edi -4 0x100%esp movl 12(%ebp), %ecx # ecx = yp0x104%ebp movl 8(%ebp),%edx # edx = xp movl (%ecx),%eax # eax = *yp (t1) movl (%edx),%ebx # ebx = *xp (t0) movl %eax,(%edx) # *xp = eax# *yp = ebxmovl %ebx,(%ecx)

0x124456 Swap 함수의 이해 123 0x1200x11c%eax 456 0x118Offset %edx 0x1240x11412 0x120yр 0x1100x120%ecx 8 0x124хp 0x10c%ebx 123 4 Rtn adr 0x108%esi %ebp 0x104%edi -4 0x100%esp movl 12(%ebp), %ecx # ecx = yp0x104%ebp movl 8(%ebp),%edx # edx = xp movl (%ecx),%eax # eax = *yp (t1) movl (%edx), %ebx # ebx = *xp (t0)movl %eax,(%edx) # *xp = eax# *yp = ebxmovl %ebx,(%ecx)

주소 계산을 위한 명령어

leal *Src,Dest*

; load effective address

- Src 어드레스 모드 수식
- Dest 어드레스 모드 계산에 의한 최종 주소값이 기록됨

용도

- ●메모리 접근 없이 주소를 계산하는 경우
 - Φ E.g., p = &x[i];
- x + k*y 형태의 수식을 계산하게 됨
 - + k = 1, 2, 4, or 8.

연산 명령어

Instruction		Effect	Description
leal	S, D	$D \leftarrow \&S$	Load effective address
INC	D	$D \leftarrow D + 1$	Increment
DEC	D	$D \leftarrow D - 1$	Decrement
NEG	D	$D \leftarrow \neg D$	Negate
NOT	D	$D \leftarrow {^\sim}D$	Complement
ADD	S, D	$D \leftarrow D + S$	Add
SUB	S, D	$D \leftarrow D - S$	Subtract
IMUL	S, D	$D \leftarrow D * S$	Multiply
XOR	S, D	$D \leftarrow D \cap S$	Exclusive-or
OR	S, D	$D \leftarrow D \mid S$	Or
AND	S, D	$D \leftarrow D \& S$	And
SAL	k, D	$D \leftarrow D \lessdot \lessdot k$	Left shift
SHL	k, D	$D \leftarrow D \lessdot \lessdot k$	Left shift (same as SAL)
SAR	k, D	$D \leftarrow D >>_A k$	Arithmetic right shift
SHR	k, D	$D \leftarrow D >>_L k$	Logical right shift

연습문제 2. leal 명령

eax = x, ecx = y 일때, edx = x, y의 수식으로 표시하시오

leal 9(%eax, %ecx, 2), %edx

연습문제 3. 연산명령어

우측의 어셈블리코드는 좌측의 c 프로그램을 컴파일하는 과정에서 나온 코드이다. 빈 곳에 들어갈 어셈블리코드를 주석을 참조하여 작성하시오. 단, 우측 시프트는 산술시프트를 해야함.

연습문제 3. 데이터의 길이

다음 어셈블리 프로그램의 각 줄에서 오퍼랜드를 고려해서 인스트럭션의 접미어를 적절히 결정하시오.(movb, movw, movl 중에 선택)

```
1  mov  %eax, (%esp)
2  mov  (%eax), %dx
3  mov  $0xFF, %bl
4  mov  (%esp,%edx,4), %dh
5  push  $0xFF
6  mov  %dx, (%eax)
7  pop  %edi
```

요약

우리는 IA32 프로세서의 어셈블리어를 배운다 디스어셈블러를 이용하면 실행파일로부터 어셈블리를 볼 수 있다

IA32 mov 데이터 이동명령어를 사용할 수 있다

다음주 예습숙제 : 3.6~3.6.2, pp.219~223