



어셈블리어 프로그래밍

강의 2: 2장. 정보의 표현 및 처리 I 2.1, 2.2, 2.3 정수의 표현 및 연산 2010년 9월 8일 김 형신 http://eslab.cnu.ac.kr

전달사항

데이터의 표현

C 언어에서의 데이터의 크기 (단위 바이트)

C Data Type	Alpha (RIP)	Typical 32-bit	Intel IA32
unsigned	4	4	4
→ int	4	4	4
→ long int	8	4	4
→ char	1	1	1
→ short	2	2	2
→ float	4	4	4
→ double	8	8	8
→ long double	8/16 [†]	8	10/12
→ char *	8	4	4

바이트 저장 순서 Byte Ordering

여러바이트로 이루어진 데이터는 어떤 순서로 저장되는가 의 문제

Sun, Mac: "Big Endian"

LSB가 최대 주소의 위치에 기록된다

Alpha, PC: "Little Endian"

LSB가 최소 주소의 위치에 기록된다

Byte Ordering의 실례

Byte Ordering 은 언제 문제가 될까?

Big Endian

● Least significant byte 가 최대 주소에 저장됨

Little Endian

● Least significant byte 가 최소 주소에 저장됨

Example

- 변수 x 는 다음과 같은 4 바이트의 워드이다 0x01234567
- x의 주소 &x 는 현재 0x100 이다

Big Endiar	1		0x100	0x101	0x102	0x103	
			01	23	45	67	
Little Endian		0x100	0x101	0x102	0x103		
			67	45	23	01	

기계어 해독하기 Disassembly

Disassembly 예제

Address	Instruction Code	Assembly Rendition	
8048365:	5b	pop %ebx	
8048366:	81 c3 ab 12 00 00	add \$0x12ab,%ebx	
804836c:	83 bb 28 00 00 00 00	cmpl \$0x0,0x28(%ebx)	

Little Endian의 해독과청

• **값**: 0x12ab

● 4 바이트로 패딩 padding 하기: 0x000012ab

◆ 바이트로 나누기:
○ 00 00 12 ab

● 뒤집기 (왜?): ab 12 00 00

리눅스 C 컴파일러에서의 구현

데이터의 바이트 표시를 위한 프로그램

• unsigned char * 는 바이트 배열을 만든다

Printf directives:

%p: Print pointer

%x: Print Hexadecimal

show_bytes 실행결과

```
int a = 15213;
printf("int a = 15213;\n");
show_bytes((pointer) &a, sizeof(int));
```

Result (Linux):

```
int a = 15213;
0x11ffffcb8  0x6d
0x11ffffcb9  0x3b
0x11ffffcba  0x00
0x11ffffcbb  0x00
```

정수의 표현

부호가 없는 정수 unsigned int

● 주어진 저장장소에 이진수로 표현

BCD 코드

- 네 비트로 십진수 0~9 를 표시
- 예) 2351₁₀ = 0010 0011 0101 0001 (BCD)

부호를 갖는 수의 표현 signed

● 부호-크기, 1의 보수, 2의 보수 로 표시 가능

부호-크기: MSB에 의한 부호표시

• 예) -22₁₀ = 110110₂

보수에 의한 표현

1의 보수 1's compliment

- n 비트 이진수 x 에 대하여 1의 보수는 -x = (2ⁿ-1) x
- 예) 22₁₀ = 00010110₂ 에 대하여 -22₁₀=FF₁₆-x = 11101001₂
- 덧셈시에 end-arround-carry가 발생하면 결과에 1을 더함

2의 보수 2's compliment

- n 비트 이진수 x 에 대하여 2의 보수는 -x = 2ⁿ x
- 예) 22₁₀ = 00010110₂ 에 대하여 -22₁₀=FF₁₆-x + 1= 11101010₂
- 덧셈시에 end-arround-carry가 발생하면 무시함

	장점	단점
2의 보수	덧셈이 단순함	부호변경시 +1 필요
1의 보수	부호변경 용이	덧셈시 end-around carry 처리 -0인지 검사: -0 -> 0 ('0'이 두개)
부호-크기	이해하기 쉬움	덧셈, 뺄셈이 복잡함

w 비트 정수 x의 표시

Unsigned

Two's Complement (2의 보수)

$$B2U(X) = \sum_{i=0}^{w-1} x_i \cdot 2^i$$

$$B2T(X) = -x_{w-1} \cdot 2^{w-1} + \sum_{i=0}^{w-2} x_i \cdot 2^i$$

short int
$$x = 15213$$
;
short int $y = -15213$;



	Decimal	Hex	Binary		
х	15213	3B 6D	00111011 01101101		
У	-15213	C4 93	11000100 10010011		

2의 보수방식에서 MSB는 부호-크기 방식처럼 부호를 나타낸다

- 0 이면 양수
- 1 이면 음수

정수 표시의 예

x = 15213: 00111011 01101101

y = -15213: 11000100 10010011

_			-		
	Weight	152	13	-152	213
	1	1	1	1	1
	2	0	0	1	2
	4	1	4	0	0
	8	1	8	0	0
	16	0	0	1	16
	32	1	32	0	0
	64	1	64	0	0
	128	0	0	1	128
	256	1	256	0	0
	512	1	512	0	0
	1024	0	0	1	1024
	2048	1	2048	0	0
	4096	1	4096	0	0
	8192	1	8192	0	0
	16384	0	0	1	16384
	-32768	0	0	1	-32768
	0		45040		45040

Sum 15213 -15213

표현 가능한 정수의 범위

Unsigned Values

Two's Complement Values

•
$$TMin = -2^{w-1}$$
100...0

•
$$TMax = 2^{w-1} - 1$$

011...1

Other Values

◆ Minus 1 111...1

Values for W = 16

	Decimal	Hex	Binary	
UMax	65535	FF FF	11111111 11111111	
TMax	32767	7F FF	01111111 11111111	
TMin	-32768	80 00	10000000 00000000	
-1	-1	FF FF	11111111 11111111	
0	0	00 00	00000000 00000000	

Signed 와 Unsigned 수의 비교

Χ	B2U(<i>X</i>)	B2T(<i>X</i>)
0000	0	0
0001	1	1
0010	2	2
0011	3	3
0100	4	4
0101	5	5
0110	6	6
0111	7	7
1000	8	-8
1001	9	- 7
1010	10	-6
1011	11	- 5
1100	12	-4
1101	13	-3
1110	14	– 2
1111	15	–1

관찰

$$\bullet$$
 UMax = $2 * TMax + 1$

동일성

● 양수부분에 있어서는 signed와 unsigned의 표현은 동일하다

풀어보기

- 1. 프로세서의 명령주기 Instruction cycle을 쓰시오.
- 2. hello.c의 번역단계를 설명하시오.
- 3. 0x100 번지 부터 4바이트 정수 0x1234 를 저장하려고 할 때, Little Endian의 경우 0x100 번지에 저장되는 한 바이트를 쓰시오.
- 4. 이진수 10001001 을 Arith >> 2 한 결과를 쓰시오.
- 5. 십진수 -7 을 8비트 2의 보수를 이용하여 나타내시오.


casting 하기

C 언어에서는 signed로부터 unsigned로의 변환을 허용한다


결과값

- 비트 표현에는 변화가 없다
- 양수는 변화가 없다 (당연)
 - $\Rightarrow ux = 15213$
- 음수는 양수로 변환된다
 - + uy = 50323

Signed와 Unsigned와의 관계



비트패턴은 동일하게 유지된다



$$ux = \begin{cases} x & x \ge 0 \\ x + 2^w & x < 0 \end{cases}$$

Signed와 Unsigned와의 관계

Weight	-152	213	503	23
1	1	1	1	1
2	1	2	1	2
4	0	0	0	0
8	0	0	0	0
16	1	16	1	16
32	0	0	0	0
64	0	0	0	0
128	1	128	1	128
256	0	0	0	0
512	0	0	0	0
1024	1	1024	1	1024
2048	0	0	0	0
4096	0	0	0	0
8192	0	0	0	0
16384	1	16384	1	16384
32768	1	-32768	1	32768

Sum -15213 50323 • uy = y + 2 * 32768 = y + 65536 (16비트의 경우)

C 언어에서 signed, unsigned 변환

상수

- 아무 명시가 없으면 signed integers 임
- U를 숫자 끝에 붙이면 Unsigned

```
OU, 4294967259U
```

Casting

● 명시적으로 casting을 하는 경우

```
int tx, ty;
unsigned ux, uy;
tx = (int) ux;
uy = (unsigned) ty;
```

● Implicit casting 을 이용할 수도 있다

```
tx = ux;

uy = ty;
```


Casting 충격

수식계산시

- signed와 unsigned 값들이 한 개의 수식 내에 섞여 있는 경우 implicit 하게 unsigned로 바뀌어 진다
- 비교연산자에서도 발생한다 <, >, ==, <=, >=
- Examples for W = 32

Constant ₁	Consta	nt ₂	Relation	Evaluation
0		0U	==	unsigned
-1		0	<	signed
-1		0U	>	unsigned
214748	3647	-2147483648	>	signed
214748	3647U	-2147483648	<	unsigned
-1		-2	>	signed
(unsig	ned)-1	-2	>	unsigned
214748	3647	2147483648U	<	unsigned
214748	3647	(int) 21474	83648U>	signed

Casting 충격에 대한 설명




부호 확장 sign extension

목적

● w 비트의 부호형 정수 x가 주어질 때 x를 w+k 비트의 보다 길이 가 긴 정수로 변환시킨다

규칙

● x의 부호비트를 k 개 복사한다



부호 확장 예제

```
short int x = 15213;
int         ix = (int) x;
short int y = -15213;
int         iy = (int) y;
```


	Decimal	Hex		Binary					
х	15213			3B	6D			00111011	01101101
ix	15213	00	00	3B	6D	00000000	00000000	00111011	01101101
У	-15213			C4	93			11000100	10010011
iy	-15213	FF	FF	C4	93	11111111	11111111	11000100	10010011

C 언어에서는 부호확장을 자동으로 해준다


정수의 연산

비 부호형의 덧셈

- 일반적인 덧셈연산과 동일
- Carry 는 무시
- mod 함수로 표시가능
- $s = UAdd_w(u, v) = (u + v) \mod 2^w$



비부호형 정수의 덧셈



x+y의 값이 2w -1보다 크면 Overflow가 발생한다

2의 보수에서의 덧셈

Operands: w bits u+v u+v u+v Discard Carry: w bits u+v u+

비부호형에서의 덧셈과 동일하게 수행

Signed vs. unsigned addition in C:

```
int s, t, u, v;
s = (int) ((unsigned) u + (unsigned) v);
t = u + v
```

• Will give s == t

2의 보수 뎃셈에서 Overflow 찾아내기

목표


- Given $s = TAdd_w(u, v)$
- Determine if $s = Add_w(u, v)$
- Example

판단방법

Overflow iff either:

$$u, v < 0, s \ge 0$$
 (NegOver)
 $u, v \ge 0, s < 0$ (PosOver)

True Sum



$$TAdd_{w}(u,v) = \begin{cases} u+v+2^{w-1} & u+v < TMin_{w} \\ u+v & TMin_{w} \le u+v \le TMax_{w} \\ u+v-2^{w-1} & TMax_{w} < u+v \end{cases}$$
(NegOver)

비부호형 곱셈


uOperands: w bits True Product: 2^*w bits $u \cdot v$ $UMult_w(u, v)$ Discard w bits: w bits

표준 곱셈함수와 동일

- 상위 w 비트는 무시
- mod 로 표시할 수 있음
- UMult_w $(u, v) = u \cdot v \mod 2^w$

부호형 곱셈은 비부호형과 동일하게 수행

Shift 연산을 이용한 곱셈



연산

- u << k gives u * 2*
- signed 와 unsigned 모두 적용

컴파일러의 곱셈번역

C Function

```
int mul12(int x)
{
   return x*12;
}
```

Compiled Arithmetic Operations

```
leal (%eax,%eax,2), %eax
sall $2, %eax
```


Explanation

```
t <- x+x*2
return t << 2;
```

C 컴파일러는 상수의 곱셈을 자동으로 shift와 덧셈으로 번역한다

비부호형 정수의 shift를 이용한 나눗셈


- u >> k gives [u / 2*]
- Uses logical shift



	Division	Computed	Hex	Binary
х	15213	15213	3B 6D	00111011 01101101
x >> 1	7606.5	7606	1D B6	0 0011101 10110110
x >> 4	950.8125	950	03 Вб	00000011 10110110
x >> 8	59.4257813	59	00 3B	00000000 00111011

부호형 정수의 shift를 이용한 나눗셈

- Uses arithmetic shift
- Rounds wrong direction when u < 0</p>



	Division	Computed	Hex	Binary
У	-15213	-15213	C4 93	11000100 10010011
y >> 1	-7606.5	-7607	E2 49	1 1100010 01001001
y >> 4	-950.8125	-951	FC 49	1111 1100 01001001
y >> 8	-59.4257813	-60	FF C4	1111111 11000100

요약

정수에는 unsigned와 signed 가 있다 signed 정수는 2의 보수로 표현된다 signed, unsigned 정수들 간에 다양한 덧셈, 곱셈, 나눗 셈을 알아보았다.