

CHUNGNAM NATIONAL UNIVERSITY



시스템 프로그래밍

강의 4:3장. 어셈블리어 I 3.1 프로세서의 역사 3.2 프로그램의 코딩 3.3 데이터 이동 명령어


2010년 9월 29일 http://eslab.cnu.ac.kr

* Some slides are from Original slides of RBE

오늘 배울 내용

어셈블리어 프로그래밍 개관(교재 3.1~3.2) 데이터이동 명령어(MOV) (교재 3.3)

펜티엄 4 컴퓨터 머더보드



어셈블리어란?

어셈블리어란?

● 기계어에 <u>1:1 대응관계</u>를 갖는 명령어로 이루어진 low-level 프로그래밍 언어

어셈블리어와 프로그래머

- C 언어로 프로그램을 작성할 때는 프로그램이 어떻게 내부적으로 구현되는지 알기 어렵다
- 어셈블리어로 프로그램을 작성할 때는 프로그래머는 프로그램이 어떻게 메모리를 이용하는지, 어떤 명령어를 이용하는지를 정확히 표시해야 한다.
- 물론 고급 언어로 프로그램으로 프로그램할 때가 대개의 경우 보다 안전하고, 편리하다
- 게다가 최근의 Optimizing compiler들은 웬만한 전문 어셈블리 프로그래머가 짠 프로그램보다 더 훌륭한 어셈블리 프로그램을 생성해 준다.
- Q. 그렇다면, 왜 어셈블리어를 배워야 할까?

고급언어와 어셈블리어

고급언어의 특성

- 대형 프로그램을 개발하기에 편리한 구조체, 문법을 제공
- 이식성이 높음 High Portability
- 비효율적 실행파일이 생성될 가능성이 높음
- 대형 실용 응용프로그램 개발 시에 이용됨

어셈블리어의 특성

- 대형 프로그램을 개발하기에 불편함
- 속도가 중요한 응용프로그램 또는 하드웨어를 직접제어할 필요가 있는 경우에 이용
- 임베디드 시스템의 초기 코드 개발시에 이용
- 플랫폼마다 새롭게 작성되어야 함. 따라서 이식성이 매우 낮음
- 그러나, 많은 간접적인 응용이 있음 (?)

3장에서는

드디어 어셈블리어를 하나 배운다 – IA32 C 언어가 어떻게 기계어로 번역되는지 배운다 어셈블리어 프로그래밍 기술과 어셈블리어를 이해하는 방법을 배운다

IA32 프로세서 processors

PC 시장의 최강자!

진화형태의 설계 Evolutionary Design

- 1978년 8086 으로부터 시작 기억하는가 16비트 IBM PC
- 점차 새로운 기능을 추가
- 그러나, 예전의 기능들을 그대로 유지 (사용하지 않을지라도. 왜?)

Complex Instruction Set Computer (CISC)

- 다양한 명령어 형태의 다양한 명령어를 가짐
 - **→** 과연 다 배울 수 있을까?
- RISC와 비슷한 성능을 내기 어려움
- 그러나, Intel이 해냈다!

x86 변천사: 프로그래머의 관점에서

Name Date Transistors

8086 1978 29K


- 16-bit processor. IBM PC & DOS 사용
- 1MB 주소공간 address space. DOS 는 640K만을 허용 (기억하나?)


80286 1982 134K

- 다양한 새로운 주소지정 방식 추가. 그러나 별로 쓸데 없음
- IBM PC-AT 와 Windows 에 많이 사용됨

386 1985 275K

- 32 비트 프로세서. "flat addressing" 기능 추가
- Unix 도 사용할 수 있음
- IA32라고 불림





x86 변천사: 프로그래머의 관점에서

프로세서의 진화

```
486
            1989
                    1.9M
Pentium
            1993
                    3.1M
Pentium/MMX 1997
                    4.5M
PentiumPro 1995
                    6.5M
Pentium III
            1999
                    8.2M
Pentium 4
            2001
                    42M
Core Duo
            2006
                    291M
```

추가된 특징

- ●멀티미디어 연산 지원 명령어
 - **▶1, 2, 4**바이트 데이터의 병렬 처리 연산 가능
- ●효율적인 분기 명령어 **=>** 이럴 필요가 있을까**?**

새 제품 군: IA64

Name Date Transistors

Itanium 2001 10M

- 64 비트 아키텍춰로 확장
- 완전히 새로운 명령어들을 구현함
- IA32 프로그램들은 여전히 실행가능
- Hewlett-Packard와 공동개발

Itanium 2 2002 221M

● 성능 대폭향상

Itanium 2 Dual-Core 2006 1.7B Itanium 은 아직 시판되지 않는다

- backward compatibility 가 없다
- 성능이 기대 이하

x86 변천 : 클론 (clone)

Advanced Micro Devices (AMD)

- 경과
 - → AMD 는 Intel의 뒤를 계속 쫓아왔다
 - → 인텔보다 조금 성능은 낮지만 값은 엄청 싸다
- 최근 소식
 - → Digital Equipment Corp.로부터 고급 설계인력을 고용
 - → 이제는 인텔의 가장 강력한 경쟁사
- 자체 64비트 확장 프로세서인 x86-64을 개발
 - → 인텔의 고성능 서버 시장을 잠식하기 시작

인텔의 64비트 딜레마

인텔은 IA32 로부터 IA64로의 급작스런 변경을 시도함

- 전혀 다른 새로운 구조임
- IA32 명령을 원시적인 방법으로 실행함
- 실망스러운 성능

AMD 는 x86구조로 부터 점진적인 64비트 진입을 시도

x86-64


인텔은 IA64에 집중해야 하는 상황이 됨

● AMD 프로세서가 우수하다는 것을 인정할 수 없음

2004: Intel 은 IA32에 EM64T 확장을 개발


- Extended Memory 64-bit 기술 채택
- 고성능 Pentium 4에 사용될 예정
- x86-64과 거의 동일함

어셈블리 프로그래머의 시야



- → 가장 최근의 연산의 결과로 인한→ 상태정보를 저장
- → 조건형 분기명령에서 이용됨
- 메모리 Memory
 - ♥바이트 주소 가능 데이터 배열
 - →명령어, 데이터가 저장
 - <u>→스택이 위치</u>

C 프로그램의 목적코드로 변환과정



C 프로그램을 어셈블리어로 컴파일하기

C Code

```
int sum(int x, int y)
{
  int t = x+y;
  return t;
}
```

생성된 어셈블리 프로그램

```
_sum:

pushl %ebp

movl %esp,%ebp

movl 12(%ebp),%eax

addl 8(%ebp),%eax

movl %ebp,%esp

popl %ebp

ret
```

```
다음의 명령으로 생성
gcc -O -S code.c
code.s 파일이 만들어짐
```

어셈블리어의 특징

데이터 타입이 단순하다

- "Integer" data of 1, 2, or 4 bytes
 - → 데이터 값 Data values
 - → 주소 Addresses (untyped pointers)
- 실수형 데이터 Floating point data of 4, 8, or 10 bytes
- 배열이나 구조체가 없다 arrays or structures
 - → 메모리에서의 연속적인 바이트들로 표시

연산이 기초적이다

- 레지스터나 메모리의 데이터를 이용하여 산술연산을 수행한다
- 레지스터나 메모리간의 데이터를 이동한다
 - → 메모리로부터 레지스터로 데이터를 이동
 - → 레지스터의 데이터를 메모리에 저장
- 제어기능
 - → 무조건형 점프 Unconditional jumps to/from procedures
 - → 조건형 분기 Conditional branches

목적코드 Object code

• Total of 13

instruction 1,

2, or 3 bytes

bytes

Starts at

address

0x401040

Each

Code for sum

0x401040 <sum>:

0x55

0x89

0xe5

d8x0

0x45

0x0c

0x03

0x45

0x08

0x89

0xec

0x5d

0xc3

어셈블러 Assembler

- ◆ .s 파일을 .○ 로 번역한다
- 각 명령어들을 이진수의 형태로 변경
- 거의 실행파일과 유사
- 다수의 파일의 경우 연결되지 않은 형태

링커 Linker

- 파일간의 상호참조를 수행
- ◆ 정적라이브러리를 연결해줌 static run-time libraries
 - → E.g., code for malloc, printf
- 동적 링크 dynamically linked

목적코드의 디스어셈블링

Disassembled

00401040	<_sum>:		
0:	55	push	%ebp
1:	89 e5	mov	%esp,%ebp
3:	8b 45 0c	mov	0xc(%ebp),%eax
6:	03 45 08	add	0x8(%ebp),%eax
9:	89 ec	mov	%ebp,%esp
b:	5d	pop	%ebp
c:	c3	ret	
d:	8d 76 00	lea	0x0(%esi),%esi

Disassembler

objdump -d p

- 목적코드의 분석에 유용한 도구
- 명령어들의 비트 패턴을 분석
- 개략적인 어셈블리언어로의 번역 수행
- a.out (실행파일) or .o file 에 적용할 수 있음

또 다른 Disassembly

Object

Disassembled

```
0x401040:
     0x55
     0x89
     0xe5
     0x8b
     0 \times 45
     0 \times 0 c
     0 \times 0.3
     0 \times 45
     0x08
     0x89
     0xec
     0x5d
     0xc3
```

```
0x401040 < sum>:
                      push
                              %ebp
0x401041 < sum + 1 > :
                              %esp,%ebp
                      mov
0x401043 < sum + 3 > :
                              0xc(%ebp),%eax
                      mov
0x401046 < sum + 6 > :
                      add
                              0x8(%ebp),%eax
0x401049 < sum + 9 > :
                              %ebp,%esp
                      mov
0x40104b < sum + 11>:
                              %ebp
                      pop
0x40104c < sum + 12 > :
                      ret
0x40104d <sum+13>:
                              Qx0(%esi),%esi
                      lea
```

gdb 디버거의 사용

qdb p

disassemble sum

Disassemble procedure

x/13b sum

● sum 에서 시작하여 13바이트를 표시하라는

디스어셈블 할 수 있는 파일은?

```
% objdump -d WINWORD.EXE
WINWORD.EXE: file format pei-i386
No symbols in "WINWORD.EXE".
Disassembly of section .text:
30001000 <.text>:
30001000: 55
                                %ebp
                        push
30001001: 8b ec
                         mov
                               %esp,%ebp
30001003: 6a ff
                      push
                               $0xffffffff
30001005: 68 90 10 00 30 push
                               $0x30001090
3000100a: 68 91 dc 4c 30 push
                                $0x304cdc91
```

- 실행파일이라면 무엇이든 가능
- 디스어셈블러는 바이트들을 읽어 들여서 어셈블리어로 변환해 준다

데이터 이동명령

명령어	효과	설명
movl S, D	D <- S	Move double word
movw S, D	D <- S	Move word
movb S, D	D <- S	Move byte
movsbl S, D	D <- SignExtend(S)	Move sign- extended byte
movzbI S, D	D <- ZeroExtend(S)	Move zero- extended byte
pushI S	R[%esp] <- R[%esp]-4; M[R[%esp]] <- S	Push
popl D	D <- M[R[%esp]]; R[%esp] <- R[%esp]+4	Pop

데이터 이동명령 MOV

%eax

%edx

%ecx

데이터 이동하기

mov1 **Source, Dest**:

- Move 4-byte ("long") word
- 자주 사용하는 명령어

오퍼랜드 형태 Operand Types

- Immediate: Constant integer data
 - ★ '\$' 로 시작함
 - **→ E.g.**, \$0x400, \$-533
 - → 1, 2, or 4 바이트 가능
- Register: 우측의 8개의 레지스터를 이용
 - ★ %esp, %ebp 는 특별한 용도로 사용함(?)
- Memory: 4 바이트
 - → 어드레스 모드에 따라 다름 "address modes"

%ebx

%esi

%edi

%esp

%ebp


movl 오퍼랜드 사용

```
Source Dest Src,Dest C 언어


| Imm | Reg | mov1 $0x4,%eax | temp = 0x4; |
| Mem | mov1 $-147,(%eax) *p = -147; |
| Reg | Reg | mov1 %eax,%edx | temp2 = temp1; |
| Mem | Reg | mov1 %eax,(%edx) *p = temp; |
| Mem | Reg | mov1 (%eax),%edx | temp = *p;
```

명령어 한 개로 memory-memory 데이터 이동을 할 수 없다

스택 연산 Push & Pop



스택 연산 Push & Pop



스택 연산 Push & Pop



%eax	0x123
%edx	0
%esp	0x108


pushl %eax

%eax	0x123
%edx	0
%esp	0x104


popl %edx

%eax	0x123
%edx	0x123
%esp	0x108


Stack "bottom"



Stack "bottom"



Stack "bottom"



단순 어드레싱 모드 용어의 이해

Normal (R) Mem[Reg[R]]

● Register R 은 메모리 주소를 의미한다

```
movl (%ecx), %eax
```

Displacement D(R) Mem[Reg[R]+D]

- 레지스터 R 메모리 블럭의 시작주소를 의미한다
- 상수 변위 D 는 offset을 의미한다

```
movl 8(%ebp),%edx
```

단순 어드레싱 모드의 이용

```
void swap(int *xp, int *yp)
{
  int t0 = *xp;
  int t1 = *yp;
  *xp = t1;
  *yp = t0;
}
```

```
Q1. t0 = *xp ?
Q2. *xp = t1 ?
D3. main()을 작성해 보시오.
```

```
pushl %ebp
                       Set
movl %esp,%ebp
pushl %ebx
movl 12(%ebp),%ecx
movl 8(%ebp),%edx
movl (%ecx),%eax
                      Body
movl (%edx),%ebx
movl %eax,(%edx)
movl %ebx,(%ecx)
movl -4(%ebp),%ebx
movl %ebp,%esp
                       Finish
popl %ebp
ret
```


단순 어드레싱 모드의 이용

```
void swap(int *xp, int *yp)
{
  int t0 = *xp;
  int t1 = *yp;
  *xp = t1;
  *yp = t0;
}
```

```
pushl %ebp
                       Set
movl %esp,%ebp
                       Up
pushl %ebx
movl 12(%ebp),%ecx
movl 8(%ebp),%edx
movl (%ecx),%eax
                       Body
movl (%edx),%ebx
movl %eax,(%edx)
movl %ebx,(%ecx)
movl -4(%ebp),%ebx
movl %ebp,%esp
                       Finish
popl %ebp
ret
```

```
void swap(int *xp, int *yp)
{
  int t0 = *xp;
  int t1 = *yp;
  *xp = t1;
  *yp = t0;
}
```

Register	Variable
%ecx	ур
%edx	хр
%eax	t1
%ebx	t0



```
movl 12(%ebp),%ecx # ecx = yp
movl 8(%ebp),%edx # edx = xp
movl (%ecx),%eax # eax = *yp (t1)
movl (%edx),%ebx # ebx = *xp (t0)
movl %eax,(%edx) # *xp = eax
movl %ebx,(%ecx) # *yp = ebx
```

123 0x124

456

0x120

0x124

Rtn adr

0x120

0x11c

%eax

%edx

%ecx

%ebx

%esi

%edi

%esp

%ebp 0x104

Offset

ур 12

8 qx

4

%ebp \longrightarrow 0

0x118

0x114

0×110

0x10c

0x108

0x104

 0×100

movl 12(%ebp), %ecx # ecx = yp

movl 8(%ebp),%edx # edx = xp

movl (%ecx), %eax # eax = *yp (t1)

movl (%edx), %ebx # ebx = *xp (t0)

movl %eax,(%edx) # *xp = eax

movl %ebx,(%ecx) # *yp = ebx

123 0x124

456

0x120

0x11c

%eax

%edx

%ecx 0x120

%ebx

%esi

%edi

%esp

%ebp 0x104

Offset

ур 12

8 qx

4

Rtn adr

0x120

0x124

%ebp → 0 -4 0x118

0x114

0x110

0x10c

0x108

 0×104

 0×100

movl 12(%ebp),%ecx # ecx = yp

movl 8(%ebp),%edx # edx = xp

movl (%ecx), %eax # eax = *yp (t1)

movl (%edx), %ebx # ebx = *xp (t0)

movl %eax,(%edx) # *xp = eax

movl %ebx,(%ecx) # *yp = ebx

0x124123

456

0x120

0x11c

0x118

0x114

%eax

0x124%edx

%ecx 0x120

%ebx

%esi

%edi

%esp

 0×104 %ebp

8 хp

%ebp -4

Offset

12 yр

4

0x120

0x124

Rtn adr

0x110

0x10c

0x108

0x104

0x100


mov1 8(%ebp),%edx # edx = xp


movl (%ecx), %eax # eax = *yp (t1)

movl (%edx), %ebx # ebx = *xp (t0)

movl %eax,(%edx) # *xp = eax

movl %ebx,(%ecx) # *yp = ebx





456 0x124

456

0x120

0x11c

0x118

0x114

0x10c



%edx 0x124

%ecx 0x120

%ebx 123

%esi

%edi

%esp

%ebp 0x104

Offset

ур 12

хp

8

4

0x120

0x110

0x124

Rtn adr 0×108

%ebp — 0x104

-4 0x100

movl 12(%ebp), %ecx # ecx = yp

$$movl 8(\%ebp),\%edx # edx = xp$$

$$movl (%ecx), %eax # eax = *yp (t1)$$

$$movl (%edx), %ebx # ebx = *xp (t0)$$

movl %eax,(%edx) # *xp = eax

movl %ebx,(%ecx) # *yp = ebx

156

456 0x124 123 0x120

0x11c

0x114

0x10c

%eax	450
%edx	0x124
%ecx	0x120
%ebx	123
%esi	

0x118

0x124

yp 12 xp 8 4 %ebp → 0

Offset

0x120 0x110

Rtn adr 0x108

-4 _____ 0x100

```
%esi
%edi
%esp
%esp
%ebp 0x104
```

```
movl 12(%ebp),%ecx # ecx = yp
movl 8(%ebp),%edx # edx = xp
movl (%ecx),%eax # eax = *yp (t1)
movl (%edx),%ebx # ebx = *xp (t0)
movl %eax,(%edx) # *xp = eax
movl %ebx,(%ecx) # *yp = ebx
```

데이터 이동명령

명령어	효과	설명
movl S, D	D <- S	Move double word
movw S, D	D <- S	Move word
movb S, D	D <- S	Move byte
movsbl S, D	D <- SignExtend(S)	Move sign- extended byte
movzbI S, D	D <- ZeroExtend(S)	Move zero- extended byte
pushI S	R[%esp] <- R[%esp]-4; M[R[%esp]] <- S	Push
popl D	D <- M[R[%esp]]; R[%esp] <- R[%esp]+4	Pop

데이터 이동명령 MOV

%eax

%edx

%ecx

데이터 이동하기

mov1 **Source, Dest**:

- Move 4-byte ("long") word
- 자주 사용하는 명령어

오퍼랜드 형태 Operand Types

- Immediate: Constant integer data
 - ★ '\$' 로 시작함
 - **→ E.g.**, \$0x400, \$-533
 - → 1, 2, or 4 바이트 가능
- Register: 우측의 8개의 레지스터를 이용
 - ★ %esp, %ebp 는 특별한 용도로 사용함(?)
- Memory: 4 바이트
 - → 어드레스 모드에 따라 다름 "address modes"

%ebx

%esi

%edi

%esp

%ebp

swap 함수에서

```
void swap(int *xp, int *yp)
{
  int t0 = *xp;
  int t1 = *yp;
  *xp = t1;
  *yp = t0;
}
```

swap:

```
pushl %ebp
                       Set
movl %esp,%ebp
                       Up
pushl %ebx
movl 12(%ebp),%ecx
movl 8(%ebp),%edx
movl (%ecx),%eax
                       Body
movl (%edx),%ebx
movl %eax,(%edx)
movl %ebx,(%ecx)
movl -4(%ebp),%ebx
movl %ebp,%esp
                       Finish
popl %ebp
ret
```

Indexed Addressing Modes

```
가장 일반적인 형태
 D(Rb,Ri,S) Mem[Reg[Rb]+S*Reg[Ri]+ D]
  ● D: 상수값 "변위"
  ● Rb: Base register: 8 개의 정수 레지스터중의 한 개
  ● Ri: Index register: %esp를 제외한 모든 레지스터
   → %ebp 도 거의 사용하지 않음
  •S: Scale: 1, 2, 4, or 8
Special Cases
 (Rb,Ri)
                     Mem[Reg[Rb]+Reg[Ri]]
 D(Rb,Ri)
                     Mem[Reg[Rb]+Reg[Ri]+D]
```

Mem[Reg[Rb]+S*Reg[Ri]]

(Rb,Ri,S)

주소계산 예제

%edx	0xf000
%ecx	0x100

Expression	Computation	Address
0x8(%edx)	0xf000 + 0x8	0xf008
(%edx,%ecx)	0xf000 + 0x100	0xf100
(%edx,%ecx,4)	0xf000 + 4*0x100	0xf400
0x80(,%edx,2)	2*0xf000 + 0x80	0x1e080

주소 계산을 위한 명령어

leal *Src, Dest* ; load effective address

- Src 어드레스 모드 수식임
- Dest 에 어드레스 모드에 의한 최종 주소값을 기록

용도

- ●메모리 접근 없이 주소를 계산하는 경우
 - **→ E.g., translation of** p = &x[i];
- x + k*y 형태의 수식을 계산하게 됨
 ★ k = 1, 2, 4, or 8.

D4. eax = x, edx = y 일때, edx**를 표시하시오**

leal 9(%eax, %ecx, 2), %edx

요약

우리는 IA32 프로세서의 어셈블리어를 배운다 디스어셈블러를 이용하면 실행파일로부터 어셈블리를 볼 수 있다

IA32 mov 데이터 이동명령어를 사용할 수 있다