座区图编辑器新功能

关于座区组




图1 座区组 Seat Group

- 在此前的功能需求描述中,正圆、跑道、矩形是相当于一类,椭圆、多边形为一类。新的需求,要引入组的概念,组是一个独立的容器,拥有唯一的id组标识,例如:在一个组内的座位id,都将标注组信息, 1-1-G1 ,组信息G1,由系统自动生成,不能由用户自定义,以避免因重名导致的唯一性的Bug产生。
- 组与组之间在座区编辑状态下,是完全不相关的,即不能进行跨组的自动编号操作,例如: 当框选的座位中有属于两个或两个以上不同组的情况时,执行自定编号操作,要进行提示(您选取的座位,不同属于一个组,无法执行自动编号操

- 作),只有被选择的座位同属于一个组时,执行自动编号功能才可以正常进行。
- 新的需求,新生成一个座区时,即默认为该座位为一个组。同时,可以实现对已 经编组的选中座区,执行重新编组操作,重新编组可对原有的组别信息进行批量 组定义。如图2所示。




图2 重新编组操作

● 新的需求,对自动编号的逻辑不做任何修改,还是保留默认的两种编号方式,即 左右左、右左右两种编号。

关于向心方向和中心点的设置

● 如图1所示,新的需求,将引入向心方向的概念。即:距离圆心越近,排号越小,

距离圆心越远,排号越大。以往的方式是采用垂直视角的,并没有这个概念。对于向心方向,经典结构为8个方向,即:除了上、下、左、右4个正方向外,同时支持笛卡尔坐标系四个象限中角度倾斜片区的居中识别。对于该需求,我们可以抽象的认为,所有的座区在理论上都是用户视角的正方向,只是向心角度有所不同,从而实现任意角度片区的座区识别和自动编号的自动识别。这种抽象的操作,可以在不修改自动编排规则的情况下,用最小的开发量,提升座区图编辑器的灵活性。

● 关于向心点的设定,采用JsRuler框架,在座区图左上角加入水平和垂直方向标尺,如图示3所示,同时在工具箱面板加入一个新的按钮,用于设定向心点,该点在座区图编辑状态时,可以先放在浏览器缓存中,随时进行调研和复用,在保存座区图时,需要存入座区图文件中,例如:采用一个专门字段,来保存向心点序列,如图4所示




图3 向心点的设定

```
cdots:{
    dot1:{
        name:"用户定义名称1",
        pos:{
             x:100.93,
             y:20.45
        }
    }
    ...
    dot*:{
        name:"用户定义名称*",
```

图4 向心点的结构化存储

● 设置向心点,点击工具箱向心点选取按钮,激活图上 十字星坐标线 ,如图3所示,点击鼠标左键,弹出 设置向心点 Dialog对话框,其中 x坐标 、 y坐标 input输入框为图上拾取的屏幕坐标值, 名称 用户可以自定义,如果选取的向心点位置不合适,可以一点击 重拾 按钮,重新图上选取,点击 确定 按钮,保存退出,记录将被存储在向心点列表,如图7所示。



图5 设置向心点

• 选择一个向心点,在设定一个座区组时,弹出 选择一个向心点 Dialog对话框,在 向心点名称 select表单中选取一个已经设定的向心点作为该座区组的向心点。每 个座区当且仅当只能有一个向心点,多个座区组可以共用一个向心点。



图6 选择一个向心点

● 向心点列表 与 设置向心点 在工具箱中是一个按钮组,点击后弹出 向心点列表 Dialog对话框,在复选list表单中,选中一个或多个向心点选项后,点击显示按钮 (显示单个向心点双击向心点选项即可在屏幕上显示),将在图上显示该向心点 的位置,如图8所示。画布上,可以显示一个或多个向心点的位置。在复选list表单中,点击ctrl+鼠标左键可以一次选中多个选项,点击shift+鼠标左键可以一次 选中多个连续选项。选中一个向心点选项,如果需要对该向心点重新定位,可以 点击 重新点位 按钮,在图上重新拾取新的坐标点,选中弹出 向心点重新定位 Dialog对话框,按照提示保存或取消,如图10所示。


向心点列表		>
用户自定义名称1		
用户自定义名称2		
用户自定义名称3		
用户自定义名称4		
用户自定义名称5		
用户自定义名称6		
用户自定义名称7		
	确定	取消





图7 向心点列表

● 标尺 JSRuler参考文档: <u>https://gitee.com/daodaoliang/JSRuler</u>






图8 图上显示向心点




图9 图上重新选取向心点



图10 向心点重新拾取保存提示

关于座区组旋转

参考文档一: 点击查看参考文档二: 点击查看

• 角度的确认,座区组中每个座位的的角度与座区图的旋转角度是相同的。

● 座位位置的确认,座区组的中心点没有发生变化,




图11 向心旋转的角度关系




图12 以左上角第一个座位作为整体旋转圆心




图13 以座区组中心点作为旋转圆心




图14 整体旋转的计算逻辑

```
已知圆心坐标、半径、角度(按垂直为0°,360为一周),求周长上的点坐标。

1.圆点坐标:(x0,y0)
2.半径:r
3.角度:a0

4.则圆上任一点为:(x1,y1)
x1 = x0 + r * cos(ao * 3.14 /180 )
y1 = y0 + r * sin(ao * 3.14 /180 )
```

● 座位和座区组的旋转控制界面是一样的,区别在圆心点(x0,y0),座位的圆心点是座位的中心点,可直接通过css样式roate的参数条件进行直接调节;座区组的圆心是整个座区组矩形的中心点,需要通过圆形公式进行计算生成座区组中每个座位的左上角坐标值,角度值为设置值,通过两个不同的Dialog进行区别。



图15 设置座位旋转角度



图16 设置座区组整体旋转角度

关于虚拟画布

- 目前,快捷绘制矩形座区这个功能因为受到屏幕尺寸不同的限制,在使用过程中 还存在这样那样的体验不佳的情况。新的需求,要进入虚拟画布的概念。
- 因座区图编辑的参考坐标系是以屏幕坐标,所以屏幕尺寸、屏幕DPI不同,会有不同的效果。
- 新的需求,在激活快捷绘制矩形座区功能是,以屏幕中心向外临时扩大画布的尺寸,默认值为2000像素×2000像素,即虚拟画布,虚拟画布和真实画布(屏幕可视区域)的中心的是一致的。如图17所示。
- 在绘制矩形座区时,当鼠标拖虚线框拖拽至屏幕边缘时,则让屏幕scrollbar进行偏移,从而获得更多的画布空间。当鼠标虚线框拖拽至虚拟画布边缘时,则将虚拟画布尺寸在扩大1倍,即4000像素×4000像素,以此进行循环扩展,激活扩展的条件是虚线框的便于等虚拟画布边缘的时候,在绘制座区的过程,虚拟画布只扩展不收缩,如图18所示。




图17 虚拟画布

(Xn/2,Yn/2+1000)




图18 画布scrollbar偏移

• 当座区绘制完成, 怎根据座区实际尺寸, 在对虚拟画布进行缩小裁剪。

关于座区复制粘贴

● 在此前的座区组的概念中,我们可以把选中的座区进行重新编组。这里新的续期是,可以对选中座区进行复制和粘贴操作,新粘贴出来的座区将自动新建为一个座区组,即派生组,继承了父级组的座区阵型,但中心点需要进行偏移,偏移的具体位置,通过鼠标在屏幕上临时拾取。




图19 座区的复制粘贴

• 该操作将增加座区编辑的灵活性。

关于座区图文件

- 目前,座区图是以 code 形式存储的,只具备 read 和 update 两种功能。新的需求要引入 file 概念,即专用格式的电子座区图文件。让电子座区图具备 import 和 download 的功能。
- 该文件可以通过后台方式方式进行生成和下载,对 code 进行二进制加密,保存为后缀 *•cxy 的 file 文件。 cxy 是陈宣宇的姓名拼音缩写。从而实现座区 图文件的本地化存储。

关于贝塞尔曲线(自定义路径绘制座区)

工具箱添加贝塞尔曲线功能,在画布上进行曲线绘制,同时将曲线的参数记录下来,传给后台进行计算,后台根据曲线的弧度和座位分布数量需求,进行动态分布计算,同时根据分布点的弧度计算切线,并将座位显示在曲线上,输出是不显

示曲线,只显示座位。




图20 非封闭式曲线




图21 封闭曲线

关于等比例嵌套

● 等比例嵌套用于异形会场,包括圆形、跑道、椭圆、多边形等,考虑到绘制座区的美观性,新的需求将加入比例的概念。我们将一种图形最小的座区呈现方式座位1×,在嵌套过程中,除可以通过人工录入坐标数值以外生成嵌套座区外,还可以通过选择嵌套比例来确定嵌套座区的大小,嵌套比例的使用可以是连续的,也可以是断续的,例如: {1×、2×、3×}, {1×, 2×, 4×}, 如图22所示。




图22 等比例嵌套

● 最小图形是一种异形会场最小的组合,在生成过程中,不能小于该种组合的尺寸、位置、比例。在使用等比例嵌套功能时,当使用>1×比例时,需要提供该比例最小的座位数量参考值,即在一个路径上平均分布的最大的和最美观的座位数量值,同时允许人工修改,但修改的数值只能小于参考值,不能大于参考值。




图23 最小图形

关于Move移动操作的扩展

• Shift+键盘方向键,每次移动设置为10px或者15px。




图24 座位移动