Arquitectura de computadoras

Explicación Práctica 1



Subrutinas

Uso de subrutinas

- ► CALL nombreSubrutina → se llama a la subrutina desde el programa principal o desde otra subrutina.
 - ▶ Para poder retornar al punto de llamada, se guarda automáticamente en la pila el IP de la siguiente instrucción a la llamada.
 - ▶ El IP actual pasa a ser el de la primera instrucción de la subrutina llamada.

- ► RET → se retorna al punto de llamado (en el programa principal o subrutina desde donde se haya realizado el llamado).
 - ▶ Para esto, automáticamente se desapila un elemento y se pone como IP actual. Si la pila no se uso (o se uso de forma correcta) el elemento desapilado será el IP que se guardo al realizar el CALL.

Subrutinas

Pasaje de parámetros a subrutinas

Se puede pasar datos a una subrutina -> parámetros de entrada

Se puede recibir datos de una subrutina -> parámetros de salida

- ¿Cómo se pasa un parámetro?
 - ▶ Por valor: se pasa una copia del valor original.
 - ▶ Por referencia: se pasa la dirección de memoria en donde esta almacenado el parámetro, de forma que puedan usar/modificar el valor original.
- ¿Dónde se pasa un parámetro?
 - Por registro: se guarda el valor/dirección en un registro antes de llamar a la subrutina.
 - Por pila: se guarda en la pila el valor/dirección antes de llamar a la subrutina (tener en cuenta que en la pila solo se pueden guardar elementos de 16 bits).

Interrupciones

Son un mecanismo mediante el cual se puede interrumpir el procesamiento normal de la CPU (ejecución secuencial de instrucciones de un programa).

- Según su **origen** se clasifican en:
 - ► Internas → Interrupciones por Software
 - ► Externas → Interrupciones por Hardware

En esta práctica solo se usan las interrupciones por software, que son similares a las llamadas a subrutinas, y se usan por ejemplo para realizar operaciones de E/S.

Interrupciones

- ► Interrupciones por software: utilizan posiciones del vector preasignadas. Por eso dichas posiciones no pueden ser utilizadas para definir otras rutinas de interrupción
 - ► INT 0 → similar al HLT (permite que se terminen las interrupciones)
 - ► INT 3 → DEBUG (punto de parada para depuración)
 - ► INT 6 → LEER UN CARACTER DESDE TECLADO
 - **BX** debe tener la dirección donde se almacena el carácter
 - ► INT 7 → ESCRIBIR EN PANTALLA UNA CADENA DE CARACTERES
 - **BX** debe tener la dirección de inicio de la cadena de caracteres
 - ▶ AL debe tener la cantidad de caracteres a escribir

Ej. 1: E/S y llamado a subrutina

El siguiente ejemplo suma un vector de 5 números (de 1 digito) mediante una rutina de suma, y luego guarda el resultado en memoria.

ORG 1000H

MSJ db "Presione 0 para comenzar." volver:
NROS db 1, 2, 3, 4, 5
CANT db 5

TOTAL db? CAR db?

ORG 3000H

sumar: MOV AL, 0 loop: ADD AL, [BX]

INC BX DEC CL JNZ loop RET **ORG 2000H**

MOV BX, OFFSET MSJ MOV AL, OFFSET NROS - OFFSET MSJ

INT 7

MOV BX, OFFSET CAR

INT 6

CMP CAR, '0'
JNZ volver

MOV BX, OFFSET NROS

MOV CL, CANT CALL sumar

MOV TOTAL, AL

INT 0

END

Ej. 2: preservación de valores en subrutina

El siguiente ejemplo cuenta la cantidad de letras 'e' que tiene una cadena de caracteres mediante una subrutina, y luego guarda el resultado en memoria.

ORG 1000H

db "¿Cuantas letras e tengo?" db ? MSJ

CANT

ORG 3000H

contar: **PUSH AX**

MOV CH. 0

MOV AL, [BX] loop:

CMP AL, 'e'

JNZ saltear

INC CH

saltear: **INC BX**

DEC CL JNZ loop POP AX

RET

ORG 2000H

MOV BX, OFFSET MSJ

MOV CL, OFFSET CANT - OFFSET MSJ

CALL contar

MOV CANT, CH

HLT

END